
# 机器学习工程科普

#### 这个科普希望达到的目的:

- 给定一个神经网络,会算他的理论FLOPS
- 给定一个神经网络,会算他训练和推理过程中的显存占用
- 知道什么是计算瓶颈,什么是访存瓶颈
- 了解基本的分布式计算优化技巧

# 最简单的MLP网络

## 单层MLP



$$p_1 = x \cdot W$$

$$p_2 = sigmoid(p_1)$$

$$loss = f(y, p_2) = (y - p_2)^2$$

然后,我们的工作,就是最小化这个loss。最简单的方法,是用梯度下降法。这里先不展开。

x: 输入的特征矩阵(1x6)


W: 单层MLP的权重矩阵(6x1)

p1: gemm(x, W) 的输出,是个1x1的矩阵,但其实就是一个数字

p2: sigmoid(p1)的输出,把p1做了非线性激活之后的输出,还是一个数字

y:标签,label,也是一个数字

loss: 描述p2和y的差距,理论上这个差距越小,就表示神经网络的预估越准



x:输入特征[3,6],这里的3一般是batch size,就是一次输入了3个样本的特征

W1: 第一层MLP的权重矩阵 [6,4]

p1: gemm(x, W1) [3, 4]

p2: sigmoid(p1) [3, 4]

W2: 第二层MLP的权重矩阵 [4, 1]

p3: gemm(p2, W2) [3, 1]

p4: sigmoid(p3) [3, 1]

Y: label [3, 1]

#### 这个网络的理论推理FLOPS是多少呢?

p1 = gemm(x, W1) 是一个  $3 \times 6$  的 矩阵 乘以  $6 \times 4$  的矩阵得到  $3 \times 4$  的矩阵,需要  $3 \times 6 \times 4 = 72$ 次乘法和 72 次加法,也就是 144 FLOPS

p2=sigmoid(p1) 这个是对3x4的矩阵每个元素做sigmoid。一般激活层因为计算量小,我们不算入FLOPS里面。

p3 = gemm(p2, W2) 是一个 3x4 的矩阵 乘以 4x1 的矩阵,得到 3x1的矩阵,需要 12次乘法和12次加法,24FLOPS

后面还有激活层,一般我们就不算到理论FLOPS里面了。

所以,这个网络的理论推理FLOPS 是144+24 = 168

## 如何训练

从上面的流程里,我们可以知道,如果给定了x,如何得到最终的预测结果 p。但是,这里面的各种权重矩阵 W 是怎么来的呢?这个就涉及到训练了,训练的核心算法叫做反向传播(BP):

- 随机初始化W
- 不断的输入样本x,利用各种带着W的操作,得到预估值p,和实际标签y做对比,得到损失loss
- 基于loss,利用BP算法,更新W

## BP的基本原理

神经网络最终就是要优化下面的这个损失 loss (L)

$$L = \sum_{i} (y_i - f_n(f_{n-1}(\cdots f_1(x_i, \theta_1), \theta_{n-1}), \theta_n))^2$$

$$x_0 \; \stackrel{f_0}{\longrightarrow} \; x_1 \; \stackrel{f_1}{\longrightarrow} \; x_2 \; \cdots \; x_{n-1} \; \stackrel{f_{n-1}}{\longrightarrow} \; x_n \longrightarrow L(x_n, \; y)$$

这个loss的意思,就是输入 x 经过一番 f 的操作,得到一个预估值,这个值 如果和 y 比较接近,就是我们的目标。

如何衡量预估值和 标签 y 是接近的,上面用了 均方误差的损失函数 ,就是  $(y-p)^2$  。这个公式里面 的  $\theta$  就是每一个操作的参数,比如,MLP里面,gemm的操作的参数就是权重矩阵W,sigmoid操作就没有参数。

我们最终的目标,是在所有样本上,找到合适的  $\theta$  ,让loss最小。

我们考虑 神经网络中的一次操作。一次操作就是把  $x_i$  通过 带着 参数  $\theta_i$  的 操作 f 变成了  $x_{i+1}$ 

$$x_{i+1} = f_i(x_i, \theta_i)$$

如果我们要通过梯度法优化参数  $\theta_i$  ,那么就要计算如下的导数:

$$\frac{dL}{d\theta_i} = \frac{dL}{dx_{i+1}} \frac{dx_{i+1}}{d\theta_i} = \frac{dL}{dx_{i+1}} \frac{df_i}{d\theta_i}$$

但这个公式里面的  $\frac{dL}{dx_{i+1}}$  是怎么来的呢? 因为:


$$x_{i+2} \ = \ f_{i+1}(x_{i+1}, \ heta_{i+1})$$

$$rac{dL}{dx_{i+1}} = rac{dL}{dx_{i+2}} \; rac{dx_{i+2}}{dx_{i+1}} = rac{dL}{dx_{i+2}} \; rac{df_{i+1}}{dx_{i+1}}$$

所以,知道 
$$\frac{dL}{dx_{i+2}}$$
 就能知道  $\frac{dL}{dx_{i+1}}$ 

这里面 
$$rac{df_i}{d heta_i}$$
 和  $rac{df_i}{dx_i}$  一般被称为  $f_i$  这层的梯度

# 显存中需要存什么



我们以单层神经网络为例,上图中方框内的东西都是要存的,但存储的时间周期不一样。

1. 输入x: 一直要存到最后,因为最后一步算 dp1/dW 需要用到x

2. 权重矩阵W: 一直要存着,模型参数是被更新的对象,要一直存着

3. 中间结果p1: 算完p2就可以扔掉了

4. 中间结果p2: 得算完 dp2/dp1 才能扔掉

5. 标签 y: 算完loss就可以扔掉了

6. 中间变量的梯度 dL/dp2, dL/dp1: 这个在反向传播的时候,用完可以随时释放

- 7. 对参数的梯度 dL/dW:这个在更新完参数可以释放,理论上,算出这个之后,就可以更新参数了,但也有某些特殊情况不会立即更新:(当然,单层MLP里就一个参数W,但多层MLP就有很多W了)
  - a. 比如,有时要做全局的grad norm,可以理解为要把对所有参数的导数都算完之后,对所有参数的梯度做一次归一化
  - b. Pytorch 默认最后算完了才统一更新

## 参数是如何更新的?

这个就涉及到优化算法了,比如最简单的是SGD(随机梯度下降法)。

在单层MLP的例子里,我们有参数 W,和 W 的梯度 dL/dW,那么SGD会这么更新W:

$$W^{(t)} \; = \; W^{(t-1)} \; - \; lpha \; g^{(t)} \; , \; g^{(t)} = rac{dL}{dW^{(t)}}$$

但其实还有很多其他优化算法,比如机器学习里用的最多的Adam优化器

### Adam 优化器

2014年, Kingma and Ba提出了Adam 优化器来代替随机梯度优化法. Adam引入了<mark>两个额外变量</mark>:  $m^{(t)}$  和  $v^{(t)}$  来存储历史梯度的滑动平均 和 历史梯度平方的滑动平均,然后使用这两个滑动平均对学习率进行自适应调整. Adam优化器在机器学习界得到了广泛使用. 使用Adam优化器进行训练的流程如下

- 1. 随机初始化权重矩阵  $W^{(0)}$  . 将滑动平均  $m^{(0)}$  和  $v^{(0)}$  置为0. 设置两个衰减参数  $eta_1, eta_2$
- 2. 对t进行循环
  - a. 计算loss对第t-1步权重矩阵  $W^{(t-1)}$  的梯度 称为  $g^{(t)}$
  - b. 更新 历史梯度的滑动平均  $m^{(t)} = \beta_1 m^{(t-1)} + (1-\beta_1) g^{(t)}$
  - c. 更新 历史梯度平方的滑动平均  $v^{(t)} = eta_2 \ v^{(t-1)} \ + \ (1-eta_2) \ (g^{(t)})^2$
  - d. 对 $m^{(t)}$ 进行纠偏 $\hat{m}^{(t)} = m^{(t)}/(1-\beta_1^t)$
  - e. 对 $v^{(t)}$ 进行纠偏 $\hat{v}^{(t)}=v^{(t)}/(1-eta_2^t)$
  - f.  $W^{(t)} = W^{(T-1)} \alpha \hat{m}^{(t)} / (\sqrt{\hat{v}^{(t)}} + \epsilon)$ ,这里 $\epsilon$  是一个小正数防止分母为0

在使用Adam优化器时,我们需要在显存中额外存储m和v,而他们的维度与模型权重的维度相同 所以,如果用Adam优化器,原来如果用 XGB 的存储存了参数,那么在使用Adam的训练里,需要用 4X GB 的空间,如下图所示:

	Bo Zhang 6103	Bo Zhang 6149	Bo Zhang 610-	
		<b>参数</b>	9	
	Bo Zhang 6109	参数梯度	80 ZHang 6109	
		历史梯度滑动平均	9	
	Bo Zhang 6109	历史梯度平方和	80 Zhang 6109	

不过,这里讨论的,都是参数用同样的数值精度存储(比如float32)时的情况,机器学习里,还经常使用低精度,比如fp16,int8来进行加速和存储空间的节省。

# fp16

我们正常会用float32(fp32)来计算。但是,为了计算速度变快,如果我们的数据变成了 fp16,那么理论上就能快一倍。而且存储也会降低一半。

不过,训练和推理时,对fp16的处理不太一样。以单层MLP为例,推理的时候, x, W, p1, p2 都是fp16, 那么相对fp32, 存储变成一半,速度提升1倍。

训练时就不一样了,比如参数和梯度,是用fp32存储的,但是在计算前,会把他们转成fp16,做完计算后再转回fp32。这样做的主要原因是因为用来防止溢出,在fp16的grad上有一个scale的参数。

#### Train With Mixed Precision 这里介绍了这个过程的细节:

- 1. Maintain a primary copy of weights in FP32.
- 2. For each iteration:
  - a. Make an FP16 copy of the weights.
  - b. Forward propagation (FP16 weights and activations).
  - c. Multiply the resulting loss with the scaling factor S.
  - d. Backward propagation (FP16 weights, activations, and their gradients).
  - e. Multiply the weight gradient with 1/S. (这一步的时候,就需要把fp16的梯度变成fp32了,否则乘以 1/S 有可能溢出)
  - f. Complete the weight update (including gradient clipping, etc.).

一般情况下,S是一个大于1的数,因为往往在网络收敛的后期,梯度太小了,如果用fp16,可能就会被认为梯度为0。

因此,在fp16的情况下,训练的内存情况如下

	参数 FP16	
	参数 FP32	
	参数梯度FP16	80
6109	参数梯度FP32	9
<sub>80</sub> 和	D史梯度滑动平均FP32	
5109	历史梯度平方和FP32	9
Bo Zhane	an Zhan's	

假设FP16的参数显存占用XGB,那么总的显存占用就到了10XGB


一个参数平均占用20bytes = 10 \* 2 bytes。

那么,比如1.3B的GPT3模型,他在训练时的显存占用就大概是 26GB。如果他用来推理,可能2.6GB 就够了,所以,训练和推理的显存占用是差距巨大的。

微软的DeepSpeed框架里的Zero优化,就是针对了这个特点,对于大模型的显存占用,做了优化。后面再说是如何优化的。

### bf16

bf16和fp16有所区别,他的指数部分和fp32是一样的。



所以,在用bf16训练时,一般不需要scale梯度。但是,bf16存在的问题是,一个很大的数 a+-个很小的数 b=a。也就是将梯度 dW 累加到 权重矩阵 W 上面时,如果dW的一些项太小,那么W对应的位置不会被更新。

所以,用bf16训练时,一般需要保留一份fp32的W,用来做累加。(需要注意的是,DeepSpeed当前master里没有实现这个特性)

# 一个复杂一点的网络的例子

# **Transformer**

下面是transformer的伪代码 ,原始代码可以参考

- https://github.com/karpathy/nanoGPT/blob/master/model.py#L60
- https://github.com/karpathy/nanoGPT/blob/master/model.py#L101

```
1 # x : [B, T, C]
2 # B<sub>b</sub> : batch_size
3 # T : seq_len
4 # C : dimension

80 Zhang 6109

80 Zhang 6109
```

```
6 x = layernorm(x)
 7 q, k, v = qkv_proj(x).split()
 8 # [B, T, C] \times [C, 3C] \rightarrow [B, T, 3C]: 6BTC^2 FLOPS
 9 attn = q \otimes k.T
10 # [B, T, C] \times [B, C, T] = [B, T, T] : 2BT^2C FLOPS
11 attn = softmax(attn)
12 y = attn @ v
13 # [B, T, T] \times [B, T, C] \rightarrow [B, T, C] : 2BT^2C FLOPS
14 y = proj(y)
15 # [B, T, C] \times [C, C] \rightarrow [B, T, C] : 2BTC^2
16 y = layernorm(y)
17 y = fc1(y)
18 # [B, T, C] \times [C, 4C] \rightarrow [B, T, 4C] : 8BTC^2
19 y = gelu(y)
20 y = fc2(y)
21 # [B, T, 4C] x [4C, C] -> [B, T, C] : 8BTC^2
```

所以,一层Transformer需要 24BTC^2 + 4BCT^2 FLOPS


然后,attn的计算占比是

$$\frac{4BCT^2}{24BTC^2 + 4BCT^2} = \frac{T}{6C + T}$$

在一些模型配置中,如果C > T (比如GPT3-175B C = 12288, T = 8192) ,那么attn的占比其实是很低的。

以上推导虽然是针对双向Transformer的,但是在单向Transformer的训练时,也适用。唯一区别是单项transformer需要把attn 矩阵变成三角阵,一半抹成0。

**GPT** 



#### GPT在训练时和推理时的模式不太一样:

- 推理时,以上面的例子为例,比如,我通过A,预测了下一个Token是B,这个时候才能知道下一次 预估的输入是B的Token,然后才能去预测C。所以,推理在这个意义是串行的,只能一个个token 生成
- 训练时,我们会直接从语料中拿到 [START]AB---GH,然后可以直接过整个网络,得到最后一层的输出,再和 AB--GH[END]的label做对比,计算loss。

这个区别,导致了GPT训练时较容易打满GPU,但推理时比较难。

假设,我们已经预测出H了,那么输入H,得到下一个Token的预估值,这个过程,每层Transformer 是什么计算复杂度呢?

```
1 # qkv_cache : [B, T-1, 3C]
2 # x : [B, 1, C]
3 # B : batch_size
4 # T : seq_len
5 # C : dimension
6
7 x = layernorm(x)
8 qkv = qkv_proj(x)
9 # [B, 1, C] x [C, 3C] -> [B, 1, 3C]: 6BC^2 FLOPS
10 qkv = concat(qkv, qkv_cache)
11 # [B, 1, 3C], [B, T-1, 3C] -> [B, T, 3C]
12 q, k, v = qkv.split()
13 attn = q[:, -1, :] @ k.T
```

```
14 # [B, 1, C] x [B, C, T] = [B, 1, T] : 2BTC FLOPS

15 attn = softmax(attn)

16 y = attn @ v

17 # [B, 1, T] x [B, T, C] -> [B,1, C] : 2BTC FLOPS

18 y = proj(y)

19 # [B, 1, C] x [C, C] -> [B, 1, C] : 2BC^2

20 y = layernorm(y)

21 y = fc1(y)

22 # [B, 1, C] x [C, 4C] -> [B, 1, 4C] : 8BC^2

23 y = gelu(y)

24 y = fc2(y)

25 # [B, 1, 4C] x [4C, C] -> [B, 1, C] : 8BC^2
```

所以总复杂度是 24BC^2 + 4BTC

# 访存

上面讨论的,都是GPU的计算。但是,实际程序运行时,还需要访存。GPU的存储如果从科普角度考虑,可以认为分2级:

• Global Memory:比如A100 80G,用的HBM2存储,2TB/s带宽

Shared Memory: 比如A100, 192KB per SM, 108个SM

然后Global Memory慢,Shared Memory快。如果从Global Memory中读东西,带宽是 2TB/s。

我们来算算推理时,计算一个token时的访存带宽情况。

以矩阵乘为例,输入[M,K] x [K,N] -> [M,N] 计算时间为2MKN/TFLOPS,访存时间为: (MN+MK+KN)/memory bandwidth。需要注意的是,估算的时候,不需要考虑实现,仅做最理想的分析。比如矩阵乘的访存,输入矩阵不可能只读一次,但是估算理论峰值不考虑。恰好这样估算是可以评估你实现的好坏。

	N layers	Dim	Head	Dim per Head
1.3B	24 Bo Zhang 6	2048	16 <sub>80 Zhang</sub> 6109	128 <sub>80 Zhang 6109</sub>
13B	40	5120 <sub>80 Zhang 6109</sub>	40	128
175B	96 Bo Zhang 6	12288	96 <sub>80 Zhang</sub> 6109	128 Bo Zhang 6109

我们以1.3B/13B为例,看一下推理时的主要OP的计算延时和访存延时,按照batch\_size=1,按照 seq\_len = 4096算一下

	М	K	N	FLOPS	访存	计算延时 us	访存
		Bo Zhan	9010	1.3B	В	Zhang	
attn = q[:, -1, :] @ k.T	Bo Zhang 1	2048	4096	ang 61.09 16777216	8394752	0.0538	
y = attn @ v	1	4096	2048	16777216	8394752	0.0538	
y=fc1(y)	1	2048	8192	33554432	16787456	0.1075	
y=fc2(y)	Bo Zhang 1	8192	2048	33554432	16787456	0.1075	
				13B			
attn = q[:, -1, :] @ k.T	1	5120	4096	41943040	20980736	0.1344	
y = attn @ v	Bo Zhang 1	4096	5120	41943040	20980736	0.1344	
y=fc1(y)	1	5120	20480	209715200	104883200	0.6722	
y=fc2(y)	1	20480	5120	209715200	104883200	0.6722	

### 但训练时就不一样了

	M So Zhang 6109	K	N Ro Zhang 6	FLOPS	访存	计算延时 us
				1.3B		
attn = q @ k.T. 2020 6109	4096	2048	4096	68719476736	33554432	220.2547
y = attn @ v	4096	4096	2048	68719476736	33554432	220.2547
y=fc1(y)	4096	2048	8192	137438953472	58720256	440.5095
y=fc2(y)	4096	8192	2048	137438953472	58720256	440.5095
				13B		
attn = q @ k.T	4096	5120	4096	171798691840	58720256	550.6368
y = attn @ v	4096	4096	5120	171798691840	58720256	550.6368
y=fc1(y)	4096	5120	20480	858993459200	209715200	2753.1842
y=fc2(y)	4096	20480	5120	858993459200	209715200	2753.1842

所以可以看到,<mark>GPT训练时,是计算瓶颈,推理时,是访存瓶颈</mark>。

这个也解释了为什么推理用A100 ROI高。因为H100 vs A100的带宽和fp16算力对比如下:

	A100 SXM	H100 SXM	
访存带宽	2.039TB/s	3.35TB/s	1.64X
FP16	624T	1979T	3.17X

算力3倍,带宽只有1.64倍,做推理ROI就低了。

# 分布式计算

一般,分布式计算就得考虑通信,比如给定一个模型,用纸算算通信是不是瓶颈是基本功。

在GPT3-175B之前,一般只有训练才考虑分布式计算,推理时单卡就够了,但GPT3-175B之后,推理也需要用到分布式计算了。不过目前单机8卡可以搞定,所以暂时还不需要考虑在推理时的网络通信,不过未来如果模型更大,推理时还是有可能要用到多机的。


# 分布式训练

## 终极状态

分布式计算里,有3种并行算法

- 数据并行(DP)
- 流水线并行(PP)
- Tensor并行(TP)

如果训练规模非常大,需要把3种模式全部用起来,大概是下面这个架构:



#### 也就是说

- 把机器分成N组,组之间用DP
- 一组机器有M台机器,不同台之间用PP
- 一台机器有8张卡,不同卡之间用TP

下面,我们再介绍DP,PP,TP分别怎么搞的。

### DP 数据并行

我们还是从一个简单的例子开始,就是

$$Y = XW, L = f(Y)$$

X是输入,shape是[M, K], W 是权重矩阵,shape是 [K, N], Y是输出,shape是 [M, N]。L是loss,是一个标量。

如果是数据并行,那么就是切X,比如切成P份,每份就是 [M/P, K],每个计算节点上计算 1/P 的数据。W 矩阵每个计算节点都存。

但是,dL/dW 就是分散在 P 个节点上的,需要通过一次all reduce操作加到每张卡的W上去。

### PP 流水线并行

假设网络后好几层,做如下的操作:


X1 = X0 W0

X2 = X1 W1

X3 = X2 W2


X4 = X3 W3

假设 $X0\sim X3$ 的shape都是 [M, N], W0 $\sim W3$ 的shape都是[N, N]。然后,每一层都在不同的卡上。那么,就需要一层算完,才能开始算下一层,计算的逻辑大概如下图



但是,我们可以把X切开,比如每个切成4份,每个X的shape就是[M/4, N]。

那么,当计算完 X1,0 = X0,0 W0的时候,第二张卡就可以开始计算 X2,0 = X1,0 W1了,不需要等待第一张卡计算 X1,1 = X0,1 W0。于是计算过程变成下图:



可以看到,下面PP之后,4张卡的总耗时只有一开始的7/16

# TP Tensor并行

还是以 Y = X W 为例,在DP和PP里,都是切的X,把X 从 [M, K] 切成了 P 个 [M/P, K]。而TP的思路是切 W,把W从 [K, N] 切成 Q 个 [K, N/Q]。假设有Q个计算节点,每个节点上放一份W。那么,就需要把X 拷贝到每个计算节点上。

Y = [Y1, Y2, ..., YQ] = X [W1, W2, ..., WQ]

最后需要一次all gather操作,把每个计算节点的Y copy到所有节点。 所以,经过DP,PP,TP后,无论是过大的X,还是过大的W,理论上都可以被切了。

## 一些其他优化策略

以上关于DP, PP, TP的描述是大面上的,实际上还有一些别的优化细节。

### DeepSpeed Zero

DeepSpeed Zero本质是一个DP的框架。他的优化主要针对了前面提到的这张图:

	Bo Zhang 6109	参数 FP	16 Bo Z Ing 6	
		参数 FP	'32 <sub>80 Zhang</sub> 6109	
	- 6109	参数梯度F	FP16	
	Bo Zhang 6103	参数梯度F	BO 61	
		历史梯度滑动 <sup>3</sup>	—————————————————————————————————————	
	Bo Zhang 6109	历史梯度平方	5和FP32	
	L	7hang 6109	7hang 6109	

它主要优化了显存的存储方式,把显存切分存储到不同的计算节点上。根据优化力度的不同,又分为 Zero1/2/3

				Bo Zhang 6109		Memory Consumption		Comm
	$gpu_0$		$gpu_i$		gpu <sub>N-1</sub>	Formulation	Specific Example K=12 Ψ=7.58 N <sub>d</sub> =64	Volume
Baseline	B ynalla		Bo susuis de la constantina della constantina de		Boxesse	$(2+2+K)*\Psi$	120GB	1x
Zhang 610 <u>9</u>	807	Haug e109		Bo Zhang 6109		Bo Zhang 6109	24.400	Bo Zhang 6109
P <sub>os</sub>	0,09		2009		5109	$2\Psi + 2\Psi + \frac{K * \Psi}{N_d}$	31.4GB	1x
P <sub>os+g</sub>	Bo Zhana	hang 6189 •	Bo Zhane	Bo Zhang 6109	Bo Zvaria	$2\Psi + \frac{(2+K)*\Psi}{N_d}$	16.6GB	1x Bo Zhang 6109
P <sub>os+g+p</sub>	E Thang 6109		Bo Zhang 109		Bo Zhang 6109	$\frac{(2+2+K)*\Psi}{N_d}$	1.9GB	1.5x
Zhang 6109	Parameter	-ang 6109	Gradients	7hang 6109	timizer States	- 7hang 6109		Bo Zhang 6109


这里面Zero1就是只把优化器的参数切到不同节点上,Zero2 把梯度和优化器参数切到不同节点上,Zero3把参数,梯度和优化器参数,都切到的不同节点上。

这里Zero3把参数也切了,为啥还说他是一个DP(数据并行)框架,而不是模型并行的框架。是因为,区分数据并行和模型并行的本质,不是模型参数有没有切开存储。而是:

输入数据有没有切分开发送到不同的计算节点,如果是数据并行,输入就要切开,如果是模型并行,输入就不需要切开。(当然,如果是混合了数据并行和模型并行的,那就比较复杂了,比如我一开始说的那个终极状态的例子)

Zero3在训练时,会把输入X 切分开到不同计算节点,但会在这个节点上all gather其他节点的模型参数做计算,只是算完后,会把gather的参数空间释放掉。

#### 重计算



还是这个单层MLP的图,我们可以看到,在forward的过程中,一些变量,比如 x,p2,都得存下来,供backward的时候使用。如果有多层的MLP,那就有很多变量在forward的过程中不能用完就删,而是要存下来。

那么,如果我们要节省这些存储呢?重计算的idea是用时间换空间,比如,我可以在forward后不存,但是在backward的时候重新forward一下。不过,forward也需要有一个起始点,比如每次都从头forward,那就太费了。所以,重计算里还是设置了一些存储点,比如一共N个MLP,我们每M个,存一个中间结果。