C++11 shared ptr智能指针 (超级详细)

在实际的 C++ 开发中,我们经常会遇到诸如程序运行中突然崩溃、程序运行所用内存越来越多最终不得不重启等问题,这些问题往往都是内存资源管理不当造成的。比如:

- 有些内存资源已经被释放,但指向它的指针并没有改变指向(成为了野指针),并且后续还在使用;
- 有些内存资源已经被释放,后期又试图再释放一次(重复释放同一块内存会导致程序运行崩溃);
- 没有及时释放不再使用的内存资源,造成内存泄漏,程序占用的内存资源越来越多。

针对以上这些情况,很多程序员认为 C++ 语言应该提供更友好的内存管理机制,这样就可以将精力集中于开发项目的各个功能上。

事实上,显示内存管理的替代方案很早就有了,早在 1959 年前后,就有人提出了"垃圾自动回收"机制。所谓垃圾,指的是那些不再使用或者没有任何指针指向的内存空间,而"回收"则指的是将这些"垃圾"收集起来以便再次利用。

如今,垃圾回收机制已经大行其道,得到了诸多编程语言的支持,例如 Java、Python、C#、PHP等。而 C++ 虽然从来没有公开得支持过垃圾回收机制,但 C++98/03 标准中,支持使用 auto_ptr 智能指针来实现堆内存的自动回收;C++11 新标准在废弃 auto_ptr 的同时,增添了 unique_ptr、shared_ptr 以及 weak_ptr 这 3 个智能指针来实现堆内存的自动回收。

所谓智能指针,可以从字面上理解为"智能"的指针。具体来讲,智能指针和普通指针的用法是相似的,不同之处在于,智能指针可以在适当时机自动释放分配的内存。也就是说,使用智能指针可以很好地避免"忘记释放内存而导致内存泄漏"问题出现。由此可见,C++也逐渐开始支持垃圾回收机制了,尽管目前支持程度还有限。

C++ 智能指针底层是采用引用计数的方式实现的。简单的理解,智能指针在申请堆内存空间的同时,会为其配备一个整形值(初始值为 1) ,每当有新对象使用此堆内存时,该整形值 +1; 反之,每当使用此堆内存的对象被释放时,该整形值减 1。当堆空间对应的整形值为 0 时,即表明不再有对象使用它,该堆空间就会被释放掉。

接下来,我们将分别对 shared_ptr、unique_ptr 以及 weak_ptr 这 3 个智能指针的特性和用法做详细的讲解,本节先介绍 shared ptr 智能指针。

C++11 shared_ptr智能指针

实际上,每种智能指针都是以类模板的方式实现的,shared_ptr 也不例外。shared_ptr<T> (其中 T 表示指针指向的具体数据类型)的定义位于 <memory> 头文件,并位于 std 命名空间中,因此在使用该类型指针时,程序中应包含如下 2 行代码:

01. #include <memory>

```
02. using namespace std;
```

注意,第 2 行代码并不是必须的,也可以不添加,则后续在使用 shared_ptr 智能指针时,就需要明确指明 std::

值得一提的是,和 unique_ptr、weak_ptr 不同之处在于,多个 shared_ptr 智能指针可以共同使用同一块堆内存。并且,由于该类型智能指针在实现上采用的是引用计数机制,即便有一个 shared_ptr 指针放弃了堆内存的"使用权"(引用计数减 1),也不会影响其他指向同一堆内存的 shared_ptr 指针(只有引用计数为 0 时,堆内存才会被自动释放)。

1、shared ptr智能指针的创建

shared_ptr<T> 类模板中,提供了多种实用的构造函数,这里给读者列举了几个常用的构造函数(以构建指向 int 类型数据的智能指针为例)。

1) 通过如下 2 种方式,可以构造出 shared ptr<T> 类型的空智能指针:

```
01. std::shared_ptr<int> p1; //不传入任何实参
02. std::shared_ptr<int> p2(nullptr); //传入空指针 nullptr

◆
```

注意, 空的 shared ptr 指针, 其初始引用计数为 0, 而不是 1。

2) 在构建 shared_ptr 智能指针,也可以明确其指向。例如:

```
01. std::shared_ptr<int> p3(new int(10));
```

由此,我们就成功构建了一个 shared_ptr 智能指针,其指向一块存有 10 这个 int 类型数据的堆内存空间。

同时,C++11 标准中还提供了 std::make_shared<T> 模板函数,其可以用于初始化 shared_ptr 智能指针,例如:

```
01. std::shared_ptr<int> p3 = std::make_shared<int>(10);
```

以上 2 种方式创建的 p3 是完全相同。

3) 除此之外, shared_ptr<T> 模板还提供有相应的拷贝构造函数和移动构造函数,例如:

```
01. //调用拷贝构造函数
02. std::shared_ptr<int> p4(p3);//或者 std::shared_ptr<int> p4 = p3;
03. //调用移动构造函数
04. std::shared_ptr<int> p5(std::move(p4)); //或者 std::shared_ptr<int> p5 = std::move(p4);
```

c.biancheng.net/view/7898.html

有关拷贝构造函数,读者可阅读《C++拷贝构造函数》一节做系统了解;有关移动构造函数,读者可阅读《C++移动构造函数》做详细了解;有关 move() 函数的功能和用法,读者可阅读《C++11 move()》一节。

如上所示, p3 和 p4 都是 shared_ptr 类型的智能指针, 因此可以用 p3 来初始化 p4, 由于 p3 是左值, 因此会调用拷贝构造函数。需要注意的是, 如果 p3 为空智能指针, 则 p4 也为空智能指针, 其引用计数初始值为 0; 反之,则表明 p4 和 p3 指向同一块堆内存,同时该堆空间的引用计数会加 1。

而对于 std::move(p4)来说,该函数会强制将 p4 转换成对应的右值,因此初始化 p5 调用的是移动构造函数。另外和调用拷贝构造函数不同,用 std::move(p4) 初始化 p5, 会使得 p5 拥有了 p4 的堆内存,而 p4 则变成了空智能指针。

注意,同一普通指针不能同时为多个 shared ptr 对象赋值,否则会导致程序发生异常。例如:

```
01. int* ptr = new int;
02. std::shared_ptr<int> p1(ptr);
03. std::shared_ptr<int> p2(ptr);//错误
```

4) 在初始化 shared_ptr 智能指针时,还可以自定义所指堆内存的释放规则,这样当堆内存的引用计数为 0 时,会优先调用我们自定义的释放规则。

在某些场景中,自定义释放规则是很有必要的。比如,对于申请的动态数组来说,shared_ptr 指针默认的释放规则是不支持释放数组的,只能自定义对应的释放规则,才能正确地释放申请的堆内存。

对于申请的动态数组,释放规则可以使用 C++11 标准中提供的 default_delete<T> 模板类,我们也可以自定义释放规则:

```
01. //指定 default_delete 作为释放规则
02. std::shared_ptr<int> p6(new int[10], std::default_delete<int[]>());
03.
04. //自定义释放规则
05. void deleteInt(int*p) {
06. delete []p;
07. }
08. //初始化智能指针,并自定义释放规则
09. std::shared_ptr<int> p7(new int[10], deleteInt);
```

实际上借助 lambda 表达式,我们还可以像如下这样初始化 p7,它们是完全相同的:

```
01. std::shared_ptr<int> p7(new int[10], [](int* p) {delete[]p; });
```

c.biancheng.net/view/7898.html

shared_ptr<T> 模板类还提供有其它一些初始化智能指针的方法,感兴趣的读者可前往讲解 shared_ptr 的官网做系统了解。

2、shared_ptr<T>模板类提供的成员方法

为了方便用户使用 shared_ptr 智能指针,shared_ptr<T> 模板类还提供有一些实用的成员方法,它们各自的功能如表 1 所示。

表 1 shared_ptr<T>模板类常用成员方法

成员方法名	功能
operator= ()	重载赋值号,使得同一类型的 shared_ptr 智能指针可以相互赋值。
operator*()	重载 * 号,获取当前 shared_ptr 智能指针对象指向的数据。
operator->	重载 -> 号, 当智能指针指向的数据类型为自定义的结构体时, 通过 -> 运算符可以获取其内部的指定成员。
swap()	交换 2 个相同类型 shared_ptr 智能指针的内容。
reset()	当函数没有实参时,该函数会使当前 shared_ptr 所指堆内存的引用计数减 1,同时将当前对象重置为一个空指针;当为函数传递一个新申请的堆内存时,则调用该函数的 shared_ptr 对象会获得该存储空间的所有权,并且引用计数的初始值为 1。
get()	获得 shared_ptr 对象内部包含的普通指针。
use_count()	返回同当前 shared_ptr 对象(包括它)指向相同的所有 shared_ptr 对象的数量。
unique()	判断当前 shared_ptr 对象指向的堆内存,是否不再有其它 shared_ptr 对象再指向它。
operator bool()	判断当前 shared_ptr 对象是否为空智能指针,如果是空指针,返回 false;反之,返回 true。

除此之外,C++11 标准还支持同一类型的 shared_ptr 对象,或者 shared_ptr 和 nullptr 之间,进行 ==,!=, <, <=, >, >= 运算。

下面程序给大家演示了 shared_ptr 智能指针的基本用法,以及该模板类提供了一些成员方法的用法:

- 01. #include <iostream>
- 02. #include <memory>
- 03. using namespace std;

```
04.
05.
    int main()
    {
06.
07.
        //构建 2 个智能指针
        std::shared_ptr<int> p1(new int(10));
08.
        std::shared_ptr<int> p2(p1);
09.
        //输出 p2 指向的数据
10.
        cout << *p2 << end1;
11.
12.
        pl. reset ();//引用计数减 1,pl为空指针
        if (p1) {
13.
            cout << "p1 不为空" << endl;
14.
15.
16.
        else {
17.
            cout << "p1 为空" << endl;
18.
        //以上操作,并不会影响 p2
19.
        cout << *p2 << end1;</pre>
20.
        //判断当前和 p2 同指向的智能指针有多少个
21.
22.
        cout << p2.use_count() << endl;</pre>
23.
        return 0;
24.
```

程序执行结果为:

```
10
p1 为空
10
1
```

c.biancheng.net/view/7898.html 5/5