C++ STL vector容器访问元素的几种方式

学会如何创建并初始化 vector 容器之后,本节继续来学习如何获取(甚至修改)容器中存储的元素。

访问vector容器中单个元素

首先, vector 容器可以向普通数组那样访问存储的元素, 甚至对指定下标处的元素进行修改, 比如:

```
01.
     #include <iostream>
02.
    #include <vector>
03.
    using namespace std;
04.
    int main()
    {
05.
06.
         vector\langle int \rangle values \{1, 2, 3, 4, 5\};
07.
        //获取容器中首个元素
         cout << values [0] << endl;
08.
        //修改容器中下标为 0 的元素的值
09.
        values[0] = values[1] + values[2] + values[3] + values[4];
10.
         cout << values [0] << endl;
11.
12.
        return 0;
13.
```

运行结果为:

```
1
14
```

显然, vector 的索引从 0 开始,这和普通数组一样。通过使用索引,总是可以访问到 vector 容器中现有的元素。

值得一提的是, 容器名[n] 这种获取元素的方式,需要确保下标 n 的值不会超过容器的容量 (可以通过 capacity() 成员函数获取), 否则会发生越界访问的错误。幸运的是,和 array 容器一样,vector容器也提供了 at() 成员函数,当传给 at()的索引会造成越界时,会抛出 std::out of range 异常。

举个例子:

```
01. #include <iostream>
02. #include <vector>
03. using namespace std;
04. int main()
05. {
06. vector<int> values{1, 2, 3, 4, 5};
```

c.biancheng.net/view/6816.html

```
07.
        //获取容器中首个元素
        cout << values.at(0) << end1;</pre>
08.
        //修改容器中下标为 0 的元素的值
09.
        values. at (0) = values. at (1) + values. at (2) + values. at (3) + values. at (4);
10.
        cout << values. at (0) << endl;
11.
12.
        //下面这条语句会发生 out of range 异常
        //cout << values.at(5) << end1;
13.
14.
        return 0;
15.
```

运行结果为:

```
1 14
```

读者可能有这样一个疑问,即为什么 vector 容器在重载 [] 运算符时,没有实现边界检查的功能呢?答案很简单,因为性能。如果每次访问元素,都去检查索引值,无疑会产生很多开销。当不存在越界访问的可能时,就能避免这种开销。

除此之外, vector 容器还提供了 2 个成员函数, 即 front() 和 back(), 它们分别返回 vector 容器中第一个和最后一个元素的引用,通过利用这 2 个函数返回的引用,可以访问(甚至修改)容器中的首尾元素。

举个例子:

```
01. #include <iostream>
02. #include <vector>
    using namespace std;
04.
    int main()
05.
06.
         vector\langle int \rangle values \{1, 2, 3, 4, 5\};
         cout << "values 首元素为: " << values.front() << endl;
07.
08.
         cout << "values 尾元素为: " << values.back() << endl;
         //修改首元素
09.
         values. front () = 10;
10.
         cout <<"values 新的首元素为: " << values.front() << endl;
11.
        //修改尾元素
12.
13.
         values. back() = 20;
         cout << "values 新的尾元素为: " << values.back() << endl;
14.
15.
         return 0;
16.
```

c.biancheng.net/view/6816.html 2/5

输出结果为:

```
values 首元素为: 1
values 尾元素为: 5
values 新的首元素为: 10
values 新的尾元素为: 20
```

另外, vector 容器还提供了 data() 成员函数, 该函数的功能是返回指向容器中首个元素的指针。通过该指针也可以访问甚至修改容器中的元素。比如:

```
#include <iostream>
01.
02. #include <vector>
    using namespace std;
    int main()
04.
05.
06.
         vector\langle int \rangle values \{1, 2, 3, 4, 5\};
07.
         //输出容器中第 3 个元素的值
08.
         << < *(values. data() + 2) << end1;
         //修改容器中第 2 个元素的值
09.
         *(values. data() + 1) = 10;
10.
         cout \langle\langle *(values. data() + 1) \langle\langle endl;
11.
12.
         return 0;
13.
```

运行结果为:

```
3
10
```

访问vector容器中多个元素

如果想访问 vector 容器中多个元素,可以借助 size() 成员函数,该函数可以返回 vector 容器中实际存储的元素个数。例如:

```
01. #include <iostream>
02. #include <vector>
03. using namespace std;
04. int main()
05. {
06. vector<int> values{1, 2, 3, 4, 5};
07. //从下标 0 一直遍历到 size()-1 处
08. for (int i = 0; i < values. size(); i++) {
```

3/5

c.biancheng.net/view/6816.html

```
09. cout << values[i] << " ";
10. }
11. return 0;
12. }
```

运行结果为:

```
1 2 3 4 5
```

注意,这里不要使用 capacity() 成员函数,因为它返回的是 vector 容器的容量,而不是实际存储元素的个数,这两者是有差别的。

关于 vector 容器 capacity() 和 size() 的差别,可以阅读《STL vector容量(capacity)和大小(size)的区别》一文。

或者也可以使用基于范围的循环,此方式将会逐个遍历容器中的元素。比如:

```
01. #include <iostream>
    #include <vector>
03.
    using namespace std;
04.
    int main()
05.
06.
          vector\langle int \rangle values \{1, 2, 3, 4, 5\};
07.
          for (auto&& value : values)
              cout << value << " ";</pre>
08.
09.
          return 0;
10.
```

运行结果为:

```
1 2 3 4 5
```

另外还可以使用 vector 迭代器遍历 vector 容器,这里以 begin()/end() 为例:

```
01. #include <iostream>
02. #include <vector>
03. using namespace std;
04. int main()
05. {
06.    vector<int> values{1, 2, 3, 4, 5};
07.    for (auto first = values.begin(); first < values.end(); ++first) {
08.        cout << *first << " ";
09.    }</pre>
```

c.biancheng.net/view/6816.html

```
10. return 0;
11. }
```

运行结果为:

12345

当然,这里也可以使用 rbegin()/rend()、cbegin()/cend()、crbegin()/crend() 以及全局函数 begin()/end(),它们都可以实现对容器中元素的访问。

c.biancheng.net/view/6816.html 5/5