Android音频开发之音频采集



未见哥哥(已关注

♥ 0.657 2018.03.31 20:34:44 字数 936 阅读 12,102

Android音频开发之音频采集

在 Android 系统中,一般使用 AudioRecord 或者 MediaRecord 来采集音频。

AudioRecord 是一个比较偏底层的API,它可以获取到一帧帧 PCM 数据,之后可以对这些数据进行处理。

而 MediaRecorder 是基于 AudioRecorder 的 API(最终还是会创建AudioRecord用来与 AudioFlinger进行交互),它可以直接将采集到的音频数据转化为执行的编码格式,并保存。

直播技术采用的就是 AudioRecorder 采集音频数据。

本文主要介绍例如 AudioRecord 进行音频的采集。

基本API

- 获取最小的缓冲区大小,用于存放 AudioRecord 采集到的音频数据。
 - 1 | static public int getMinBufferSize(int sampleRateInHz, int channelConfig, int audioForm
- AudioRecord构造方法

根据具体的参数配置,请求硬件资源创建一个可以用于采集音频的 AudioRecord 对象。

参数描述:参考Android音频开发之音频基本概念

audioResource

音频采集的来源

• audioSampleRate

音频采样率

· channelConfig

声道

• audioFormat

音频采样精度,指定采样的数据的格式和每次采样的大小。

• bufferSizeInBytes

AudioRecord 采集到的音频数据所存放的缓冲区大小。

- L //设置采集来源为麦克风
- 2 private static final int AUDIO_RESOURCE = MediaRecorder.AudioSource.MIC;

```
3 //设置采样率为44100, 目前为常用的采样率,官方文档表示这个值可以兼容所有的设置
4 private final static int AUDIO_SAMPLE_RATE = 44100;
5 //设置声道声道数量为双声道
6 private final static int CHANNEL_CONFIG = AudioFormat.CHANNEL_IN_STEREO;
7 //设置采样精度,将采样的数据以PCM进行编码,每次采集的数据位宽为16bit。
8 private final static int AUDIO_FORMAT = AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT;
9
10 public AudioRecord(int audioSource, int sampleRateInHz, int channelConfig, int audioFo
```

• 开始采集

开始采集之后,状态变为RECORDSTATE_RECORDING。

- 1 | public void startRecording ()
- 读取录制内容, 将采集到的数据读取到缓冲区

方法调用的返回值的状态码:

情况异常:

- 1.ERROR_INVALID_OPERATION if the object wasn't properly initialized
- 2.ERROR_BAD_VALUE if the parameters don't resolve to valid data and indexes.

情况正常: the number of bytes that were read

```
1 | public int read (ByteBuffer audioBuffer, int sizeInBytes)
2 | public int read (byte[] audioData, int offsetInBytes, int sizeInBytes)
3 | public int read (short[] audioData, int offsetInShorts, int sizeInShorts)
```

• 停止采集

停止采集之后,状态变为 RECORDSTATE_STOPPED。

- 1 | public void stop ()
- 获取AudioRecord的状态

用于检测AudioRecord是否确保了获得适当的硬件资源。在AudioRecord对象实例化之后调用。

STATE_INITIALIZED 初始完毕
STATE_UNINITIALIZED 未初始化

- 1 | public int getState ()
- 返回当前AudioRecord的采集状态

public static final int RECORDSTATE_STOPPED = 1; 停止状态 调用 void stop() 之后的状态 public static final int RECORDSTATE_RECORDING = 3;正在采集 调用 startRecording () 之后的状态

1 | public int getRecordingState()

AudioRecord 采集音频的基本流程

• 权限

```
1 | <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
2 | <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
```

- 构造一个 AudioRecord 对象。
- 开始采集。
- 读取采集的数据。
- 停止采集。

构造一个 AudioRecord 对象

1 | AudioRecord audioRecord = new AudioRecord(audioResource, audioSampleRate, channelConfig

获取 bufferSizeInBytes 值

bufferSizeInBytes 是 AudioRecord 采集到的音频数据所存放的缓冲区大小。

注意: 这个大小不能随便设置, AudioRecord 提供对应的 API 来获取这个值。

```
1 | this.bufferSizeInBytes = AudioRecord.getMinBufferSize(audioSampleRate, channelConfig,
```

通过 bufferSizeInBytes 返回就可以知道传入给 AudioRecord.getMinBufferSize 的参数是否支持当前的硬件设备。

开始采集

• 在开始录音之前,首先要判断一下 AudioRecord 的状态是否已经初始化完毕了。

```
1 //判断AudioRecord的状态是否初始化完毕
2 //在AudioRecord对象构造完毕之后,就处于AudioRecord.STATE_INITIALIZED状态了。
3 int state = audioRecord.getState();
4 if (state == AudioRecord.STATE_UNINITIALIZED) {
5 throw new RuntimeException("AudioRecord STATE_UNINITIALIZED");
6 }
```

• 开始采集

```
1 | audioRecord.startRecording();
2 | //开启线程读取数据
3 | new Thread(recordTask).start();
```

读取采集的数据

上面提到, AudioRecord 在采集数据时会将数据存放到缓冲区中,因此我们只需要创建 一个数据流去从缓冲区中将采集的数据读取出来即可。

创建一个数据流,一边从 AudioRecord 中读取音频数据到 缓冲区,一边将缓冲区 中数据写入到 数

因为需要使用IO操作,因此读取数据的过程应该在子线程中执行

```
//创建一个流、存放从AudioRecord读取的数据
  1
               File saveFile = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), "audio-record.pcm"]
  3
               DataOutputStream dataOutputStream = new DataOutputStream(
                                                                    new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(saveFile)));
              private Runnable recordTask = new Runnable() {
   6
                            @Override
   8
                             public void run() {
                                        //设置线程的优先级
  9
10
                                          and roid. os. {\color{red} Process.set} Thread {\color{red} Priority} (and roid. os. {\color{red} Process.THREAD\_PRIOR}) (and {\color{red} Priority}) (and {\color{red} Prior
                                           Log.i(TAG, "设置采集音频线程优先级");
11
                                          final byte[] data = new byte[bufferSizeInBytes];
12
13
                                          //标记为开始采集状态
                                           isRecording = true;
14
                                          Log.i(TAG, "设置当前当前状态为采集状态");
15
                                          //getRecordingState获取当前AudioReroding是否正在采集数据的状态
16
                                          while (isRecording && audioRecord.getRecordingState() == AudioRecord
17
                                                         //读取采集数据到缓冲区中,read就是读取到的数据量
18
                                                         final int read = audioRecord.read(data, 0, bufferSizeInBytes);
19
                                                         if (AudioRecord.ERROR_INVALID_OPERATION != read && AudioRecord.E
20
                                                                      //将数据写入到文件中
21
                                                                      dataOutputStream.write(buffer,0,read);
22
23
24
25
                             }
             };
26
```

停止采集

```
1
     * 停止录音
2
3
    public void stopRecord() throws IOException {
4
        Log.i(TAG, "停止录音,回收AudioRecord对象,释放内存");
5
6
        isRecording = false;
7
        if (audioRecord != null) {
            if (audioRecord.getRecordingState() == AudioRecord.RECORDSTATE_RECORDING) {
8
9
                audioRecord.stop();
                Log.i(TAG, "audioRecord.stop()");
10
11
            if (audioRecord.getState() == AudioRecord.STATE_INITIALIZED) {
12
                audioRecord.release();
13
                Log.i(TAG, "audioRecord.release()");
14
15
        }
16
17
```

几个小问题

- 采集数据之后,保存的文件为 audio-record.pcm, 这个文件并不能使用普通的播放器播放。 它是一个原始的文件、没有任何播放格式、因此就无法被播放器识别并播放。
- 上面的问题可以有两种解决方法
 - 使用 AudioTrack 播放 pcm 格式的音频数据。
 - 将 pcm 数据转化为 wav 格式的数据,这样就可以被播放器识别。



▲ 26人点赞 > 【 ■



■ 博客记录 …





