

## Установка Loginom Integrator



## Файлы для установки Loginom Integrator

- LoginomIntegrator-6.0.0-beta.2.msi инсталлятор Loginom Integrator для IIS;
- iis-loginom.bat скрипт установки компонентов Windows;
- gnclient.ini пример файла для подключения к серверу лицензий.

## **Установка**

- 1. Перед выполнением дальнейших шагов установки необходимо убедиться, что в системе установлен NetFramework 4.5 или выше. При отсутствии данного компонента необходима его установка. Для проверки наличия NetFramework 4.5+ можно воспользоваться следующими рекомендациями Microsoft.
- 2. Запустить от имени администратора скрипт установки компонентов Windows «iis-loginom.bat». При этом устанавливаются следующие компоненты:
  - IIS-WebServerRole
  - IIS-WebServer
  - IIS-ApplicationDevelopment
  - IIS-Security
  - IIS-RequestFiltering
  - IIS-NetFxExtensibility
  - IIS-ISAPIExtensions

- WAS-WindowsActivationService
- WAS-ProcessModel
- WAS-NetFxEnvironment
- WAS-ConfigurationAPI
- WCF-HTTP-Activation
- IIS-WebServerManagementTools
- IIS-ManagementScriptingTools

Перечисленные компоненты можно установить вручную средствами Windows.

3. Запустить файл инсталлятора LoginomIntegrator-6.0.0-beta.2.msi. По умолчанию программа устанавливается в: C:\Program Files\BaseGroup\Loginom 6\Integrator\.
На этапе «Настройка» (Рис.1)




Рисунок 1 - Настройка параметров



в параметрах IIS: «Сайт», «IP», «Порт» указать параметры существующего сайта. По умолчанию инсталлятор предлагает использовать параметры сайта, создаваемого при инсталляции IIS в системе.

В процессе установки будут созданы Приложение и Пул приложений с заданными именами.

В параметрах подключения к Loginom 6 Server задаются:

- «Хост» имя или ІР ПК с установленным сервером Loginom.
- «Порт» номер порта, указанный при установке сервера Loginom.
- «Логин», «Пароль» использовать указанные по умолчанию.
- 4. Подключение к серверу лицензий.

Если Loginom Integrator установлен на ПК с сервером Loginom, то используются ранее настроенные параметры подключения к серверу лицензий. При установке на отдельный ПК необходимо:

- файл gnclient.ini поместить в скрытую папку:
   «C:\ProgramData\BaseGroup\Loginom 6\ Integrator\»
- открыть доступ с ПК, где установлен Loginom, к нашему серверу лицензий: IP сервера - 78.31.72.125, доступ осуществляется по портам: 3186; 3187.
- 5. Проверить работоспособность Loginom Integrator.

Это можно сделать следующим способом:

В браузере перейти по URL: http://<Server>/lgi/service.svc?wsdl , где
 <Server> имя хоста Loginom Integrator.

Пример: http://localhost/lgi/service.svc?wsdl

Loginom Integrator должен отдать WSDL SOAP веб-сервиса с предупреждением:

```
<wsdl:documentation>
```

В настоящий момент не опубликовано ни одного пакета. Для использования пакетов в качестве веб-сервиса необходимо предварительно опубликовать их в Loginom Server.

</wsdl:documentation>

• По URL: http://<Server>/lgi/service.svc/rest/help Loginom Integrator должен отдать страницу описания работы с REST сервисом.