

# Introduction au calcul scientifique

Jean-Christophe Loiseau

jean-christophe. loiseau@ensam. eu Laboratoire DynFluid Arts et Métiers. France.


### Simulation numérique

Avec l'accroissement de nos capacités de calcul, la **simulation numérique** est devenue aujourd'hui l'un des outils les plus utilisés en ingénierie.

Etre capable de simuler efficacement, précisément et rapidement les équations différentielles décrivant l'évolution de systèmes potentiellement très complexes est donc d'une importance capitale.



# Simulation numérique



# Simulation numérique

Il existe deux grandes familles d'équations différentielles :

Les **équations différentielles ordinaires** permettent de modéliser des systèmes dont l'évolution ne dépend que du temps. Elles sont en générales de la forme

$$rac{doldsymbol{x}}{dt} = oldsymbol{f}(t,oldsymbol{x},oldsymbol{u})$$

avec  $x \in \mathbb{R}^n$  le vecteur d'état et u une action externe (e.g. loi de contrôle).

Les **équations aux dérivées partielles** permettent quant à elles de simuler des systèmes dont l'évolution dépend du temps et de l'espace. L'exemple le plus connu sont les équations de Navier-Stokes

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{u} \otimes \boldsymbol{u}) = -\nabla p + \frac{1}{Re} \nabla^2 \boldsymbol{u}$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$$

où le champ de vitesse  $\boldsymbol{u}$  dépend du temps et de l'espace.

Linear-time invariant dynamical systems

Intéressons-nous tout d'abord à des systèmes linéaires du type

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

$$y = Cx + Du$$
.

lci,  $x \in \mathbb{R}^n$  est le vecteur d'état,  $u \in \mathbb{R}^p$  les inputs et  $y \in \mathbb{R}^q$  les mesures faites au cours du temps.

Linear-time invariant dynamical systems

Si  $oldsymbol{u}(t)$  est connu à l'avance, alors la solution du système s'écrit

$$\boldsymbol{x}(t) = e^{t\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}_0 + \int_0^t e^{(t-\tau)\boldsymbol{A}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau) d\tau.$$

Le premier terme correspond à la **réponse naturelle** (ou homogène) tandis que le second décrit la **réponse forcée** du système.


Linear-time invariant dynamical systems

En partant des principes de Newton, les équations du mouvement sont données par

$$\ddot{x} = -2\lambda \dot{x} - x + u(t).$$

En introduisant  $x_1=x$  et  $x_2=\dot{x}$ , on peut réécrire le système comme

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$



Linear-time invariant dynamical systems

L'exponentielle d'une matrice est définie comme

$$e^{\mathbf{A}} = \mathbf{V}e^{\mathbf{\Lambda}}\mathbf{V}^{-1}$$

où V est la matrice des vecteurs propres et  $\Lambda$  est une matrice diagonale dont les entrées sont les valeurs propres.

Pour des problèmes de grande taille, calculer ces valeurs propres et vecteurs propres peut néanmoins s'avérer extrêmement compliqué.

$$e^{\mathbf{A}} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{\mathbf{A}^2}{2} + \frac{\mathbf{A}^3}{3!} + \cdots$$

$$= \mathbf{V}\mathbf{V}^{-1} + \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^{-1} + \frac{\mathbf{V}\mathbf{\Lambda}^2\mathbf{V}}{2} + \cdots$$

$$= \mathbf{V}\left(\mathbf{I} + \mathbf{\Lambda} + \frac{\mathbf{\Lambda}^2}{2} + \cdots\right)\mathbf{V}^{-1}$$

$$= \mathbf{V}e^{\mathbf{\Lambda}}\mathbf{V}^{-1}$$

Linear-time invariant dynamical systems

Comment faire alors pour simuler  $\dot{x}=Ax+Bu$  ? Pour cela, on va avoir besoin de **discrétiser** l'équation, i.e. considérer la solution à des intervalles de temps réguliers  $t_k=k\Delta t$  avec  $\Delta t$  le **pas de temps**.

Linear-time invariant dynamical systems

En absence de forçage externe, la solution au temps  $t_{k+1} = (k+1)\Delta t$  est donnée par

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = e^{\Delta t \boldsymbol{A}} \boldsymbol{x}_k.$$

Si  $\Delta t$  est suffisament petit, on peut alors approximer l'exponentielle par son développement de Taylor

$$e^{\Delta t \mathbf{A}} = \mathbf{I} + \Delta t \mathbf{A} + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

ce qui nous donne alors

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k + \Delta t \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}_k + \mathcal{O}(\Delta t^2).$$

Linear-time invariant dynamical systems

L'approximation  $x_{k+1} = x_k + \Delta t A x_k$  est ce qu'on appelle le schéma d'Euler explicite du premier ordre. Il correspond à l'approximation suivante du système

$$\dot{oldsymbol{x}} = oldsymbol{A}oldsymbol{x} 
ightarrow rac{oldsymbol{x}_{k+1} - oldsymbol{x}_k}{\Delta t} = oldsymbol{A}oldsymbol{x}_k.$$

Il en existe de nombreuses variantes plus ou moins précises et plus ou moins couteuses en temps de calcul.



Linear-time invariant dynamical systems

Schéma d'Euler implicite du premier ordre : La solution au temps  $t_k$  peut également s'écrire

$$e^{-\Delta t \boldsymbol{A}} \boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k.$$

De la même façon, un développement limité au premier ordre donne

$$(\boldsymbol{I} - \Delta t \boldsymbol{A}) \, \boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k$$

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \left( \boldsymbol{I} - \Delta t \boldsymbol{A} \right)^{-1} \boldsymbol{x}_k$$

Il correspond à l'approximation suivante du système

$$\dot{oldsymbol{x}} = oldsymbol{A}oldsymbol{x} 
ightarrow rac{oldsymbol{x}_{k+1} - oldsymbol{x}_k}{\Delta t} = oldsymbol{A}oldsymbol{x}_{k+1}.$$

Linear-time invariant dynamical systems

Schéma de Crank-Nicholson du deuxième ordre : La solution au temps  $t_k$  peut également s'écrire


$$e^{-\Delta t/2\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}_{k+1} = e^{\Delta t/2\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}_k$$


Un développement limité de l'exponentielle à droite et à gauche du signe égal donne


$$\left(oldsymbol{I} - rac{\Delta t}{2} oldsymbol{A}
ight) oldsymbol{x}_{k+1} = \left(oldsymbol{I} + rac{\Delta t}{2} oldsymbol{A}
ight) oldsymbol{x}_k$$
 $oldsymbol{x}_{k+1} = \left(oldsymbol{I} - rac{\Delta t}{2} oldsymbol{A}
ight)^{-1} \left(oldsymbol{I} + rac{\Delta t}{2} oldsymbol{A}
ight) oldsymbol{x}_k.$ 


Il correspond à l'approximation suivante du système

$$\dot{oldsymbol{x}} = oldsymbol{A}oldsymbol{x} 
ightarrow rac{oldsymbol{x}_{k+1} - oldsymbol{x}_k}{\Delta t} = rac{1}{2} \left( oldsymbol{A}oldsymbol{x}_{k+1} + oldsymbol{A}oldsymbol{x}_k 
ight).$$









Méthode	Implémentation	Coût de calcul	Robustesse	Choix de $\Delta t$	
Explicite	Facile	Peu cher	Moyenne	Petit $\Delta t$	
Implicite	Plus compliqué	Plus cher	Excellente	Grand $\Delta t$	

Systèmes non-linéaires

La plupart des systèmes d'intérêt en pratique sont non-linéaires

$$\dot{x} = f(x)$$

avec  $f:\mathbb{R}^n o \mathbb{R}^n$  une fonction non-linéaire qui ne respecte donc pas le principe de superposition, i.e.

$$f(\alpha x) \neq \alpha f(x)$$
 et  $f(x+y) \neq f(x) + f(y)$ .

Leur simulation repose néanmoins sur les mêmes principes.

Systèmes non-linéaires

Schéma d'Euler explicite du premier ordre

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k + \Delta t \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k)$$

► Schéma d'Euler implicite du premier ordre

$$\boldsymbol{x}_{k+1} - \Delta t \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_{k+1}) = \boldsymbol{x}_k$$

► Schéma de Crank-Nicholson du deuxième ordre

$$oldsymbol{x}_{k+1} - rac{\Delta t}{2} oldsymbol{f}(oldsymbol{x}_{k+1}) = oldsymbol{x}_k + rac{\Delta t}{2} oldsymbol{f}(oldsymbol{x}_k)$$

Python

En python, la simulation d'équations différentielles ordinaires se fait à l'aide de la fonction solve\_ivp du package scipy.integrate donnant accès à de nombreuses méthodes d'intégration différentes.



Python

10

11

14

15

16 17

18 19 20

```
from scipy.integrate import solve_ivp
\# --> dx/dt = a x.
def dynsys(t, x, a):
    return a*x
# --> Parametres pour l'integration.
tspan = (0.0, 10.0)
teval = np.linspace(tspan[0], tspan[1], 1024)
a = -0.1
x0 = 1.0
# --> Simulation.
sol = solve ivp(
    lambda t, x: dynsys(t, x, a),
    tspan,
    x0.
    teval=teval
```



Exemple : le système de Lorenz

Le système de Lorenz est un modèle très simplifié du phénomène de convection atmosphérique. Il est donné par

$$\dot{x} = \sigma(y - x)$$

$$\dot{y} = x(\rho - z) - y$$

$$\dot{z} = xy - \beta z.$$

C'est l'un des systèmes historiquement les plus importants en théorie des systèmes dynamiques et notamment en théorie du chaos.




Exemple : le système de Lorenz

14


```
# Parametres du systeme.
def dynsys(t, u, p):
                                             sigma, rho, beta = 10, 28, 8/3
    # Unpack parameters.
                                             p = [sigma, rho, beta]
    sigma, rho, beta = p
                                             # Parametres pour l'integration.
    # Unpack variables.
                                             tspan = (0.0, 20.0)
    x, y, z = u
                                             u0 = np.array([1.0, 0.0, 0.0])
    # Lorenz system
                                             # Simulation.
    dx = sigma * (y - x)
                                             sol = solve_ivp(
    dv = x * (rho - z) - v
                                             lambda t, u : dynsys(t, u, p),
                                     11
    dz = x * y - beta *z
                                             tspan.
                                             x0)
    return dx, dy, dz
                                     14
                                     15
```

Exemple : le système de Lorenz



Exemple : le système de Lorenz

Le système de Lorenz présente la propriété de sensibilité aux conditions initiales rendant toute prédiction précise inutile au delà d'une certaine échelle de temps.






Exemple : le modèle SIR

Le modèle SIR est un modèle utilisé en épidémiologie pour modéliser l'évolution d'une épidémie. Il est donné par

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I \end{aligned}$$

où  $S,\ I$  et R représentent respectivement la fraction de la population saine, actuellement infectée et s'étant remise de l'infection. Les paramètres  $\beta$  et  $\gamma$  caractérisent certaines propriétés du virus.




Exemple : le modèle SIR

11

13

```
def sir(t, u, p):
                                             # Parametres de l'epidemie.
    # Unpack parameters.
                                             beta, gamma = 1.0, 1.0
    beta, gamma = p
                                             p = [beta, gamma]
    # Unpack variables.
                                             # Parametres pour l'integration.
    s, i, r = u
                                             tspan = (0.0, 20.0)
                                             u0 = np.array([0.99, 0.01, 0.0])
    # Equations.
    ds = - beta * s * i
                                             # Simulation.
    di = beta * s * i - gamma * i
                                             sol = solve_ivp(
                                                 lambda t, u : sir(t, u, p),
    dr = gamma *i
                                                 tspan,
    return ds. di. dr
                                                 u0)
                                    13
                                     14
```

Exemple : le modèle SIR



 $R_0$  : 3

Pop. tot. infectée : 94%

Pic de l'épidémie :  $120^{\rm e}$  jour