
进阶 2: push 的本质


在之前的内容里,我粗略地说过,push 指令做的事是把你的本地提交上传到中央仓库去,用本地的内容来覆盖掉远端的内容。这个说法其实是不够准确的,但 Git 的知识系统比较庞大,在你对 Git 了解比较少的时候,用「上传本地提交」来解释会比较好理解;而在你知道了 branch,并且明白了 branch 的具体含义以后,我就可以告诉你 push 到底是什么了。

push: 把 branch 上传到远端仓库

实质上, push 做的事是: 把当前 branch 的位置(即它指向哪个commit)上传到远端仓库,并把它的路径上的 commits 一并上传。


例如,我现在的本地仓库有一个 master ,它超前了远程仓库两个提交;另外还有一个新建的 branch 叫 feature1,远程仓库还没有记载过它。具体大概像这样:






这时我执行 git push, 就会把 master 的最新位置更新到远端,并且把它的路径上的 5 6 两个 commits 上传:

git push





而如果这时候我再切到 feature1 去后再执行一次 push, 就会把 feature1 以及它的 commit 4 上传到远程仓库:

git checkout feature1 git push origin feature1


这里的 git push 和之前有点不同:多了 origin feature1 这两个参数。其中 origin 是远程仓库的别名,是你在 git clone 的时候 Git 自动帮你起的; feature1 是远程仓库中目标 branch 的名字。这两个参数合起来指定了你要 push 到的目标仓库和目标分支,意思是「我要 push 到 origin 这个仓库的feature1 分支」。


在 Git 中(2.0 及它之后的版本),默认情况下,你用不加参数的 git push 只能上传那些之前从远端 clone 下来或者 pull 下来的分支,而如果需要 push 你本地的自己创建的分支,则需要手动指定目标仓库和目标分支(并且目标分支的名称必须和本地分支完全相同),就像上面这样。

你可以通过 git config 指令来设置 push.default的值来改变 push 的行为逻辑,例如可以设置为「所有分支都可以用 git push 来直接 push,目标自动指向origin 仓库的同名分支」(对应的 push.default值: current),或者别的什么行为逻辑,你甚至可以设置为每次执行 git push 时就自动把所有本地分支全部同步到远程仓库(虽然这可能有点耗时和危险)。如果希望详细了解,你可以到这里(https://git-scm.com/docs/git-config#git-config-pushdefault)看看。

远端仓库: origin

HEAD





细心的人可能会发现,在 feature1 被 push 时,远程仓库的 HEAD 并没有和本地仓库的 HEAD 一样指向 feature1。这是因为,push 的时候只会上传当前的 branch 的指向,并不会把本地的 HEAD 的指向也一起上传到远程仓库。事实上,远程仓库的 HEAD 是永远指向它的默认分支(即 master,如果不修改它的名称的话),并会随着默认分支的移动而移动的。

小结

这一节介绍了 push 这个指令的本质。总结一下关键点:

- 1. push 是把当前的分支上传到远程仓库,并把这个 branch 的路径上的所有 commits 也一并上传。
- 2. push 的时候,如果当前分支是一个本地创建的分支,需要指定远程仓库名和分支名,用 git push origin branch_name 的格式,而不能只用 git push;或者可以通过 git config 修改 push.default 来改变 push 时的行为逻辑。
- 3. push 的时候之后上传当前分支,并不会上传 HEAD; 远程仓库 的 HEAD 是永远指向默认分支(即 master)的。