

程序设计基础

北京航空航天大学程序设计课程组 软件学院 谭火彬 (2024)















第三讲 数据处理

Data Processing

- ◆ 二进制与整数编码
- ◆ 位运算
- ◆ 浮点数与数据精度



C语言中的4种基本类型

	数据类型	长度(二进制位数) (32/64位操作系统)	长度(二进制位数) (16位操作系统)	格式控制符
int	整型	32	16	%d
char	字符型	8	8	%с
float	单精度浮点型	32	32	%f
double	双精度浮点型	64	64	%lf (输出仍采用%f)

- ●C语言所有的数据类型都是建立在这四种基本类型之上的
- ●这些类型在计算机是怎么样的?即如何存储?
 - ✓存储的位置: 地址
 - ✓存储的实现方式:二进制和编码




提纲:数据在计算机中的存储和计算

- ●3.1 变量的地址
- ●3.2 从二进制到整数编码
- ●3.3 更多的进制:八进制和十六进制
- ●3.4 基于二进制的位运算
- ●3.5 **浮点数**的编码与**精度**问题
- ●3.6 一维数组的存储和应用




回顾: 简单变量的定义






3.1 简单变量在内存中的存储: 地址和存储方式





变量的地址: 取地址运算&





基本数据类型及其内存存储空间(32/64位系统)

类型	字节	位	有效数字	取值范围
char		8		-128 ~ 127
int		32		-2147483648 ~ +2147483647
float		32	6~7	$-3.4 \times 10^{-38} \sim 3.4 \times 10^{+38}$
double		64	15~16	$-1.7 \times 10^{-308} \sim 1.7 \times 10^{+308}$
unsigned int		32		0 ~ 4294967295
short int		16		-32768 ~ 32767
long int		32		-2147483648 ~ +2147483647
long long int		64		$-2^{63} \sim +2^{63}-1$
long double		128/ 96	18~19	-1.2×10 ⁻⁴⁹³² ~ 1.2×10 ⁺⁴⁹³²



两段有点"奇怪"的代码

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a, b;
   char sum = 0;
   scanf("%d%d", &a, &b);
   sum = a + b;
   printf("%d + %d = %d\n", a, b, Sum);
   return 0;
}

#include <stdio.h>
int main()
{
   int a = 625, b = 3;
   printf("%d, %d\n", (a==625), (b==3));
   float x = 0.625, y = 0.3;
   printf("%d, %d", (x==0.625), (y==0.3));
   return 0;
}
```

```
100 100
100 + 100 = -56
```

怪象1: 100+100 不等于 200?

```
1, 1
1, 0
```

怪象2: 0.3 等于 0.3 不成立?



数据在计算机中如何存储和计算?

- ●如何将日常的十进制数,存储在计算机**定长字节**中?
 - ✓计算机中使用二进制,所有的数都需要转成0、1的二进制表示
 - ✓每种数据类型的位数是固定的,如何用对应位数的二进制表示?


- ●两种编码实现方式
 - ✓基于二进制的补码:整数类型编码
 - ▶int、char类型,及其相应的扩展类型
 - ✓IEEE754标准:浮点数类型编码
 - ➤float、double类型,及其相应的扩展类型



3.2 从二进制到整数编码


0, 1, 10, 11, 100, 101...

二进制:满2进1



7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...


十进制:满10进1



THE THE PARTY OF T

二进制

- ●二进制
 - ✓数据都是通过"0"和"1"来表示, 逢二进一
- ●位(bit): 二进制中的位,是计算机能处理的最小单位
 - ... 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ...
- ●字节(Byte): 计算机处理的基本单位
 - ✓计算机的内存是按字节进行分配的
 - ✓一个字节由八位二进制数组成
 - ✓C/C++语言中数据类型都是以字节为基本单元





二进制的存储

地址 9619


内存

1000100110021003

0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1

<□ 1个字节

⟨□ 4个字节



字符型: 1个字节 整型: 4个字节


单精度浮点型: 4个字节 双精度浮点型: 8个字节



二进制: 从十进制到二进制

●例:如果已知十进制数(19)10,如何用二进制表示?

"十进制"整数转"二进制"数



除以2取余, 逆序排列

记不住顺序?

"十进制"整数转"十进制"数



除以10取余, 逆序排列





二进制:从二进制到十进制

●例:已知二进制数 (00010011)₂,如何用十进制表示?

进制	十进制	二进制
实例	19	00010011

"二进制"数转"十进制"整数







从表示到编码

进制	二进制	十进制
实例1	00010011	19
实例2	00000000	0

10 to 2

除以2取余,余数逆序排列

2 to 10

$$B2U_w(\vec{x}) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i$$

位"系数"乘以位次幂,累加


前述,十进制、二进制是数学上的表示, 只能表示非负数!负数需要单独的负号!

数学上的负号,在计算机中也需要用0、1 二进制为表示?计算机如何实现数据的表示与存储怎么样?



二进制编码(含负数):原码(以8位二进制为例!)

7(10) 转换成8位二进制数是 (00000111)2 那么-7呢?



在原码中0有两种表示方式 +0和-0,第一位是符号位,在计算的时候根据符号位,选择对值区域加减,对于计算机很难,需要设计包含了计算数值和识别符号位两种电路,但是这样的硬件设计成本太高。

原码

- 最高位作为符号位(以0代表正,1代表负)
- 其余各位代表数值本身的绝对值
- ◆ 表示范围:

$$-127 \sim 127 \iff (-2^{8-1} + 1 \sim 2^{8-1} - 1)$$

▶ 0 的表示不唯一

+0 0 0 0 0 0 0

-0 1 0 0 0 0 0 0

▶ 加减运算需要单独处理符号 位,不适合计算机运算



二进制编码(含负数):原码(32位二进制)

- ●如果以**四个字节 (int)** ,即32位二进制整数
- ●7与-7的二进制表示

本章示例中,为简化,许多示例以**一个**字节的数据表示为例进行分析。

思考:


- (1) 以四个字节的原码表示整数,数据范围是多少?
- (2) 若八个字节整数 (long long) 原码中, 7 和 -7 的二进制如何表示?



二进制编码: 反码

●反码:

- ✓正数的反码与原码相同
- ✓若为负数,则对其绝对值的原码取反



反码: +0 0 0 0 0 0 0

原码: -0 1 0 0 0 0 0 0 0

反码: -0 1 1 1 1 1 1 1 1

- ➢ 符号位可直接参与运算
- ▶ 0 的表示不唯一
- ▶ 数据范围 (-127~127, 存在+0和-0)



二进制编码:补码-从补数说起



从"补数"说起

消除bug, 消灭蛀牙

为了表示负数,在有限的计数系统中引入一个概念"补数",先看时钟: 逆时针转3格和顺时针转9格等价。 在模为12的条件下,定义-3的补数 是9(通俗地说,在12作为模的条件下,-3在 计算机里的编码用数学上9的编码表示)。 $12 \qquad X-3 \longrightarrow X+9$





二进制编码: 补码-从补数说起

以4位二进制数为例,共可以表示16个状态,范围从0000~1111 (仅画图示例方便,实际中通常为1或2或4或8个字节)

正数 (范围0~½1) 的补数即为本身,


负数A的补数 = 模 - |A的绝对值|,

如: -7的补数 = 16 - 7 = 9

x是一个负数,其补数是


 $16 - |\mathbf{x}| = 15 - |\mathbf{x}| + 1$

15-|x| 则相当于在4位二进制下对 |x| 各位取反,再加 1,即 "取反加 1"





二进制编码: 补码-从补数说起



负数 A 的补数 = 模 - |A|

x 是一个负数,其补数是 16-|x|=15-|x|+1 15-|x|则相当于在4位二进制下对 |x| 各位取反。 再加 1,即"取反加 1" 顾名思义,一个负数的补码,就是该负数的补数的二进制编码。





二进制编码: 补码-编码规则

●补码

- ✓正数:原码、反码、补码相同
- ✓负数:对其绝对值的原码取反,再加1(若有进位,则进位被丢

弃) (反码+1)



- +7 反码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 补码 0 0 0 0 1 1 1

-7 补码: 7的原码 → 取反 → +1

0 0 0 0 0 1 1 1



二进制编码: 补码-编码规则

●补码

- ✓正数:原码、反码、补码相同
- ✓负数:对其绝对值的原码取反,再加1(若有进位,则进位被丢
 - 弃) (反码+1)
- +7 原码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 反码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 补码 0 0 0 0 1 1 1

- -7 补码: 7的原码 → 取反 → +1
 - 0 0 0 0 0 1 1 1
 - 1 1 1 1 1 0 0



二进制编码: 补码-编码规则

●补码

- ✓正数:原码、反码、补码相同
- ✓负数:对其绝对值的原码取反,再加1(若有进位,则进位被丢
 - 弃) (反码+1)
- +7 原码 0 0 0 1 1 1
- +7 反码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 补码 0 0 0 0 1 1 1

- -7 补码: 7的原码 → 取反 → +1
 - 0 0 0 0 0 1 1 1
 - 1 1 1 1 1 0 0
 - 1 1 1 1 1 0 0 1



补码应用: 100+100=-56

● char (带符号的字符,本质上就是8位整数) 表示的数例子,如 -56

56的原码: 0 0 1 1 1 0 0 0

取反: 1 1 0 0 0 1 1 1

加1:

1 1 0 0 1 0 0 0

这是 -56 的补码 (定义)

想输出200, 却显示-56的原因:

如果用两个字节表示数,则200的补码为 00000000 11001000 (计算器上高位隐藏了), 当用8位表示数时 (signed char的位宽), 截取200的低8位,为11001000,就是-56



在一个字节表示有符号数的条件下,当计算机中的二进制 11001000 显示为十进制时,就是 -56! 因为计算机采用补码进行编码,11001000 是 -56 的编码!

+1



两个特殊的数字编码: 0和-128

以一个字节大小的整数补码表示为例

原码: -0

1 0 0 0 0 0 0 0

反码:

1 1 1 1 1 1 1

+1

补码:

0 0 0 0 0 0 0

-127~127:正数就是原码,负数就是绝对值的原码取反再加1



128 符号位和其他正数不一致

	二进制数学表示
,	

	数值	补码
	-128	10000000
	-127	10000001
		(往上不断减1)
	-2	11111110
	-1	11111111
	0	00000000
	1	00000001
	2	00000010
		(往下不断加1)
	126	01111110
•	127	01111111

✓ 0的表示方式唯一

✓ 表示范围: -128~127



补码:数的范围 (32位整数)

以四个字节大小(32位)的整数补码表示为例(总计2³²个数)

表示范围: -231~231-1

- · 非负数: 就是数学上的二进制表示! (最高位0)
- ·负数:根据模(由位数决定,如一个字节,即8位数的模为28,即256;四字节即为232),求 其补数(为正数),该补数在数学意义上的二进制编码,就是负数的补码!


数值	补码
-2 ³¹	10000000
$-2^{31}+1$	10000001
	(往上不断减1)
-2	11111110
-1	11111111
0	00000000
1	00000001
2	00000010
	(往下不断加1)
2^{31} -2	01111110
$2^{31}-1$	01111111

四个字节 (32位)



基于补码的运算

●用补码进行运算,减法可以用加法来实现





人们想出一种方法使得符号位也参与运算。我们知道, 根据运算法则减去一个正数等于加上一个负数, 即:

1-1 = 1 + (-1) = 0, 所以机器可以只有加法而没有减法, **这样计算机运算的设计就更简单了**。

对于CPU来说,这是补码最重要的贡献:只要做加法就可以了!



3.3 更多的进制: 八进制和十六进制



0 1 2 3 4 5 6 7

十六进制

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

15

例: 1

二进制 00001111

$$1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$$

八进制

$$0$$
 17 $1 * 8^1 + 7 * 8^0 = 15$

十六进制

进制	十进制Dec	二进制Bin	八进制Oct	十六进制Hex
基本数字	0 ~ 9	0, 1	0 ~ 7	0 ~9, A~F (or a~f)
基数	10	2	8	16
规则	逢10进1	逢2进1	逢8进1	逢16进1
实例	19	00010011	023	0x13




八进制和十六进制

●引入八进制或十六进制:二进制位太长,不易使用

八进制

二进制

十六进制



每个八进制数字的一位对应

3位二进制位($2^3 = 8$)

每个十六进制数字的一位对应

4位二进制位($2^4 = 16$)

"二进制"转"八进制"

$$(1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1)_{2} = (0)_{2}$$

$$= (1 * 2^{1} \ 1 * 2^{1} + 1 * 2^{0})_{8}$$

$$= (2 \ 3)_{8}$$

3位内 成一组 ,高位 不够补 0 "二进制"转"十六进制"

4位构成一组,高 位不够补0

023

THE SECOND SECON

更多的进制

●十进制与二进制、八进制、十六进制

- ●七进制
- ●十二进制
- ●二十四进制
- ●四进制
- ●三进制
- •...



3.4 基于二进制的位运算

- ●前面的所有表达式运算规则都是基于十进制位运算的
- ●位运算: 基于整数在计算机中存储的二进制位定义运算规则

运算符	含义
&	按位与
	按位或
۸	按位异或
~	取反
<<	左移
>>	右移

- ◆运算数只能是整型(或字符型)的数据,不能为实型数据
- ◆ 位运算符除 ~ (取反) 外均为二元 运算符, ~ (取反) 是一元运算符


位运算效率高、与计算机内部实现密切相关,是高手的秘密武器! 比如,在加密中应用广泛;很多黑客其实就是在经常玩位运算



按位与: &

●运算规则:两个二进制位同时为1时为1,否则为0

Α	В	A&B
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0





- 1保留原来的数值
- 0 不管原来数值是多少,都置0

应用:可用于实现"清零"操作

运算规则可类比串联电路



按位与: &

把数 x 的特定位置为0, 其他位保持不变: x = x & ?



上例中保留x的第1, 2, 4, 6位, 其他位置为零。更通用的实现方式: x & (1 | 1 << 1 | 1 << 5) 【稍后学习左移 << 】



按位与: &

●简单应用:判断数字n的奇偶性

```
if ((a & 1) == 1) // if(a&1)
    printf("%d为奇数.\n", a);
else
    printf("%d为偶数.\n", a);
```



按位或: |

●运算规则:两个二进制位同时为0时为0,否则为1

Α	В	A&B
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

例: 3 | 5=?

3

0 0 0 0 0 1 1

5

0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 1 1 1


- 0保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都置1

运算规则可类比并联电路

应用:可用于实现"置一"操作



按位或: |





按位异或: ^

●运算规则:两个二进制位相同时为0,不相同时为1

Α	В	A^B
1	1	0
0	1	1
1	0	1
0	0	0

例: 3^5=?

3 0 0 0 0 0 1 1

^ 5

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 1 1 0

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都翻转

运算规则:同相斥,异相吸

应用:可用于实现"翻转"操作



按位异或: ^



按位异或: ^

利用异或交换两个变量的值

```
中间变量 temp
```

temp = a;

a = b;

b = temp;

```
a = a^b;
```

$$b = b^a;$$


$$a = a^b$$

按位取反: ~

●运算规则:一元运算符,0变1,1变0









$$a = a \& \sim 1$$

例2: 对n取相反数 ~n+1

例3: while(scanf(...)!=EOF){...}
while(~scanf(...)){...}

按位左移: <<

●运算规则:将数的二进制位全部左移若干位,左边溢出的位舍弃,右边空位补 0

例: 若 a = 15,将 a 的二进制数左移 2 位, a = a << 2

a = 15

0 0 0 0 1 1 1

a = a << 2 ?




按位左移: <<

●运算规则:将数的二进制位全部左移若干位,左边溢出的位

舍弃,右边空位补0

例: 若 a = 15, 将 a 的二进制数左移 2 位, a = a << 2



- 高位左移后溢出,舍弃
- 左移一位相当于该数乘以2 (超出数据类型表示范围后将造成错误结果)
- 左移比乘法运算快得多



按位右移: >>

●运算规则:将数的二进制位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1 (算术位移)

- ✓无符号数,采用逻辑位移
- ✓有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移

例: 若 a = 15 , 将 a 的二进制数右移 2 位, a = a >> 2

a = 15



a = a >> 2 ?



按位右移: >>

●运算规则:将数的二进制位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1


(算术位移)

- ✓无符号数,采用逻辑位移
- ✓=有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移

例: 若 a = 15 , 将 a 的二进制数右移 2 位, a = a >> 2

$$a = 15$$

$$a = a >> 2$$



$$a = 15/2^2 = 3$$

• 右移一位相当于除以2



位运算的复合赋值运算符

●二元位运算符也支持复合赋值形式

赋值运算符	示例表达式	等价含义
& =	c &= 1	c = c & 1
=	d = 2	$d = d \mid 2$
^=	e ^= 3	e = e ^ 3
<<=	f <<= 4	f = f << 4
>>=	g >>= 5	$g = g \gg 5$



C03-01: 补码输出

- ●C03-01: 给定一个整数n, 输出该整数的二进制补码编码
- ●问题分析:整数在计算机中存储的即为二进制补码形式,直接输出其二进制位即可
 - ✓如何获得数的二进制位
 - ➤最低位的二进制位: n & 1
 - ▶其他二进制位可以通过移位的方式移到个位
 - ✓如何存储二进制位
 - ➤C语言并没有提供二进制数据的表示法,可以用只取0、1两个取值的整数数组来—位位存储二进制位
 - ➤int bits[32];



C03-01: 补码输出

```
#include <stdio.h>
#define LEN 32
int main(){
   int n, i;
   int bits[LEN]; //以十进制0、1的形式存储二进制位
   scanf("%d", &n);
   for (i = 0; i < LEN; i++){}
      bits[i] = n & 1; //获得n的二进制个位
      n >>= 1; //右移,将二进制个位移出,二进制十位变个位...
   for (i = LEN - 1; i >= 0; i--)
   { //逆序输出二进制位
                               理解: 如何获得整数各个位数的值!
      printf("%d", bits[i]);
                                    (十进制、二进制...)
                               思考:如何输出原码?反码?
   return 0;
```



C03-02: 特定位赋值

- ●C03-02: 用C语言给一个无符号整数 a 的bit7~bit17赋值 937, 同时给bit21~bit25赋值17 (位数从0开始)
- ●题目分析:如何设置指定的位?
 - ✓清0 (按位与: &): 先把需要修改的位置清0
 - ✓设置值(按位或:|):把这些位置设置为指定的值
 - ✓要点
 - ▶937和17的二进制值
 - ▶特定位置清0、设置特定值





C03-02: 特定位赋值



即: 0x0001D480

同理可设置21-25位为17



C03-02: 特定位赋值

```
#include <stdio.h>
int main()
   unsigned int n;
   scanf("%u", &n);//读入无符号整数
   n &= 0xFFFC007F;//通过与操作将7-17位设为0
   n = 0x0001D480;//通过或操作将7-17为设为937
   n &= 0xFC1FFFFF;//通过与操作将21-25位设为0
   n = 0x02200000;//通过与操作将21-25为设为17
   printf("%u", n);//输出无符号整数
```



C03-02: 换个思路实现

- 直接按照位数拼凑二进制位原理简单,但不直观、容易出错
- ●可以借助移位操作来实现
 - ✓以**数字1**为起点,通过各种移位、取反、与/或、加/减等操作得到需要的数字
- ●如何做?
 - ✓将7-17位置设为937的操作,其他位为0
 - ▶ 937 << 7;</p>
 - ✓将7-17位设为1(总计11个1),其他位设为0的操作
 - ▶ 先得到从低位开始的11个1,然后移到7-17位



C03-02: 特定位赋值 (另一种实现)

```
#include <stdio.h>
int main()
    unsigned int n;
    scanf("%u", &n);
    n &= \sim( ((1<<11) - 1) << 7);
    n = 937 < < 7;
    n &= \sim( ((1<<5) - 1) <<21);
    n = 17 < < 21;
    printf("%u", n);
```

```
1. 0x7ff 为 0..0 0111 1111 1111, 即,
初始化低11 (十一) 位为1, ((1<<11) -1)
2.((1<<11)-1)<<7,
得到 0011 1111 1111 1000 0000
把第1步的十一个1左移7位(这十一个1变成bit7
~ bit17 )
3. \sim (((1 < < 11) - 1) < < 7)
bit7~bit17的十一个1变成0,其他位的0变成1
,即变为 1100 0000 0000 0111 1111
4. a &= ~(0x7ff << 7), 保留a的其他位,
但把a的bit7~bit17都置为0
5. a |= (937 << 7), 把a的bit7~bit17置为937
6. bit21~bit25赋值为17, 原理同上
```



更多的位运算应用


求两个数的平均值

$$(x + y) >> 1$$

计算2的n次方

计算最大、最小值

最小值: x ^ ((x ^ y) & -(x > y))



一生万物

从 1 出发, 进行位运算, 搞定所有复杂应用!

更多位运算应用: http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#BitReverseObvious



典型应用:从1开始的位运算

●对于十进制整数num,对指定位的操作(最低位为第0位)


```
✓第 i 位置0: num = num & (~(1 << i));
```

✓第 i 翻转: | num = num ^ (1 << i);



典型应用: 高低字节互换

●C03-03: 把一个16位数无符号数a的高低字节互换



```
注:

OXFF 为

O..0 1111 1111

OXFF00 为

O..0 1111 1111 0000 0000

OXFF0000 为

O..0 1111 1111 0000 0000 0000 0000
```

```
unsigned short a, ans;
scanf("%hu", &a);
ans = ((a & 0XFF00) >> 8) | ((a & 0XFF) << 8);
printf("%hu\n", ans);</pre>
```

取出a的高8位数, 移动到低8位位置 取出a的低8位数, 移动到高8位位置

提示:

按字节整体处理时,用 OXFF 作为基本单元更简单快捷(如本例),若对某些个别位进行处理,"从1出发"更显得逻辑清晰(步骤可能会多些)。



3.5 浮点数的编码与精度问题

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a==625), (b==3));
    float x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x==0.625), (y==0.3));
    return 0;
}
```

0.3不等于0.3!!!

说明:这是dev c下编译运行的结果,其他环境下可能相等!




小数的二进制

进制	十进制	数学意义的二进制表示
实例	19.625	00010011.101

A. "十进制"**整数**转"二进制"数

除以2取余 逆序排列



B. "十进制"**小数**转"二进制"小数

乘以2取整 顺序排列




小数的二进制

进制	十进制	数学意义的二进制表示
实例	19.3	00010011.010011001

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a==625), (b==3));
    float x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x==0.625), (y==0.3));
    return 0;
}
```

B. "十进制"**小数**转"二进制"小数



注意: 浮点数表达不精确, 用 == 判断相等时一定要小心!



小数的二进制

```
float b = 0.3;
if (((int)(b * 1000)) == 300)
    printf("b == 0.3\n");
    printf("点火\n");
else
    printf("b != 0.3\n");
    printf("不点火\n");
```

浮点数在关系运算中的思考:

数学问题? 计算机问题? 哲学问题?

工程问题?

安全问题?



32位编译器中, 运行结果可能不对 b != 0.3 不点火

一行代码引发的惨剧 应该点火,却不点火

提示:目前大部分编译器可以正确处理该结果





小数的二进制:运算过程中的精度误差

- ●运算过程中更容易产生误差
- ●如下判断运算结果是否相等的判定,对小数存在很大的隐患


```
printf("%d\n", ((0.5 + 0.45) == 0.95));
printf("%d\n", ((0.55 + 0.4) == 0.95));
```

1 0




小数在计算机中的存储

- ●数学表达不等于计算机表达!
 - ✓不同于整数,小数在计算机中并不是按照编码值直接存储的
- ●使用标准数据格式 IEEE-754 存储和表示
 - ✓数值以规范化的二进制数指数形式存放在内存单元中
 - ✓存储时分成:符号 (sign)、指数部分 (exponent, E) 和小数部分 (fraction, M) 分别存放
- ●例: 32位单精度浮点数 (float)





浮点数的存储范围




$$x = (-1)^{s} \times (1.M) \times 2^{E-127}$$
 (float)
$$x = (-1)^{s} \times (1.M) \times 2^{E-1023}$$
 (double)

浮点数类型	符号(+-)	指数	小数部分
float	1	8	23
double	1	11	52
long double	1	15	112

指数部分(E)决定范围,小数部分(M)决定精度!

浮点数的存储范围

IEEE-754 标准数据格式(单精度浮点型)



以-3.75 为例

(1) 首先把实数转为二进制的指数形式

$$-3.75 = -\left(2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right) = -\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right) \times 2 = -(1.111)_2 \times 2^1$$

(2) 整理符号位并进行规范化:

$$-1.111 \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000) \times 2^{1}$$

(3) 进行阶码的移码处理

$$(-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000) \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000) \times 2^{128-127}$$

 $(4) s = 1, M = 1110 0000 0000 0000 0000 000, E = (128)_{10} = (10000000)_2$




浮点数的精度


- ◆相对精度: 机器ε (machine epsilon); 表示1与大于1的最小浮点数之差不同精度
- ◆定义的机器ε不同。以 double 双精度为例,数值 1 是:

 - ◆ 而比1大的最小双精度浮点数是:

 - ◆ 此之差为机器ε: 2⁻⁵²≈2.220446049250313e-16
- ◆ 绝对精度



float和double类型数据的绝对精度





C03-04: 一元二次方程求根

- ●輸入a、b、c三个实数,求一元二次方程ax²+bx+c=0的根
 - ✓ 1. a=0, 方程不是二次方程
 - ✓ 2. b²-4ac=0, 有两个相等的实根
 - ✓ 3. b²-4ac>0, 有两个不相等的实根
 - ✓ 4. b²-4ac<0, 有两个共轭复根



C03-04: 一元二次方程求根

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
   double a, b, c, delta, r1, r2;
   scanf("%lf%lf", &a, &b, &c);
   if (a==0) {//a为0,不是一元二次方程
       printf("Not a quadratic(n");
   }else{
       delta = b * b - 4 * a * c; //根据delta判断根的情况
       if(delta == ∅){//两个相等的实根 ? ? ?
           printf("Two equal roots: %8.2f\n", -b/(2*a)));
       }else if (delta > 0){//两个不相等的实根
           r1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
           r2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
           printf("Two roots: %8.2f, %8.2f", r1, r2);
       }else {//两个虚根
           printf("Two imaginary roots");
   return 0;
```

由于运算过程中的精度问题, delta 实际值为0, 但存储的不等于0 (可能一个很小的数据)



C03-04:一元二次方程求根

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
   double a, b, c, delta, r1, r2;
   double eps = 1e-9; //定义一个精度值,小于这个数的即为0
   scanf("%lf%lf", &a, &b, &c);
   if(a==0){//a为0,不是一元二次方程?此处有精度问题吗?
      printf("Not a quadratic\n");
   }else{
      delta = b * b - 4 * a * c;
      if(fabs(delta) < eps){//两个相等的实根
          printf("Two equal roots: %8.2f\n", -b/(2*a)));
      }else if (delta > 0){//两个不相等的实根
          r1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
          r2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
          printf("Two roots: %8.2f, %8.2f", r1, r2);
      }else {//两个虚根
                             注意: 1. eps值可根据题目设置, 如1e-9、1e-12...
          printf("Two imaginary r
                             2. fabs: 求double类型的绝对值
   return 0;
                              思考:此处判零操作必须放在最前面,为
```




浮点数的要点小结


- ●浮点数使用标准数据格式 (IEEE-754):
 - ✓float的有效数字大约相当于十进制的7位,表示范围约
 - -3.4*10³⁸ ~ 3.4*10³⁸ (2¹²⁸)?能表示的绝对值最小数约为
 - 1.175494351e-38f
 - ✓double能表示的范围和精度更大
- ●浮点数的表示是近似值
 - ✓如显示的是1.0,计算机中实际可能是0.999999999... , 也可能是 1.000001...
- ●使用浮点数要特别注意范围和精度问题!



数的范围和精度



鱼和熊掌 不可兼得




char, int, short, long, long long, unsigned ...

float, double, ...



C03-05: 浮点数的精度

```
#include <stdio.h>
const double eps = 1e-9;
int main()
    int x, y;
    double f = 0.0006;
    x = (int)(f * 10000);
    printf("%d\n", x);
    y = (int)((f + eps) * 10000);
    printf("%d\n", y);
    return 0;
```



思考: 为什么输出该结果?



注意:精度问题不仅仅是小数部分!

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double f = 123456789012345678911;
    printf("%.0f",f);
    return 0;
}
```

思考: 为什么整数部分也存在精度

问题,IEEE-754?

注意:不同编译器结果可能不同!



3.6 一维数组的存储和应用

●数组表示一组相同类型的数,由具有相同名称和相同类型的

一组连续内存地址来表示

```
// 部分初始化, a的后6个元素自动初始化为0
int a[12] = {1, 3, 5, -2, -4, 6};
for (i=0; i<12; i++)
    printf("%d ", a[i]);
```

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]
1	3	5	-2	-4	6	0	0	0	0	0	0

内存 (Memory)

		60FEF8 a	60FEF9	60FEFA	60FEFB	60FEFC	60FEFD	60FEFE	60FEFF
60FF00	60FF01	02	03					60FF23	24
26	27	60FF28							



数组的类型与大小

- ●定义数组时,尽量指定数组的长度
 - ✓C99支持不定长数组,但建议尽量使用定长数组
- ●sizeof运算符可以获得数据类型或变量的实际字节数

```
#define LENGTH 100
int a[LENGTH];
double b[LENGTH];
char c[LENGTH];
```

```
8
```

double d; char c;

sizeof(para) 一元运算符, 计算参数para所占 的字节数,参数可以是变量、数组、类型等

```
int i;
float f[10];
printf("%d, %d\n", sizeof(i), sizeof(int));
printf("%d\n", sizeof(d));
printf("%d\n", sizeof(c));
printf("%d, %d\n", sizeof(f), sizeof(f[0]));
```



有关数组大小的问题

- ●实际处理的问题可能很大,如淘宝数据几亿个用户(M个),几千万件商品(N件),数组是否应定义为a[M][N]?
- ●数组大小多大合适?
 - ▼取决于计算机的能力、程序算法的设计、实际问题的需要
- ●通常,全局数组可以比较大(但也不宜上百MB),局部数组比较小(通常几十KB)

```
#include <stdio.h>
//main函数外面,全局数组,可以很大
int voiceData[1<<20];</pre>
int main()
   //main函数里面,局部数组,
                          较小
   double stuScore[2000];
```

提示:内存资源比较宝贵,根据问题要求定义合适的大小



C03-06: 字符统计

- ●给出标准输入字符序列,统计输入中的每个小写字母出现的次数、所有大写字母出现的总次数、字符总数
- ●问题分析
 - ✓统计大写字母的总次数
 - ▶如何判断大写字母?
 - ✓统计每个小写字母出现的次数
 - ▶如何保存每个小写字母出现次数?
 - ▶26个成员的数组,对应26个小写字母的次数

C03_06· 字炫绘计

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#define N 26
int main(){
   int i, c;
   int upper=0, total=0, lower[N]= {0};
   while((c=getchar()) != EOF ){//读入一个字符
       if(islower(c)) //函数:判断是小写字母
           lower[c-'a']++;/<del>//如果c是'a'</del>,存入lower[0],如此类推
       else if(isupper(c))//函数: 判断是大写字母
           upper++;
       total++;
   for ( i=0; i<N; i++ ){
       if(lower[i] != 0)//把下标转换为对应的小写字母
           printf("%c: %d\n", i+'a', lower[i]);
   printf("Upper: %d\nTotal: %d\n", upper, total);
   return 0;
```

这里用法很巧妙

数组元素的下标来表示字母

数组元素(整形)用于计数

lower[0]计'a'出现次数, lower[1]计'b'出现次数,

lower[c- 'a']++; 等价于 if(c == 'a') lower[0] + +; ...

提示: 学会使用ctype头文件中各



数组的复制和比较

- ●一维数组的元素a[i]可以当作普通变量进行相应操作,但数组名a代表整个数组,不能参与普通变量的运算
 - ✓数组名实际上是地址,不允许对数组进行整体操作,不能整体输入和输出(除了字符串数组有特殊用法)

```
int a[12], b[12];

… 复制数组

b = a; 比较数约

if(b == a) 整体输出

printf("%d", a);
```

正确的做法

```
for(i=0; i<12; i++)
    b[i] = a[i];
for(i=0; i<12; i++)
    if(a[i] == b[i])
for(i=0; i<12; i++)
    printf("%d", a[i]);</pre>
```



数组的赋值与比较

●可使用标准库函数实现数组的整体赋值(头文件: string.h)

函数原型:

void *memcpy(void *dest, void *src, size_t count);

用法:

memcpy(b, a, sizeof(a)); //把数组a的内容复制给数组b

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]

内存 (Memory)									
60FEF8 60FEF9 60FEFA 60FEFB 60FEFC 60FEFD 60FEFE 60FEFF									
60FF00	60FF01	•••		•••	27	60FF28	•••••		



总结:数据处理

- ●进制转换
 - ✓二进制与十进制
 - ✓二进制与八进制、十六进制
- ●整数编码:原码、反码和补码
 - ✓补码编码规则、数据范围
- ●位运算
 - ✓基本运算规则、含义和使用
- ●浮点数编码:基本编码原理、精度问题
- ●一维数组的存储和应用