# 网络与服务器使用规范 (2020-09-17修订版)

# Part 1 实验室高性能计算集群 (HPC) 简介

#### 集群拓扑结构:

用途	节点名称	配置信息
登陆节点	master	不作计算用途
CPU计算节点	amd01	24核+32G
同上	pan01	64核+1536G
同上	node02	44核+384G
同上	pan02	80核+1024G
GPU计算节点	gpu01	20核+128G+3*Nvidia显卡

访问方式: ssh+节点名称, 如 ssh pan01

## Part 2 PBS简单教程

## 2.1 PBS简介

作为集群系统软件的重要组成部分,集群作业管理系统可以统一管理和调度集群的软硬件资源,保证用户作业公平合理地共享集群资源,提高系统利用率和吞吐率。常用的集群作业管理系统: PBS (Portable Batch System) , LSF 和 SLURM, 其中PBS主要包括openPBS, PBS Pro和Torque三种分支。本机采用了PBS系统Torque版本。PBS使用指南

## 2.2 PBS简单使用示例

1. 查看资源占用情况

命令: pestat 节点状态

。 excl: 所有CPU资源已被占用;

。 busy: CPU已接近满负荷运行;

。 free: 全部或部分CPU空闲;

。 offl: 管理员手动指定离线状态。

如需要获取精确的节点核心占用情况,需使用 qstat -f 或 pbsnodes 命令获取具体节点具体核心的占用。

#### 2. 准备任务shell脚本

脚本开头添加PBS相关参数,指定完PBS参数后再添加相关shell脚本代码。

#PBS -N kggseq@pan02

#PBS -1 nodes=pan02:ppn=60

#PBS -1 mem=200G

#PBS -o output.log

#PBS -e error.log

#PBS -q default

#### # 要执行的shell脚本代码

java -Xmx10g -jar ./kggseq.jar

#### 参数解读

。 jobname: 指定提交的作业名 (如kggseq@pan02)

。 nodes: 指定任务运行节点 (如pan01、pan02等)

。 ppn: 申请的CPU核数

。 mem: 申请的内存大小 (暂统一以G为单位)

。 output.log: 存放输出日志文件路径 (自行指定)

。 error.log: 存放错误日志文件路径 (自行指定)

。 default: 提交至默认目标队列 (无需修改)

#### 3. 提交任务

建议在master节点上,执行qsub提交上述准备好的脚本,如 qsub qsub\_kggseq.sh

4. 仟务状态查询

qstat 查询任务状态,任务状态为"R"代表正在运行,"H"代表等待可用资源,"C"代表异常终止 qstat -f 任务号 查询任务详情

## Part 3 软件与环境

#### 1. 背景

HPC软件和环境管理主要基于conda和enviroment modules进行。conda是开源包(packages)和虚拟环境 (environment) 的管理系统,介绍链接。

Environment Modules 是一个简化 shell 初始化的工具,它允许用户在使用 modulefiles 进行会话期间轻松修改其环境,介绍链接。

基于conda优越的包管理能力,我们推荐采用conda进行R/Python版本和包管理,conda使用教程。

2. 概况

- 。 conda背景:对于R/Python而言,已经安装R3.3/3.4/3.5/3.6四个版本,Python2.7/3.7两个版本供大家使用(环境路径位于/app/sys/miniconda3/envs),可通过 conda info --envs 查看,通过 conda activate <环境名>激活相应环境。在上述环境下装包方式与之前相同,**暂不支持conda方式装包**(方便统一管理)。若如有特殊需求,请**自行构建环境**。
- o module背景:为方便一些其他常用软件版本和环境的管理问题,同时采用Environment Modules进行管理。例如kggsum,已将其依赖环境写入modules管理,在使用前执 行 module load kggsum 即可导入依赖环境。用户可使用 module avail 查看可使用的模块。如果有环境和版本管理需求,**请与管理员龙奇涵联系**。module使用教程。

#### 以上所有软件,包和环境设置均在HPC所有节点共享。

- 3. 使用指南
  - 。 如果使用新的R/Python环境,需要**重新装包**,如果版本相同,亦可直接引用或移植。过渡期间,之前的R/Python环境仍然保留。
  - 。 使用上述软件前请先执行source /etc/profile (仅需执行一次即可) 。**首次**使用conda时,须先执行一次 source activate ,否则可能报错。
  - 。 如果 conda info --envs 看不到上述R/Python环境,请在 \$HOME/.condarc 中加入:

envs\_dirs:

- /app/sys/miniconda3/envs

也可以自行添加相关环境配置,详见.condarc配置文件格式。

- 4. 用户软件安装示例
  - R: install.packages("package\_name",lib="用户指定的库存放文件夹")
  - Python: pip install --user package\_name
- 5. conda笔记
  - 正确解决CommandNotFoundError: Your shell has not been properly configured to use 'conda activate'.
  - 。 安装指定版本/build
  - 环境加载路径,镜像设置等

## Part 4 普通用户规范

- 1. 软件安装:
  - 。 可执行程序、python/R包安装, 存放到自己目录, 如需共享, 可存放至/sdb1/tools;
  - 。 编译安装软件时需要相关系统依赖库时请联系**朱正、龙奇涵**安装。
- 2. 任务提交: PBS提交系统, 合理使用资源。PBS问题联系**朱正、龙奇涵**。
- 3. 系统故障, 联系朱正。
- 4. 项目数据存放,文件共享:联系彭文杰 (薛超)。
- 5. 磁盘空间限制8TB, 超过后将被限制登陆, 联系**彭文杰 (薛超)**。
- 6. 临时目录路径: /public1/tmp, 30天后将被清除。

7. 网络使用问题,联系**彭文杰、薛超**解决。