# I/O管理

## I/O管理要完成哪些功能?

状态跟踪	要能实时掌握外部设备的状态		
设备存取	要实现对设备的存取操作		
设备分配	在多用户环境下,负责设备的分配与回收		
设备控制	包括设备的驱动,完成和故障的中断处理		

# I/O软件层次结构

#### 四种结构 (常考点)

	<u>定义</u> <u>举例</u>	
1.用户层 I/O软件	•用户通过统一的接口发送命令	• 如发送read命令 • 如讲二进制整数转换为ascii码的格式打印
2.设备独立性软件	•对用户的命令进行解析,把逻辑信息转换 为物理信息,例如查FAT表或者inode信息, 但不是更具体的物理信息	<ul><li>・如解析read命令</li><li>・如检查用户是否有权使用设备(即设备保护)</li><li>・如进行缓冲管理</li></ul>
3.设备驱动程序	<ul><li>负责执行OS发出的I/O命令</li><li>针对不同的硬件将命令解析为指令</li><li>若更换物理设备,只需要修改设备驱动程序,不需要修改应用程序</li></ul>	<ul><li>如将解析好的read命令转换为指令</li><li>如计算磁盘的柱面号,磁头号,扇区号</li><li>如设备寄存器写命令</li><li>如将逻辑块号转换为物理地址</li></ul>
4.中断处理程序	•中断正在运行的进程,转而执行用户命令	• 如中断当前进程,执行相关指令

### 层次结构的特点

- 每层都是利用其下层提供的服务,完成输入/输出功能中的某些子功能
- 屏蔽子功能实现的细节,向高层提供服务
- 仅最底层才涉及硬件的具体特性

# 应用程序I/O接口分类

字符设备接口	<ul><li>字符设备是指数据的存取和传输都是以字节为单位的设备</li><li>字符设备都属于独占设备</li></ul>
<b>块设备接口</b> • 块设备是指数据的存取和传输都是以数据块为单位的设备,如磁盘 • 磁盘设备的I/0常使用DMA方式	
网络设备接口	• 许多0S提供的网络I/0接口为网络套接字接口
阻塞/非阻塞 I/O	•大多数OS提供的 I/O接口都是采用阻塞 I/O

# 设备的分类


按信息交换的单 位分类	块设备	・ 传输速度较高+ <mark>可寻址</mark> +可随机读/写任一块 ・ 属于 <mark>有结构设备</mark> ;如磁盘,硬盘,USB			
	字符设备	• 传输速率低+不可寻址+时常采用中断I/0方式 • 属于无结构类型;如交互式终端机,打印机,鼠标			
	低速设备	键盘,鼠标			
按传输速度分类	中速设备	激光打印机			
	高速设备	磁盘机, 光盘机	<u>磁盘机</u> , 光盘机		
按设备特性分类	独占设备	<ul><li>一个时段只能分配给一个进程</li><li>所有字符设备都是独占设备</li><li>速度慢,利用率低</li><li>如输入机、打印机、磁带机等</li></ul>			
	共享设备	<ul><li>一段时间内允许多个进程同时访问的设备</li><li>共享设备必须是可寻址和可随机访问的设备</li><li>软硬盘、磁盘、光盘等块设备都是共享设备</li></ul>			
	虚拟设备	<ul><li>・通过虚拟软件技术将<mark>独占设备改造成共享设备</mark></li><li>・如通过 SPOOLing技术将一台打印机虚拟成多台打印机</li><li>・其实质上还是独占设备</li></ul>			
	可以	<b>顺序访问的</b>	磁带		
按访问顺序	可以随机访问的(直接访问)		光盘,磁盘,U盘		
	两者都可以的		光盘,磁盘,磁盘		

## 设备控制器(I/O接口)

#### 1.设备控制器主要功能

- 接受和识别CPU发来的命令
- •数据交换(设备和控制器的数据交换+控制器和主存数据交换)
- 标识和报告设备的状态,以供CPU处理
- •地址识别;数据缓冲;差错控制
- 设备控制器不属于操作系统范畴, 它是属于硬件

## 2.设备控制器的组成



#### 3.设备控制器有三种寄存器

#### (设备控制器中可被CPU直接访问的寄存器,也叫I/O端口)

数据寄存器	CPU 向 I/O 设备写入需要传输的数据		
命令/控制寄存器	<ul> <li>比如要打印的内容是「Hello」, CPU 就要先发送一个 H 字符给到对应的 I/O 设备</li> <li>CPU 发送一个命令,告诉 I/O 设备,要进行输入/输出操作,于是就会交给 I/O 设备去工作</li> <li>任务完成后,会把状态寄存器里面的状态标记为完成</li> </ul>		
状态寄存器	<ul><li>目的是告诉 CPU 现在已经在工作或工作已经完成</li><li>如果已在工作状态, CPU 再发送数据或者命令过来,都是没有用的</li><li>直到前面的工作已经完成,状态寄存标记成已完成, CPU 才能发送下一个字符和命令</li></ul>		

#### 4.CPU与I/O端口的通信方式

端口 I/O (独立编制)	<ul><li>・毎个控制寄存器被分配一个 I/O 端口</li><li>・可以通过特殊的汇编指令操作这些寄存器</li><li>・比如 in/out 类似的指令</li></ul>
内存映射 I/O (统一编制)	<ul><li>将所有控制寄存器映射到内存空间中</li><li>这样就可以像读写内存一样读写数据缓冲区</li></ul>

## 设备控制方式 (I/O控制方式)

- 外围设备和内存之间的控制方式
- 用于控制设备和内存或CPU之间的数据传送

#### 1.程序直接控制方式

• 一种轮待询等的方法, 让 CPU 一直查寄存器的状态, 直到状态标记为完成


#### 2.中断驱动程序

- 有一个硬件的中<mark>断控制器</mark>,当设备完成任务后触发中断到中断控制器,中断控制器就通知 CPU,<mark>例如键盘</mark>
- 一个中断产生了, CPU 需要停下当前手里的事情来处理中断
  - 软中断,例如代码调用 INT 指令触发
  - 硬件中断,就是硬件通过中断控制器触发的
- 中断的方式对于频繁读写数据的磁盘,并不友好,这样 CPU 容易经常被打断,会占用 CPU 大量的时间,使用DMA解决

# 3.DMA方式 (Direct Memory Access)

概念	<ul><li>可以使得设备在 CPU 不参与的情况下,能够自行完成把设备 I/O 数据放入到内存</li><li>要实现 DMA 功能要有 DMA 控制器硬件的支持</li></ul>		
工作方式	<ul> <li>CPU 需对 DMA 控制器下发指令,告诉它想读取多少数据,读完的数据放在内存的某个地方就可以了;</li> <li>接下来,DMA 控制器会向磁盘控制器发出指令,通知它从磁盘读数据到其内部的缓冲区中,接着磁盘控制器将缓冲区的数据传输到内存;</li> <li>当磁盘控制器把数据传输到内存的操作完成后,磁盘控制器在总线上发出一个确认成功的信号到 DMA 控制器;</li> <li>DMA 控制器收到信号后,DMA 控制器发中断通知 CPU 指令完成,CPU 就可以直接用内存里面现成的数据了</li> </ul>		
工作流程	1. 初始化DMA控制器并启动磁盘 2. 从磁盘传输一块数据到内存缓冲区 3. DMA控制器发送中断请求 4. 执行DMA结束中断服务程序		
特性	<ul><li>整个过程仅仅在开始和结束时需要CPU干预</li><li>每个DMA控制器对应一台设备与内存传递数据</li><li>DMA方式主要用于块设备、磁盘是典型的块设备</li></ul>		
示例图	① CPU 对 DMA 编程  ② DMA 请求磁盘控制器 将数据放入到内存  DMA 控制器 控制寄存器  ② DMA 请求磁盘控制器 将数据放入到内存  磁盘  ③ 磁盘控制器 将数据放入到内存		

#### 4.通道控制方式



#### 四种方式的比较

I/O控制方式	过程	CPU干 预频率	每次传输 数据的单位	数据流向	优缺点
程序直接控制 方式	CPU发出指令后需要不断轮 询。	极高	字	设备-CPU-内存 内存-CPU-设备	每一个阶段的
中断驱动方式	CPU发出I/O指令后可以做 其他事,本次I/O完成后设 备控制器发出中断信号。	高	字	设备-CPU-内存 内存-CPU-设备	优点都是解决 上一个缺点。是 最大,就是PU对 I/O过程的干预, 把CPU从斯事中的I/O控制事来, 以便更脱出地生务。 完成其他任务。
DMA方式	CPU发出I/O命令后可以做 其他事,本次I/O完成后 DMA控制器发出中断信号。	中	块	设备-内存 内存-设备	
通道控制方式	CPU发出I/O指令后可以做 其他事。通道会执行通道程 序以完成I/O,完成后通道 向CPU发出中断信号。	低	一组块	设备-内存 内存-设备	

## 设备分配

- 设备分配指根据用户的I/O请求分配所需的设备
- 计算机系统为每台设备确定一个设备的绝对号以便区分和识别设备

## 设备分配的策略

分配的原则	<ul> <li>设备固有属性决定了设备的使用方式(充分发挥设备的使用效率,尽可能让设备忙碌)</li> <li>设备独立性可以提高设备分配的灵活性和设备的利用率(设备独立性是指用户使用设备的透明性,即用户程序与实际使用的物理设备无关)</li> <li>设备安全性可以保证分配设备时不会导致永久阻塞(要避免造成进程死锁)</li> </ul>	
设备分配的方式	<ul> <li>静态分配→对独占设备的分配→在作业执行前分配→不会出现死锁→设备的使用率低</li> <li>动态分配→在进程执行中分配,通过系统调用发送请求,根据具体策略分配设备→分配算法不好时会出现死锁→设备利用率高</li> </ul>	
设备分配算法	先请求先分配,优先级高者分配(类比调度算法)	

## 设备分配的安全性

定义	• 设备分配安全性是指设备分配中应防止发生进程死锁		
安全分配方式	<ul> <li>为进程分配一个设备后就将该进程阻塞,本次I/0完成后才将进程唤醒</li> <li>安全分配方式在一个时间段内每个进程只能使用一个设备。</li> <li>优点:破坏了请求等待条件,不会死锁。</li> <li>缺点:对于一个进程来说,CPU和I/0设备只能串行工作,系统资源利用率低。</li> </ul>		
不安全分配方式	<ul> <li>・进程发出I/0请求后,系统为其分配I/0设备,进程可继续执行,之后还可以发出新的I/0请求,只有某个I/0请求得不到满足时才将进程阻塞</li> <li>・不安全分配方式一个进程可以同时使用多个设备</li> <li>・优点:进程的计算任务和I/0任务可以并行处理,使进程推进。</li> <li>・缺点:有可能发生死锁。</li> </ul>		

## 逻辑设备名到物理设备名的映射

目的	<ul><li>为了提高设备分配的灵活性和利用率→分别实现I/0重定向→所有引入了设备独立性</li></ul>		
定义	<ul> <li>设备独立性:指应用程序独立于具体使用的物理设备/用户在编程序时使用的设备与实际设备无关</li> <li>逻辑设备表LUT:将逻辑设备名映射为物理设备名</li> <li>LUT表项包括:逻辑设备名,物理设备名,设备驱动程序入口地址</li> </ul>		
分类	<ul><li>・ 两种方式设置逻辑设备表</li><li>・ 1. 整个系统只设置一张LUT→适用于单用户系统</li><li>・ 2. 每个用户设置一张LUT→用户登陆时,系统为用户建立一个进程,同时建立一张LUT</li></ul>		
好处	<ul><li>・ 方便用户编程</li><li>・ 使程序运行不受具体机器环境的限制</li><li>・ 便于程序移植</li></ul>		