## 虚拟局域网 VLAN

# 一、实验目的

了解交换机的作用

通过命令行配置虚拟局域网并验证

熟练使用 Packet Tracer 仿真软件


### 二、实验方案

首先部署好网络拓扑,并且配置好 IP 地址。然后在两个交换机上分别进行 VLAN 划分,检查通信状况。

然后使用课本提供的两种虚拟局域网之间通信的方式,进行验证。

## 三、实验步骤

1、首先建立如图所示的网络拓扑:



名称	相连的接口	IP 地址
PC1	F0/5	172.1.1.2
PC2	F0/6	172.1.1.3
PC3	F0/7	172.1.1.4
PC4	F0/5	172.1.1.10
PC5	F0/6	172.1.1.11
PC6	F0/7	172.1.1.12

2、随后对两个交换机修改一下名称,分别改为 SWA 和 SWB。

Switch(config) #hostname SWA

SWA (config) #

Switch#config

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config) #hostname SWB

SWB (config) #

Switch#

首先在交换机的命令行查看转发表,发现一开始并没有转发表,这是合理的。

3、PC1 分别 ping PC3 和 PC6,此时并没有划分虚拟局域网,所以都能连接成功。

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.1.1.4
Pinging 172.1.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 172.1.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.1.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 172.1.1.12
Pinging 172.1.1.12 with 32 bytes of data:
Reply from 172.1.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.12: bytes=32 time=29ms TTL=128
Reply from 172.1.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 172.1.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 29ms, Average = 7ms
C:\>
```

4、使用命令行,把不同接口的设备划分到不同的虚拟局域网内。

```
SWB(config) #vlan 2
SWB(config-vlan) #name vlan2
SWB(config-vlan) #exit
SWA(config)#vlan 2
SWA(config-vlan) #name vlan2
SWA(config-vlan) #exit
SWA(config) #vlan 3
                                                                                                       SWB(config) #vlan 3
                                                                                                      SWB(config-vlan) #name vlan3
SWB(config-vlan) #exit
SWB(config) #vlan 4
SWA(config-vlan) #name vlan3
SWA(config-vlan) #exit
SWA(config) #vlan 4
                                                                                                      SWB(config-vlan) #name vlan4
SWB(config-vlan) #exit
SWB(config) #Enter configuration commands, one per 1:
SWB(config) #int f0/5
SWA(config-vlan) #name vlan4
SWA(config-vlan) #exit
SWA(config) #int f0/5
SWA(config-if) #switchport mode access
SWA(config-if) #switchport access vlan 2
SWA(config-if) #exit
                                                                                                      SWB(config-if) #switchport mode access
SWB(config-if) #switchport access vlan 2
SWB(config-if) #exit
SWA(config)#int f0/6
                                                                                                      SWB(config-if)#exit
SWB(config)#int f0/6
SWB(config-if)#switchport mode access
SWB(config-if)#switchport access vlan 3
SWB(config-if)#exit
SWA(config-if) #switchport mode access
SWA(config-if) #switchport access vlan 3
SWA(config-if)#exit
SWA(config-i) #east
SWA(config-if) #switchport mode access
SWA(config-if) #switchport access vlan 4
                                                                                                       SWB (config) #int f0/7
                                                                                                       SWB(config-if) #switchport mode access
SWB(config-if) #switchport access vlan 4
SWA(config-if)#end
                                                                                                       SWB (config-if) #end
                                                                                                       SWB#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


# 5、使用 show vlan,发现交换机 A 连接的 3 台设备的接口已经分属 3 个不同的 vlan 了,ping 也无法连通,说明虚拟局域网划分成功。

SWA#show vlan

```
VLAN Name
                                  Status Ports
                                  active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
1 default
                                           Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                           Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                           Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                           Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2
    vlan2
                                           Fa0/5
                                  active
                                  active
3
    vlan3
                                           Fa0/6
    vlan4
                                 active
                                           Fa0/7
1002 fddi-default
                                  active
1003 token-ring-default
                                 active
1004 fddinet-default
                                  active
1005 trnet-default
                                  active
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 -
2 enet 100002 1500 -
3 enet 100003 1500 -
                                                         0
                                                                 0
                                                           0
                                                                  0
                                                           0
                                                                  0
 --More--
```

```
C:\>ping 172.1.1.4
Pinging 172.1.1.4 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 172.1.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 172.1.1.12
Pinging 172.1.1.12 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 172.1.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

6、此时尝试第 1 种通信方式,首先将网络拓扑修改为如下状况,两个交换机的 F0/8、F0/9、F0/10 分别对应连接。然后将两个交换机相连的 3 个端口分别分配给 3 个 vlan。修改完之后即可 ping 通过



```
SWA(config-if) #switchport mode access
SWA(config-if) #switchport access vlan 2
SWA(config-if)#exit
SWA(config)#int f0/9
SWA(config-if) #switchport mode access
SWA(config-if) #switchport access vlan 3
SWA(config-if)#exit
SWA(config)#int f0/10
SWA(config-if) #switchport mode access
SWA(config-if) #switchport access vlan 4
%CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch d:
FastEthernet0/8 (1).
%CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch di
FastEthernet0/9 (1).
SWA(config-if)#end
SWA#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
% Invalid input detected at '^' marker.
SWB(config-if) #switchport access vlan 2
SWB (config-if) #exit
SWB(config)#int f0/9
SWB(config-if) #switchport access vlan 3
SWB(config-if) #switchport mode access
SWB(config-if) #switchport access vlan 3
SWB(config-if)#exit
SWB (config) #int f0/10
SWB(config-if) #switchport mode access
SWB(config-if) #switchport access vlan
%CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch di
SWB(config-if)#int f0/10
SWB(config-if) #switchport mode access
SWB(config-if) #switchport access vlan 4
SWB (config-if) #exit
SWB (config) #end
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

在两个交换机上配置的过程中,由于连线的接口还未配置完成,该两个接口无法通信,所以总是提示 F0/8、F0/9、F0/10 无法连接,实际上配置完成后即可连接。


```
C:\>ping 172.1.1.10

Pinging 172.1.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.1.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.1.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms</pre>
```

配置完成后,在两个交换机内同名虚拟局域网的机器可以相互连接。如图的 PC1 和 PC4 都属于 vlan2,因此可以通信

7、此时尝试第 2 种通信方式,首先将网络拓扑修改为如图的状态,两台交换机都连接 F0/12,以建立 trunk 线路。随后在两个交换机上配置 F0/12 为 trunk 线路。最后尝试 ping,验证连通性



在 SWA 和 SWB 中分别配置 trunk 线路

```
C:\>ping 172.1.1.10
Pinging 172.1.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.1.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.1.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.1.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 172.1.1.11
Pinging 172.1.1.11 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 172.1.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

此时使用 PC1 分别 ping PC4 和 PC5,由于 PC1 和 PC4 在同一 vlan 内, 所以可以通信:而 PC1 和 PC5 不在同一 vlan 内,所以不能通信。

#### 四、实验结果分析

本次实验的实验结果都符合预期。在一开始建立虚拟局域网后,因为不属于同一局域网内,因此各个 PC 间都无法通信;随后在两个交换机之间建立两种链路,分别采用两种方式,将两个同名 vlan 合并为一个,因此同一 vlan 内的两台 PC 可以通信

#### 思考题

如果把 vlan 2, vlan 3, vlan 4 都删除了,两个交换机只连一条线,六台 PC 机能互相访问吗?如果不能,如何设置才能互相访问?

答:不能互相访问。需要把六台 PC 连接的端口和两个交换机连接的端口都划分到同一个 vlan 才能互相访问。