lab0 GDB + QEMU 调试 64 位 RISC-V LINUX 实验报告

Name: 李明伟 ID:3190106234

lab0 GDB + QEMU 调试 64 位 RISC-V LINUX 实验报告


- 1. 搭建基础实验环境
 - 1.1 下载并安装 VMWare Workstation 16.1.2
 - 1.2 下载Ubuntu镜像
 - 1.3 安装Ubuntu虚拟机
 - 1.4 搭建docker环境
 - 1.5 下载并导入实验所需docker环境oslab.tar
 - 1.6 在docker中创建容器
 - 1.6.1 下载git, 并将实验需要用到的容器环境下载到虚拟机
 - 1.6.2 下载Linux源码
 - 1.6.3 从镜像中创建一个新容器
 - 1.6.4 将Linux源码拷贝到docker容器中
 - 1.7 编译Linux内核
- 2. 利用QEMU+GDB对Linux内核进行调试
 - 2.1 使用QEMU运行内核
 - 2.2 打开GDB调试
 - 2.3 调试细节
 - 2.3.1 backtrace
 - 2.3.2 layout
 - 2.3.3 finish
 - 2.3.4 info
 - 2.3.5 frame
 - 2.3.6 break
 - 2.3.7 display
 - 2.3.8 next & step
- 3. 总结与感想
 - 3.1 思考题
 - 3.1.1 使用 (riscv64-unknown-elf-gcc) 编译单个 (c) 文件
 - 3.1.2使用 riscv64-unknown-elf-objdump 反汇编 1 中得到的编译产物
 - 3.1.3 调试 Linux 时:
 - 3.1.4 使用 make 工具清除 Linux 的构建产物
 - 3.1.5 vmlinux 和 Image 的关系和区别是什么?
 - 3.2一些心得体会

1. 搭建基础实验环境

由于本实验最好在Linux系统下进行,因而选择利用VMware Workstation 16.1.2来进行虚拟机的搭建。

- 实验环境: Windows 10 20H2
- 处理器: Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 2.30 GHz (x86架构)
- 所用软件: Vmware Workstation 16.1.2 for Windows 64-bit
- 虚拟机版本: Ubuntu-18.04.5-desktop-amd64.iso

1.1 下载并安装 VMWare Workstation 16.1.2



1.2 下载Ubuntu镜像


这里选择官网的 Ubuntu-18.04.5-desktop-amd64.iso 版本进行下载

Index of /ubuntu-releases/18.04/

<u>/</u>		
FOOTER. html	13-Aug-2020 23:02	810
HEADER. html	13-Aug-2020 23:02	4006
MD5SUMS-metalink	12-Feb-2020 21:42	296
MD5SUMS-metalink.gpg	12-Feb-2020 21:42	916
SHA256SUMS	13-Aug-2020 23:39	202
SHA256SUMS. gpg	17-Aug-2020 20:28	833
ubuntu-18.04.5-desktop-amd64.iso	07-Aug-2020 06:59	2G
ubuntu-18.04.5-desktop-amd64.iso.torrent	13-Aug-2020 23:02	164K
ubuntu-18.04.5-desktop-amd64.iso.zsync	13-Aug-2020 23:02	4M
<u>ubuntu-18.04.5-desktop-amd64.list</u>	07-Aug-2020 06:59	8054
<u>ubuntu-18.04.5-desktop-amd64.manifest</u>	07-Aug-2020 06:56	59K
ubuntu-18.04.5-live-server-amd64.iso	07-Aug-2020 07:05	945M
ubuntu-18.04.5-live-server-amd64.iso.torrent	13-Aug-2020 23:00	74K
ubuntu-18.04.5-live-server-amd64.iso.zsync	13-Aug-2020 23:00	2M
ubuntu-18.04.5-live-server-amd64.list	07-Aug-2020 07:05	10K
ubuntu-18.04.5-live-server-amd64.manifest	07-Aug-2020 07:02	14K

1.3 安装Ubuntu虚拟机


• 打开VMware Workstation 16 Player, 创建新虚拟机。



• 将先前下载好的Ubuntu-18.04.5-desktop-amd64.iso镜像搭载在虚拟机中




• 为虚拟机分配合适的硬盘容量,为配合课程要求,这里分配35.0GB的磁盘空间以及4.0GB的内存






• Ubuntu 成功运行







1.4 搭建docker环境

按照课程实验指导以及网络上的一些教程来对docker环境进行搭建。

首先对 apt-get 进行更新,在终端利用管理员权限运行来防止运行失败,接着安装必要的文件

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install \
apt-transport-https \
curl \
gnupg \
lsb-release
```

```
limingwei@ubuntu:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for limingwei:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Hit:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Reading package lists... Done
limingwei@ubuntu:~$ sudo apt-get install \
> apt-transport-https \
> ca-certificates \
> curl \
> gnupg \
> lsb-release
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporari
ly unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is an
other process using it?
```

这里发现提示 could not get lock xxx open, unable to acquire the dpkg frontend lock, 是系统提示权限不足,因而用下面的两条语句来更改权限设置(实际上是删除了 lock),删除后则安装成功。

```
$ sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend
$ sudo rm /var/lib/dpkg/lock
```

```
limingwei@ubuntu:~$ sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend
limingwei@ubuntu:~$
limingwei@ubuntu:~$ sudo rm /var/lib/dpkg/lock
```

```
Setting up gpg-Wks-client (2.2.4-1ubuntu1.4) ...

Setting up gnupg (2.2.4-1ubuntu1.4) ...

Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...

Processing triggers for install-info (6.5.0.dfsg.1-2) ...

Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1.2) ...

Processing triggers for ca-certificates (20210119~18.04.1) .

Updating certificates in /etc/ssl/certs...

0 added, 0 removed; done.

Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...

done.
```


最后输入下面的命令来安装docker:

```
$ sudo snap install docker
```

```
limingwei@ubuntu:~$ sudo snap install docker
[sudo] password for limingwei:
docker 20.10.8 from Canonical / installed
limingwei@ubuntu:~$
```

1.5 下载并导入实验所需docker环境oslab.tar

• 从浙大云盘下载oslab.tar文件到虚拟机。



• 试图将oslab.tar导入docker

导入过程中即使使用了 sudo 仍存在 Got permission denied 的情况,证明所需权限不足,进行授权操作。其中进行了以下几种尝试。

```
$ sudo gpasswd -a $USER docker ### 试图将本用户(limingwei)加入到group docker之中,但似乎效果仍不佳
$ sudo chmod 777 oslab.tar ### 试图用chmod来对oslab.tar进行权限授予,但仍然失败
$ sudo chmod a+rw /var/run/docker.sock ### 修改docker.sock的权限为a+rw后成功
### 将oslab添加到docker镜像
$ sudo cat oslab.tar | docker import - oslab:2021
```

```
limingwei@ubuntu:~$ sudo cat oslab.tar | docker import - oslab:2021
cat: oslab.tar: No such file or directory
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at un
ix:///var/run/docker.sock: Post "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/images
/create?fromSrc=-&message=&repo=oslab%3A2021&tag=": dial unix /var/run/docker.s
ock: connect: permission denied
limingwei@ubuntu:~$ sudo groupadd docker
limingwei@ubuntu:~$ sudo gpasswd -a $limingwei docker
gpasswd: user 'docker' does not exist
limingwei@ubuntu:~$ sudo groupadd docker
groupadd: group 'docker' already exists
limingwei@ubuntu:~$ sudo gpasswd -a $limingwei docker
gpasswd: user 'docker' does not exist
limingwei@ubuntu:~$ sudo gpasswd -a $USER docker
Adding user limingwei to group docker
limingwei@ubuntu:~$
```

```
limingwei@ubuntu:~/Downloads$ sudo chmod 777 oslab.tar
limingwei@ubuntu:~/Downloads$ sudo cat oslab.tar | docker import - oslab:2021
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at un
ix:///var/run/docker.sock: Post "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/images
/create?fromSrc=-&message=&repo=oslab%3A2021&tag=": dial unix /var/run/docker.s
ock: connect: permission denied
limingwei@ubuntu:~/Downloads$
```

limingwei@ubuntu:~/Downloads\$ sudo chmod a+rw /var/run/docker.sock
limingwei@ubuntu:~/Downloads\$ sudo cat oslab.tar | docker import - oslab:2021
sha256:533150e2699e9a899cf8fcb71d1b55dbb96bb256966c769c83d4f198d6cfddf5

\$ docker images ### 导入docker镜像后查看是否导入成功

```
limingwei@ubuntu:~/Downloads$ docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
oslab 2021 533150e2699e 40 seconds ago 3.62GB
```

1.6 在docker中创建容器

1.6.1 下载git, 并将实验需要用到的容器环境下载到虚拟机

```
$ sudo apt install git
$ git clone https://gitee.com/zjusec/os21fall
```

```
limingwei@ubuntu:~/Downloads$ sudo apt install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
    git-man liberror-perl
```


```
limingwei@ubuntu:~$ git clone https://gitee.com/zjusec/os21fall
Cloning into 'os21fall'...
remote: Enumerating objects: 99, done.
remote: Counting objects: 100% (99/99), done.
remote: Compressing objects: 100% (80/80), done.
remote: Total 172 (delta 43), reused 0 (delta 0), pack-reused 73
Receiving objects: 100% (172/172), 1.56 MiB | 371.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (50/50), done.
```

可以使用 1s 指令看到后面需要使用的 rootfs.img 文件在 /os21fa11/src/lab0 目录下


```
limingwei@ubuntu:~$ cd os21fall
limingwei@ubuntu:~/os21fall$ ls os21fall
ls: cannot access 'os21fall': No such file or directory
limingwei@ubuntu:~/os21fall$ ls
docs mkdocs.yml README.md src
limingwei@ubuntu:~/os21fall$ cd src
limingwei@ubuntu:~/os21fall\src$ ls
lab0
limingwei@ubuntu:~/os21fall/src$ cd lab0
limingwei@ubuntu:~/os21fall/src/lab0$ ls
rootfs.img
```

1.6.2 下载Linux源码

由于我们接下来需要在容器中对Linux进行编译,所以这里先在网站<u>https://www.kenel.org/pub/</u>上下载最新版本的Linux源码,这里选择的是5.14.5版本的Linux



解压下载好的linux源码,这里解压到的目录是/Downloads/linux-5.14.5



1.6.3 从镜像中创建一个新容器

\$ docker run --name oslab -it oslab:2021 bash ### -it 指用交互式操作,在终端进行,最后在bash中进行交互

limingwei@ubuntu:~\$ docker run --name oslab -it oslab:2021 bash

• 开启容器,以及一些docker的基本操作

```
$ docker start oslab ### 开启oslab容器
$ docker ps ### 查看docker目前各容器的状态,可以看到oslab容器成功开启了
$ docker exec -it oslab bash ### 以终端的方式执行容器
### 容器中进行的语句用'#'开头以作区分,注释采用仍'###'作为标识
# exit ### 在容器中输入exit来退出
```

```
limingwei@ubuntu:~$ docker start oslab
oslab
limingwei@ubuntu:~$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
943b3fad0a4c oslab<u>:</u>2021 "bash" About a minute ago Up 13 seconds oslab
```

```
limingwei@ubuntu:~$ docker exec -it oslab bash
root@943b3fad0a4c:/# exit
exit
```

1.6.4 将Linux源码拷贝到docker容器中

注意:这里本人犯了一个错误,即先前忘记将Linux源码copy到容器中再进行编译,因而在编译的过程中会提示缺乏许多环境,无法顺利进行。而本实验提供的 os21fall 文件夹中实际上已经包含了编译 Linux源码需要的所有环境,因而,要将Linux源码先挪动到docker容器中才能顺利进行编译。

```
$ docker cp ~/Downloads/linux-5.14.5 oslab:/root/linux ### 这里的cp命令将前面目录中下载好的Linux源码copy到了名为oslab的容器中/root/linux文件夹内 ### 注:上面的步骤其实也可以不必在docker外部重复进行,可以直接在先前创好的容器中下载Linux的源代码
```

limingwei@ubuntu:~\$ docker cp ~/Downloads/linux-5.14.5 oslab:/root/linux

1.7 编译Linux内核

在进行了1.6.1~1.6.4的步骤之后,我们已经准备好了docker容器: oslab ,以及编译Linux内核需要的环境(os21fall),并将Linux源码拷贝到容器中,接下来我们只需要使用make命令对Linux内核进行编译即可。

```
# cd /root/linux ### 进入容器中先前拷贝好的linux内核的文件夹所在位置
# make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- defconfig ### 这里选择
生成riscv架构的配置文件
# make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- -j$(nproc) ### 使用-j选
项进行编译
```

```
oot@943b3fad0a4c:/# cd /root/linux
root@943b3fad0a4c:~/linux# make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- defconfig
 ** Default configuration is based on 'defconfig'
# configuration written to .config
 oot@943b3fad0a4c:~/linux# make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- -j$(nproc)
 WRAP
         arch/riscv/include/generated/uapi/asm/errno.h
  WRAP
          arch/riscv/include/generated/uapi/asm/fcntl.h
  WRAP
          arch/riscv/include/generated/uapi/asm/ioctl.h
  WRAP
         arch/riscv/include/generated/uapi/asm/ioctls.h
  WRAP
          arch/riscv/include/generated/uapi/asm/ipcbuf.h
          arch/riscv/include/generated/uapi/asm/mman.h
  WRAP
  WRAP
          arch/riscv/include/generated/uapi/asm/msgbuf.h
  WRAP
          arch/riscv/include/generated/uapi/asm/param.h
          arch/riscv/include/generated/uapi/asm/poll.h
  WRAP
```

在经过较长的一段时间等待后,编译成功完成:

```
CC [M] fs/efivarfs/efivarfs.mod.o
GZIP arch/riscv/boot/Image.gz
LD [M] fs/efivarfs/efivarfs.ko
Kernel: arch/riscv/boot/Image.gz is ready
root@943b3fad0a4c:~/linux#
```

2. 利用QEMU+GDB对Linux内核进行调试

2.1 使用QEMU运行内核

由于这里采用的是riscv架构对Linux内核进行编译,而本机为x86架构,因而需在docker容器中使用QEMU来对riscv64位的系统进行模拟才可以正常运行,在docker中输入以下命令来调用gemu

```
# qemu-system-riscv64 -nographic -machine virt -kernel
/root/linux/arch/riscv/boot/Image -device virtio-blk-device,drive=hd0 -append
"root=/dev/vda ro console=ttys0" -bios default -drive
file=linux/os21fall/src/lab0/rootfs.img,format=raw,id=hd0
### -nographic : 非图形化界面
### -kernel : 代表指定内核Image
### -device : 制定要模拟的设备
### /root/linux/arch/riscv/boot/Image 为Image镜像的地址
### file=linux/os21fall/src/lab0/rootfs.img 为rootfs.img的地址,使用file作为文件地址
### -bios default: 使用默认的OpenSBI firmware作为bootloader
```

可以发现借助qemu,OpenSBI成功运行了

2.2 打开GDB调试

打开一个新的终端,在docker中输入下面的代码进入GNU调试模式。

riscv64-unknown-linux-gnu-gdb root/linux/vmlinux

```
root@943b3fad0a4c: /
                                                                                                   文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
limingwei@ubuntu:~$ docker start oslab
oslab
limingwei@ubuntu:~$ docker exec -it oslab bash
root@943b3fad0a4c:/# riscv64-unknown-linux-gnu-gdb root/linux/vmlinux
GNU gdb (GDB) 10.1
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-pc-linux-gnu --target=riscv64-unknown-
linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
 For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
     <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from m
(No debugging symbols found in root/linux/vmlinux)
```

注意到,由于先前使用QEMU时缺少参数,其不会在运行开始时自动暂停,因而这里需要在先前终端中对qemu的运行语句末端加入-s 以确保启动时CPU自动暂停。同时,为GDB调试提供方便,需添加-s 来将默认的1234端口作为调试端口(-s 为-gdb tcp::1234 的缩写)。

```
# qemu-system-riscv64 -nographic -machine virt -kernel
/root/linux/arch/riscv/boot/Image -device virtio-blk-device,drive=hd0 -append
"root=/dev/vda ro console=ttys0" -bios default -drive
file=linux/os21fall/src/lab0/rootfs.img,format=raw,id=hd0 -s -s
```

此时在GDB运行的终端中即可进行调试

2.3 调试细节

首先需要在GDB中连接先前设置的端口1234

```
(gdb) target remote localhost:1234 ### 此处的localhost也可以省略不写,如下
(gdb) target remote :1234
```

2.3.1 backtrace

backtrace 能够显示当前的函数运行栈,这里贴出几个使用的例子。

```
(gdb) backtrace
   0x0000000080000000 in ?? ()
(gdb) b *0x80200000
Breakpoint 2 at 0x80200000
(gdb) info b
                                                    What
Num
        Type
                       Disp Enb Address
1
                       keep y
        breakpoint
        breakpoint already hit 1 time
        breakpoint
                       keep y
(gdb) continue
Continuing.
Breakpoint 2, 0x0000000080200000 in ?? ()
(gdb) backtrace
#0 0x0000000080200000 in ?? ()
(gdb)
```

注意到,这里使用backtrace的时候,由于断点设置在0x80000000以及0x80200000处,这里GDB并不能很好的定位出运行到哪条函数了,所以只现实了一层堆栈,且应表达的函数处显示了?? 字符

```
(gdb) b start_kernel
Breakpoint 3 at 0xffffffff8080066a
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 3, 0xffffffff8080066a in start_kernel ()
(gdb) backtrace
#0 0xfffffff8080066a in start_kernel ()
#1 0xfffffff8000116a in _start_kernel ()
Backtrace stopped: frame did not save the PC
(gdb)
```

当我们将程序运行断点位置设在start kernel时,便可以显示出如上图的调用关系

2.3.2 layout

Tayout 功能可以分割窗口,将显示区分为两个部分,可以加不同的参数来得到不同的效果:

```
(gdb) layout src ### 显示源代码
(gdb) layout asm ### 显示反汇编码
(gdb) layout regs ### 显示CPU寄存器
(gdb) layout split ### 显示源代码+反汇编
### ctrl+x 然后按a可以退出layout调试模式
```

下图是 lavout asm 条件下的显示结果。

```
root@943b3fad0a4c: ~/linux
                                                                             文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
B+>0xffffffff8080066a <start kernel>
                                             addi
                                                      sp,sp,-112
    0xffffffff8080066c <start_kernel+2>
                                             sd
                                                      ra,104(sp)
   0xfffffff8080066e <start_kernel+4>
                                             sd
                                                      s0,96(sp)
   0xffffffff80800670 <start kernel+6>
                                                      s1,88(sp)
                                             sd
   0xffffffff80800672 <start kernel+8>
                                             addi
                                                      s0,sp,112
   0xffffffff80800674 <start kernel+10>
                                             sd
                                                      s2,80(sp)
   0xfffffff80800676 <start kernel+12>
                                             sd
                                                      s3,72(sp)
   0xfffffff80800678 <start_kernel+14>
                                             sd
                                                      s4,64(sp)
   0xffffffff8080067a <start_kernel+16>
                                             sd
                                                      s5,56(sp)
                                             sd
   0xffffffff8080067c <start_kernel+18>
                                                      s6,48(sp)
                                             sd
   0xffffffff8080067e <start_kernel+20>
                                                      s7,40(sp)
   0xffffffff80800680 <start_kernel+22>
                                             ld
                                                      a5,1072(tp) # 0x430
   0xffffffff80800684 <start_kernel+26>
                                             sd
                                                      a5,-88(s0)
   0xffffffff80800688 <start_kernel+30>
                                             li
                                                      a5,0
   0xffffffff8080068a <start_kernel+32>
                                                      a0,0xa0b
                                             auipc
   0xffffffff8080068e <start_kernel+36>
0xffffffff80800692 <start_kernel+40>
                                             addi
                                                      a0,a0,1782
                                                      ra,0xff809
                                             auipc
   0xffffffff80800696 <start kernel+44>
                                                      836(ra)
                                             jalr
remote Thread 1.1 In: start kernel
                                                    L?? PC: 0xffffffff8080066a
(gdb) layout asm
(gdb)
```

2.3.3 finish

finish 命令的功能是运行程序直到当前函数完成返回,并在返回后打印函数返回时的堆栈地址和返回值及参数值等信息。如运行下面该行命令,则会使得start_kernel函数返回,即整个程序结束(exit)。

```
(gdb) finish
```

```
(gdb) finish
Run till exit from #0 0xffffffff8080066a in start_kernel ()
```

2.3.4 info

info 功能能够查看程序运行中的各种信息,info在调试的各种时刻均可使用,是非常有用的查询函数,通常与其它功能配合使用,这里便不再单独为其贴图,下面列出集中常用的 info 语句用法。

```
      (gdb) info program
      ### 输出当前程序运行的状态(正在运行/暂停/停止)

      (gdb) info breakpoints
      ### 查看所有断点信息

      (gdb) info regs
      ### 查看运行当前时寄存器信息

      (gdb) info locals
      ### 显示当前堆栈页的所有变量

      (gdb) info function
      ### 显示当前运行程序的所有函数及其地址

      (gdb) info frame
      ### 展示当前栈帧中储存的信息
```

2.3.5 frame

frame 命令能够切换函数的栈帧,简写为 f,通常与 up,down 以及 backtrace, info frame 配合使用。在任何一个函数被调用执行时,都会生成一个存储必要信息的栈帧,frame命令则能允许我们在递归函数的不同递归层级之间寻找栈帧的信息及变化。在调试具有循环调用或递归调用时的程序时,通过这个命令可以让我们更容易定位异常发生的位置。

```
      (gdb) frame spec
      ### 将spec参数指定为当前的栈帧

      (gdb) up n
      ### 将x+n栈帧作为新的当前栈帧。

      (gdb) down n
      ### 将x-n栈帧作为新的当前栈帧。

      (gdb) info frame
      ### 打印当前栈帧的编号、地址、对应函数的储存地址、该函数被调用时代码的储存地址等等
```

```
(gdb) i frame

Stack level 1, frame at 0xffffffff81204000:
  pc = 0xfffffff8000116a in _start_kernel; saved pc = <not saved>
  Outermost frame: frame did not save the PC
  caller of frame at 0xfffffff81204000
  Arglist at 0xffffffff81204000, args:
  Locals at 0xffffffff81204000, Previous frame's sp is 0xfffffff81204000
```

2.3.6 break

break 命令(简写为 b)能帮助我们设置断点,程序运行在断点处即自动暂停。该功能最为常用且使用较为简单,这里不做过多解释。

```
(gdb) b function_name ### 在function_name处设置断点
(gdb) b *0x80000000 ### 在程序运行至内存0x80000000处设置断点
(gdb) break test.c:10 ### 在test.c的第十行设置断点
(gdb) info b ### 查看当前所有断点的信息
```

2.3.7 display

display命令(简写为d),它能够在设置一个表达式的值后,每次单步运行输出该表达式的值,起到实时监控的效果。在使用时可以采用如下的方式:

```
(gdb) display variable_a ### 设置显示变量a的内容
(gdb) next ### 在执行next后变量a的内容将被打印
```

```
(gdb) display 3+5
1: 3+5 = 8
(gdb) step
Cannot find bounds of current function
(gdb) nexti
0x00000000000001004 in ?? ()
1: 3+5 = 8
(gdb) nexti
0x00000000000001008 in ?? ()
1: 3+5 = 8
```

如上图中的 3+5 可替换为任意其它在该语言下能够运行的表达式,如在C语言中可以写入一个C表达式,而在Python调试中可以写入一个Python表达式。

2.3.8 next & step

next 和 step 指令可以用于单步调试,主要使用的有以下四种形式,可根据情况要求的不同来灵活使用。

```
      (gdb) nexti
      ### 单步运行下一条指令,不进入函数

      (gdb) stepi
      ### 单步运行一条指令

      (gdb) next
      ### 单步进行到源代码的下一行,不进入函数

      (gdb) step
      ### 单步到下一个不同的源代码行(包括进入函数)。
```

3. 总结与感想

3.1 思考题

3.1.1 使用 riscv64-unknown-elf-gcc 编译单个 .c 文件

在terminal 输入 vim test.c ,输入i进入插入模式,然后编写一个简单的c语言程序输出"hello world"

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
printf("hello,world");
exit(0);
}
```

按下esc后输入:wq,保存并退出vim

然后在控制台中输入 riscv64-unknown-elf-gcc test.c -o test 进行编译,输入 ls 可以看到编译成功的test可执行文件

```
$ riscv64-unknown-elf-gcc test.c -o test
$ ls
```

```
root@943b3fad0a4c:~/linux/os21fall/src/lab0# vim test.c
root@943b3fad0a4c:~/linux/os21fall/src/lab0# ls
rootfs.img test test.c
```

3.1.2使用 riscv64-unknown-elf-objdump 反汇编 1 中得到的编译产物

完成1后,输入riscv64-unknown-elf-objdump -d test 对test进行反汇编,可以得到反汇编的结果:

```
ori
                0055e593
                                                a1,a1,5
   1c20c:
                                                1c09a <__trunctfdf2+0xa8>
   1c210:
                b569
                                        j
000000000001c212 < clzdi2>:
   1c212: 03800793
                                        li
                                                a5,56
   1c216:
               00f55733
                                        srl
                                                a4,a0,a5
              0ff77713
   1c21a:
                                        zext.b
                                                a4,a4
              e319
17e1
   1c21e:
                                        bnez
                                                a4,1c224 <__clzdi2+0x12>
   1c220:
                                        addi
                                                a5,a5,-8
               fbf5
                                        bnez
                                                a5,1c216 <__clzdi2+0x4>
   1c222:
              6775
04000693
8e9d
                                        lui
                                                a4,0x1d
   1c224:
   1c226:
                                        li
                                                a3,64
   1c22a:
                                        sub
                                                a3,a3,a5
              00f55533
   1c22c:
                                        srl
                                                a0,a0,a5
              06870793
   1c230:
                                        addi
                                                a5,a4,104 # 1d068 <__clz_tab>
   1c234:
               97aa
                                        add
                                                a5,a5,a0
              0007c503
   1c236:
                                        lbu
                                                a0,0(a5)
   1c23a:
               40a6853b
                                        subw
                                                a0,a3,a0
                8082
   1c23e:
                                        ret
root@943b3fad0a4c:~/linux/os21fall/src/lab0#
```

3.1.3 调试 Linux 时:

1. 在 GDB 中查看汇编代码

首先使用 info func来查看编译过程中所有的函数,然后随便选取其中的一个函数进行反汇编,这里选择_start

```
(gdb) info func
All defined functions:
Non-debugging symbols:
                    _start
0xffffffff80000040
                     pe head start
                    coff_header
                    optional_header
                    extra_header_fields
                    section table
                    efi_header_end
                    relocate
                    secondary_start_sbi
                    secondary_start_common
                    setup trap vector
                    __efistub__start_kernel
                     _start_kernel
                    clear_bss
                    clear_bss_done
                    _stext
   fffffff80002000
                      text
                     initcall blacklisted
                    do one initcall
```

(gdb) disass _start

结果发现系统提示 Cannot access memory

```
(gdb) disass _start

Dump of assembler code for function _start:

0xffffffff800000000 <+0>: Cannot access memory at address 0xffffffff800000

00
(gdb)
```

这里证明在进行gdb调试的过程中,内存的访问并不是完全自由的,_start 所处的内存此时无法访问,不过我们可以去访问指定内存范围的汇编码,如下面这行代码就可以访问 0x80000000~0x800000ff处的汇编码:

(gdb) disass 0x80000000,0x800000ff

```
(gdb) disass 0x80000000,0x800000ff
Dump of assembler code from 0x80000000 to 0x800000ff:
=> 0x0000000080000000:
                        add
                                 s0,a0,zero
                        add
                                 s1,a1,zero
                        add
                                 s2,a2,zero
                        jal
                                 ra,0x800006a0
   0x0000000080000010:
                        add
                                 a6,a0,zero
                        add
                                 a0,s0,zero
                        add
                                 a1,s1,zero
                                 a2,s2,zero
   0x000000008000001c:
                        add
   0x0000000080000020:
                        li
                                 a7,-1
   0x0000000080000022:
                        beq
                                 a6,a7,0x8000002a
                        bne
                                 a0,a6,0x80000160
                        auipc
                                 a6,0x0
                        addi
                                 a6,a6,1166 # 0x800004b8
                                 a7,1
   0x0000000080000032:
                        li
                        amoadd.w
                                         a6,a7,(a6)
                        bnez
                                 a6,0x80000160
   0x000000008000003c:
                        auipc
                                t0,0x0
                        addi
  0x0000000080000040:
                                 t0,t0,1164 # 0x800004c8
                        auipc
                                 t1,0x0
                        addi
                                 t1,t1,-68 # 0x80000000
                        sd
                                 t1,0(t0)
   0x0000000080000050:
                        auipc
                                 t0,0x0
                        addi
                                 t0,t0,1152 # 0x800004d0
                        ld
                                 t0,0(t0)
 -Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

2. 在 0x80000000 处下断点

```
(gdb) b *0x80000000
```

3. 查看所有已下的断点

```
(gdb) info breakpoints
```

4. 在 0x80200000 处下断点

```
(gdb) b* 0x80200000
```

5. 清除 0x80000000 处的断点

```
(gdb) del 1 ### 此时0x80000000处的断点为第一个断点,所以清除时直接输入del 1即可
```

6. 继续运行直到触发 0x80200000 处的断点

```
(qdb) continue
```

7. 单步调试一次

```
      (gdb) nexti
      ### 单步运行下一条指令,不进入函数

      (gdb) stepi
      ### 单步运行一条指令

      (gdb) next
      ### 单步进行到源代码的下一行,不进入函数

      (gdb) step
      ### 单步到下一个不同的源代码行(包括进入函数)。
```

8. 退出 QEMU

```
(gdb) target remote :1234
Remote debugging using :1234
0x0000000000001000 in ?? ()
(gdb) break *0x80000000
Breakpoint 1 at 0x80000000
(gdb) b *0x80200000
Breakpoint 2 at 0x80200000
(gdb) info breakpoints
                       Disp Enb Address
Num
        Type
                                                    What
1
        breakpoint
                       keep y
2
       breakpoint
                       keep y
(gdb) del 1
(gdb) info breakpoints
Num
                       Disp Enb Address
                                                    What
        Type
        breakpoint
                       keep y
(gdb) continue
Continuing.
Breakpoint 2, 0x0000000080200000 in ?? ()
(qdb) step
Cannot find bounds of current function
(gdb) stepi
0x00000000080200002 in ?? ()
```

在QEMU中按ctrl+A然后按x即可退出QEMU

3.1.4 使用 make 工具清除 Linux 的构建产物

可以用以下的两条指令来清除,注意到, make mrproper 的程度更深,其首先会调用 make clean ,这里选择 make clean 来进行执行即可。

```
$ make clean### 使用make clean可以清除所有编译好的obj文件$ make mrproper### 删除所有的编译生成文件、内核配置文件(.config文件)和各种备份文件
```

```
(gdb) make clean
 CLEAN
         drivers/firmware/efi/libstub
 CLEAN
         drivers/gpu/drm/radeon
 CLEAN drivers/scsi
 CLEAN drivers/tty/vt
         kernel
 CLEAN
 CLEAN
         lib
 CLEAN
         usr
 CLEAN
         vmlinux.symvers modules-only.symvers modules.builtin modules.b
odinfo
```

3.1.5 vmlinux 和 Image 的关系和区别是什么?

objcopy用于将object的部分或全部内容拷贝到另一个object,从而可以实现格式的变换。Image是经过objcopy后处理的,只包含内核代码和数据的文件,Image是一个二进制格式的文件而不是.elf格式文件,没有经过压缩。而vmlinux是由经过压缩的Image和加入解压头文件组成的ELF格式文件。因而,在使用QEMU运行的是Image而用GDB运行的是vmlinux。

3.2 一些心得体会

Linux作为一个之前未曾接触过的操作系统,我在学习Linux的终端、命令行操作的过程中花费了一些时间和精力,而对于这次的实验来说,重要的前提是理解虚拟机、Ubuntu系统、docker、GDB、QEMU以及所需编译的Linux内核之间的关系和结构。在了解清楚这些工具之间的关系之后,利用GDB强大的功能进行调试、测试的过程,其实是较为轻松的一个过程。除了完成实验本身的探索之外,我还学习了Linux系统一些其它软件、工具的使用方法,我相信这能给我今后更好的了解Linux操作系统,更方便的完成实验提供一个较好的基础。我在这次实验中的收获颇深。