# Avalon Studio - Dota2 Panorama Panels

### **DOTAScenePanel**

场景组件,可以在UI中显示特效、模型、地形等,这是个功能强大的组件,也比较复杂,主要是Hammer块的内容需要花心思; 目前这个组件的效率不是很高,所以尽量少用大型的场景。

## 属性

属性名	类型	描述
camera	String	镜头的实体名称(Name),镜头实体使用point_camera
map	String	通常与camera配合使用, vmap路径, 如maps/scenes/effect_test.vpk, 则填scenes/effect_test
light	String	使用场景中的光照实体,比如创建一个env_global_light并设置Name为global_light,那么填light="global_light",就是使用这个实体的光照
renderdeferred	Boolean	延迟加载
particleonly	Boolean	只渲染特效,默认为true,true则无法正常渲染模型,地形等,只有特效正常显示,资源占用最小
antialias	Boolean	是否开启抗锯齿
rotateonhover	Boolean	是否跟随鼠标做出偏转,自定义vmap无效
yawmin	Float	向右偏转最小角度
yawmax	Float	向左偏转最大角度
pitchmin	Float	向下偏转最小角度

属性名	类型	描述 Handan Handan Handan Handan Handan Handa
pitchmax	Float	向上偏转最大角度
acceleration	Float	加速度
panoramasurfacexml	String	在场景中嵌入一个XML面板,目前不清楚这个面板如何显示出来
panoramasurfacewidth	String	嵌入的面板宽度
panoramasurfaceheight	String	嵌入的面板高度
unit	String	单位名称,与map只能同时存在一个
allowrotation	Boolean	是否可以旋转场景,比如浏览Dota2英雄的时候鼠标滚轮转动英雄也会跟着转
drawbackground	Boolean	是否渲染背景
activity-modifier	String	初始动画? 目前只知道PostGameIdle
rendershadows	Boolean	是否渲染阴影
renderwaterreflections	Boolean	是否渲染水中倒影
environment	String	默认是"default",其定义在portraits.txt

### **JS API**

#### FireEntityInput


```
void FireEntityInput(string entityName, string input, string parameter)


// 如让特效实体重新播放,effect是实名名称
FireEntityInput("effect", "StopPlayEndCap", "1")
FireEntityInput("effect", "Start", "1")
```

#### // 使用调度事件函数

\$. DispatchEvent ("DOTAGlobalSceneFireEntityInput", "panelID", "effect", "Start", "1");

触发实体的input, input值可以在V社的wiki查, 比较新的实体可能没法查到, 也可以在Hammer创建实体来查看






### SetUnit


```
void SetUnit(string unitName, string a)
设置单位
GetPanoramaSurfacePanel
  Panel GetPanoramaSurfacePanel()
获取嵌入的面板(panoramasurfacexml)
```

### 制作场景

新建一个vmap, 在顶部菜单栏依次选择Map -> Map properties -> Compile as background map 打钩, 即可编译为UI可以使用的场景; 注意大部分实体在UI的 场景中是无效的;







#### 以下为常用实体

实体名	描述 Handan Handan Handan Handan Handan Handa			
portrait_world_unit	显示一个单位或者英雄			
point_camera	镜头实体,创建镜头实体之后,你可能看不到这个实体,因为这个实体的Z轴特别大,在右边Outliner中选择你的镜头实体并修改Z轴到合适大小就可以看到,此外右键这个实体依次选择Selected objects -> Attach To View就可以将视角切换成镜头实体的视角,此时通过WASD移动就是移动镜头实体,按ESC退出绑定			
[env_global_light]	光照实体			
<pre>info_particle_system</pre>	特效实体			

# 切换镜头


```
// 1秒内切换到 EntityName 实体,实体必须是镜头实体(point_camera)
$.DispatchEvent('DOTAGlobalSceneSetCameraEntity', 'ScenePanelID', 'EntityName', 1.0 );
```

# 范例


制作一个斧王奔跑的场景,好吧,只能原地奔跑,这是一个权限问题,我们并不能去修改里面的实体位置,因为客户端没有这些API,DOTAScenePanel除了特效可以 动态调整位置以外其它的都无法调整

- 1. 打开Hammer新建一个vmap, 并按照上面所说的勾选Compile as background map
- 2. 创建16x16的地形(点击Tile Editor),然后你就可以随便画一点地形
- 3.添加env global light实体,设置Name为global light,如果你不知道怎么设置光照,可以复制Prefabs的basic entities.vmap里面的env global light实体
- 4. 添加portrait\_world\_unit实体,
  Unit Name填npc\_dota\_hero\_axe,
  Activity Name填ACT\_DOTA\_RUN
- 5. 添加point camera实体, 然后进行摆设
- 6. 最后保存为 scene\_test. vmap, 并全编译
- 7. 在UI中使用

<DOTAScenePanel style="width:500px;height:500px;" light="global\_light" camera="camera\_1" map="scene\_test" particleonly="false"
antialias="true" />



































最终效果: