

Панель контенту

Як самостійно додавати тури, людей у команді та відгуки. Без програміста, без бази даних, без ризику зламати сайт.

∞ Зміст

01 Що це і де воно

02 Перший вхід

03 Чому зміни з'являються не одразу

04 Як влаштована панель

05 Дві мови

06 Фотографії

07 Тури

08 Команда

09 Відгуки

10 Якщо щось пішло не так

11 Чого панель не змінює

12 Коротка пам'ятка

01 Що це і де воно

Панель контенту живе на самому сайті. Окремої програми встановлювати не треба - достатньо браузера.

Адреса: до звичайної адреси сайту додайте `/admin`.

Сайт	<code>purple-pigeon-371059.hostingersite.com</code>
Панель	<code>purple-pigeon-371059.hostingersite.com/admin</code>

Коли підключите власний домен, адреса панелі зміниться так само: `ваш-домен/admin`.

Через панель редагуються три розділи сайту: **тури, команда і відгуки**. Усе інше змінюється в коді - список наприкінці цієї інструкції.

ПРАЦЮЄ І З ТЕЛЕФОНА

Панель відкривається на будь-якому пристрої. Але заповнювати довгі описи турів зручніше з комп'ютера: полів багато, і на маленькому екрані легко щось пропустити.

02 Перший вхід

Вхід тільки за паролем. Ніяких логінів, акаунтів чи кодів з пошти.

Пароль ви задаєте самі при першому відкритті панелі:

1 Відкрийте сторінку панелі
Вона побачить, що пароля ще немає.

2 Придумайте пароль
Мінімум 10 символів. Введіть двічі.

3 Готово
Ви всередині. Надалі просто вводите цей пароль.

ЗРОБІТЬ ЦЕ ОДРАЗУ

Доки пароль не встановлено, сторінка відкрита для всіх: хто зайде першим, той його й задасть. Після встановлення форма створення закривається назавжди, і випадковий відвідувач уже нічого не зробить.

Якщо пароль забуто

Скинути його з самої панелі не можна - це навмисно. Потрібен доступ до файлів хостингу: у файловому менеджері Hostinger видаліть файл `admin.auth.php` у теці сайту, і панель знову запропонує створити пароль.

Захист від підбору

Вісім невдалих спроб поспіль - і вхід блокується на 15 хвилин. Якщо побачили таке повідомлення, просто зачекайте; після успішного входу лічильник обнуляється.

03 Чому зміни з'являються не одразу

Між натисканням «Зберегти» і появою змін на сайті проходить близько двох хвилин. Це нормально і так задумано.

Сайт зроблено як набір готових сторінок - тому він швидкий і його майже неможливо зламати. Але за це доводиться платити тим, що після кожної правки сторінки треба перезібрати наново.

1 Ви редагуєте і тиснете «Зберегти»

Панель перевіряє пароль.

2 Зміни лягають у сховище контенту

Кожне збереження записується з датою.

3 Сайт перезбирається автоматично

Близько двох хвилин.

4 Зміни бачать відвідувачі

Оновить сторінку сайту.

Повторно зберігати не потрібно. Якщо натиснути «Зберегти» кілька разів поспіль, ви лише запустите кілька збірок підряд, і чекати доведеться довше.

ПРИЄМНИЙ ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ

Кожне збереження - це запис в історії з датою і переліком змін. Будь-яку правку можна подивитися або відкотити навіть через місяці. Помилково стертий опис туру не втрачається назавжди.

04 Як влаштована панель

Угорі три вкладки: **Тури**, **Команда**, **Відгуки**. Зліва список записів, справа форма вибраного.

ДІЯ	ДЕ
Додати запис	Кнопка «Додати» над списком зліва
Зберегти	Угорі праворуч. Активна тільки коли є незбережені зміни
Видалити	У формі самого запису, внизу
Вийти	Угорі праворуч

Якщо спробувати закрити вкладку з незбереженими змінами, браузер попередить. Але не покладайтесь на це: зберігайте самі.

ВИДАЛЕННЯ ОСТАТОЧНЕ

Видалений тур зникає зі сторінки турів, а його адреса перестає відкриватися. Якщо тур просто завершився, надійніше не видаляти його, а лишити - або спершу впевнитись, що на нього ніде немає посилань.

05 Дві мови

Сайт працює українською та англійською. Тому текстові поля показані парами.

Ліворуч - **Українською**, праворуч - **English**. Заповнюйте обидва: англomовна версія сайту бере текст саме з правого поля, і якщо там порожньо, у відвідувача буде порожнє місце.

Якщо англійського варіанту поки немає, краще написати хоч коротко, ніж лишити порожнім. Порожній блок виглядає як помилка сайту, а короткий текст - ні.

06 Фотографії

Біля кожного поля з фото є кнопка «Завантажити файл». Але перед завантаженням варто підготувати знімок.

ПАРАМЕТР	ЯК ТРЕБА
Розмір файлу	До 500 КБ. Технічна межа - 8 МБ, але фото на 5 МБ помітно сповільнить сайт для кожного відвідувача
Ширина	Близько 1600 пікселів. Більше не дасть виграшу в якості, лише ваги
Формат	JPEG або PNG
HEIC з айфона	Не підійде. Браузери його не показують, і панель такий файл відхилить

Як зберегти айфонне фото у JPEG

Налаштування - Камера - Формати - «Найбільш сумісний». Знімки після цього зберігатимуться одразу в JPEG. Уже зняте HEIC можна відкрити у «Фото», натиснути «Поділитися» і зберегти копію - вона буде у сумісному форматі.

Кадрування

Кожен блок сайту обрізає фото під свій формат: десь горизонтально, десь вертикально. Тому **тримайте головне ближче до центру кадру** - тоді знімок виглядатиме добре в будь-якому блоці. Обличчя або деталь біля самого краю може бути зрізана.

ЧИМ СТИСКАТИ

Найпростіше - `squoosh.app` у браузері: перетягнули фото, виставили якість близько 80, зберегли. Нічого встановлювати не треба.

07 Тури

Найбільший розділ. Один запис - одна сторінка туру на сайті.

ПОЛЕ	ЩО ПИСАТИ
Назва	Як тур називається на сайті. Коротко

ПОЛЕ	ЩО ПИСАТИ
Адреса сторінки	Латиниця через дефіс: morocco-atlas . Заповниться сама з назви, якщо лишити порожньою
Дата початку	У форматі 2026-11-14 . За нею тури сортуються на сайті
Опис	Основний текст сторінки
Галерея	Кілька фото туру. Вони ж підставляються у дні без власного фото
Програма по днях	Розгортається натисканням. Див. нижче
Демо-тур	«Ні» для справжнього туру. «Так» - позначка зразка для верстки

АДРЕСУ СТОРІНКИ ПІСЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ НЕ МІНЯЙТЕ

Це частина посилання, за яким люди заходять на тур. Якщо змінити її після того, як тур опубліковано, усі старі посилання перестануть працювати: у листах, у соцмережах, у рекламі. Сторінка також втратить позиції в пошуку і почне набирати їх спочатку.

Програма по днях

Кожен день на сайті виглядає як пункт, що розгортається. Всередині - короткий опис і фото дня, а під ними факти:

Маршрут	Звідки і куди
Дорога	Скільки часу в переїздах
Навантаження	Наскільки важкий день фізично
Харчування	Що входить
Ночівля	Де ночуєте

Фото дня необов'язкове: якщо його не додати, підставиться кадр із галереї туру. Але власне фото завжди краще - воно показує саме цей день, а не тур загалом.

08 Команда

Блок «Хто їде з вами» на головній. Людей можна додавати скільки завгодно.

ПОЛЕ	ЩО ПИСАТИ
Ім'я	Як представляєте людину гостям
Роль	Коротко: гід, організатор, фотограф
Коротко про людину	Кілька речень для картки
Фото	Портрет або кадр на весь зріст
Кадрування фото	Див. нижче
Instagram	Необов'язково. Тільки якщо людина не проти
Особиста історія	Необов'язково. Кожен абзац окремим полем

Кадрування фото

Картка обрізає знімок під горизонтальний формат, і від вибору залежить, яка частина фото лишиться видимою:

- **Верх** - для фото на весь зріст, щоб не зрізало голову
- **Центр** - для звичайного портрета
- **Низ** - рідко, якщо людина у нижній частині кадру

Найпростіше: поставте варіант, збережіть, за дві хвилини гляньте на сайт. Не сподобалось - змініть.

Особиста історія

Якщо історію заповнено, під картою з'являється кнопка «Читати історію». Якщо поле порожнє, кнопки просто немає - нічого налаштовувати не треба.

09 Відгуки

Відгуки бувають чотирьох форматів, і кожен заповнюється по-своєму.

ФОРМАТ

ЩО ЗАПОВНЮВАТИ

Текстовий	Текст відгуку, ім'я автора, фото автора
Відео	Відеофайл, обкладинка, ім'я
Скриншот	Знімок переписки або текст
Фото	Фото учасника, підпис у полі тексту

ДЕМО-ВІДГУК - ОБОВ'ЯЗКОВО «НІ»

Позначка «Так» означає вигаданий зразок для верстки. Якщо лишити її на справжньому відгуку, реальна людина буде позначена в даних сайту як вигадана. Для кожного живого відгуку ставте «Ні».

Про чужі фото та імена

Instagram автора вказуйте тільки якщо людина дозволила посилатися на її профіль. Те саме стосується фото і скриншотів переписки: краще перепитати, ніж потім прибирати.

10 Якщо щось пішло не так

ПОВІДОМЛЕННЯ	ЩО РОБИТИ
Забагато спроб	Захист від підбору пароля. Зачекайте 15 хвилин
Панель ще не налаштована на сервері	Бракує службового файлу на хостингу. Це до того, хто налаштовував сайт
Токен GitHub недійсний або прострочений	Термін ключа доступу вийшов. Потрібен новий - теж до розробника
Дані змінилися паралельно	Хтось редагував той самий розділ одночасно. Перезавантажте сторінку і внесіть правку заново
Дві однакові адреси сторінки	Два тури мають однакове поле «Адреса сторінки». Змініть одне з них
Це не зображення	Найімовірніше HEIC з айфона. Збережіть як JPEG
Файл занадто великий	Понад 8 МБ. Стисніть фото
Збережено, але на сайті без змін	Зачекайте дві-три хвилини і оновіть сторінку. Якщо не з'явилося - до розробника

Загальне правило: **помилка не ламає сайт**. Якщо збереження не пройшло, на сайті лишається попередня версія - вона працює. Нічого термінового робити не треба.

11 Чого панель не змінює

Частина сайту свідомо лишилась поза панеллю: це рідко змінюють, а зламати легко.

- тексти головної сторінки, заголовки блоків, меню, підвал
- загальний розділ поширених запитань
- юридичні документи - оферта, політика конфіденційності, умови бронювання
- галерея «Емоції на наших турах»
- контакти і посилання на соцмережі

Усе це змінюється розробником за пів години. Якщо якийсь із цих блоків доводиться правити регулярно - скажіть, його можна винести в панель окремою вкладкою.

12 Коротка пам'ятка

Перед тим як публікувати новий тур:

- ☐ Назва і опис заповнені обома мовами
- ☐ Адреса сторінки латиницею і більше не змінюватиметься
- ☐ Дата початку у форматі 2026-11-14
- ☐ Фото стиснуті, не HEIC, головне в центрі кадру
- ☐ Кожен день програми має опис і факти
- ☐ «Демо-тур» стоїть у положенні «Ні»
- ☐ Натиснуто «Зберегти», минуло дві хвилини, сторінку сайту перевірено

ShoSho Trip. Інструкція для редактора панелі контенту. Технічний опис системи - у файлах ADMIN.md та DEPLOY.md у репозиторії проєкту.