


# Packet Tracer – Configurando as rotas IPv4 estáticas e padrão.

## **Topologia**



### Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IPv4	Máscara de Sub-Rede	Gateway Padrão
	G0/0	172.31.1.1	255.255.255.128	N/D
R1	S0/0/0	172.31.1.194	255.255.255.252	N/D
	G0/0	172.31.0.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0	172.31.1.193	255.255.255.252	N/D
R2	S0/0/1	172.31.1.197	255.255.255.252	N/D
	G0/0	172.31.1.129	255.255.255.192	N/D
R3	S0/0/1	172.31.1.198	255.255.255.252	N/D
PC1	NIC	172.31.1.126	255.255.255.128	172.31.1.1
PC2	NIC	172.31.0.254	255.255.255.0	172.31.0.1
PC3	NIC	172.31.1.190	255.255.255.192	172.31.1.129

### **Objetivos**

Parte 1: Examinar a rede e avaliar a necessidade do roteamento estático

Parte 2: Configurar rotas estáticas e padrão

Parte 3: Verificar a conectividade

#### **Histórico**

Nesta atividade, você irá configurar as rotas estáticas e padrão. Uma rota estática é uma rota que é manualmente inserida pelo administrador da rede para criar uma rota confiável e segura. Há quatro rotas estáticas diferentes que são usadas nesta atividade: uma rota estática recursiva, uma rota estática conectada diretamente, uma rota estática totalmente especificada e uma rota padrão.

### Parte 1: Examinar a rede e avaliar a necessidade do roteamento estático

- a. Examinando o diagrama de topologia, quantas redes existem no total? 5
- b. Quantas redes são diretamente conectadas à R1, à R2 e à R3? R1 tem 2, R2 tem 3 e R3 tem 2.
- c. Quantas rotas estáticas são necessárias por cada roteador para acessar redes que não estão diretamente conectadas? R1 precisa de 3 rotas estáticas, R2 precisa de 2 rotas estáticas e R3 precisa de 3 rotas estáticas.
- d. Teste a conectividade com as LANs R2 e R3 fazendo ping para o PC1 de PC2 e de PC3.
   Por que falhou? Porque não há rota para essas redes em R1.

### Parte 2: Configurar rotas estáticas e padrão

#### Etapa 1: Configure as rotas estáticas recursivas em R1.

- a. O que é rota estática recursiva? Uma rota estática recursiva baseia-se no roteador do próximo salto para que os pacotes sejam enviados ao destino. Uma rota estática recursiva requer duas pesquisas na tabela de roteamento.
- b. Por que uma rota estática recursiva exige duas pesquisas na tabela de roteamento? Primeiro, ela deve procurar a rede destino na tabela de roteamento e depois procurar a interface de saída/direção da rede para o roteador do próximo salto.
- c. Configure uma rota estática recursiva para cada rede que não esteja diretamente conectada à R1, incluindo o link WAN entre R2 e R3.

```
ip route 172.31.0.0 255.255.255.0 172.31.1.193
ip route 172.31.1.196 255.255.255.252 172.31.1.193
ip route 172.31.1.128 255.255.255.192 172.31.1.193
```

d. Teste a conectividade à LAN de R2 e faça ping nos endereços IP de PC2 e PC3.

Por que falhou? R1 tem uma rota para as LANs de R2 e R3, mas R2 e R3 não têm rotas para R1.

#### Etapa 2: Configure as rotas estáticas diretamente conectadas em R2.

- a. Como uma rota estática diretamente conectada difere de uma rota estática recursiva? Uma rota estática conectada diretamente depende de sua interface de saída para que os pacotes sejam enviados ao destino, enquanto uma rota estática recursiva usa o endereço IP do roteador do próximo salto.
- b. Configure uma rota estática conectada diretamente do R2 para cada rede não diretamente conectada.

```
ip route 172.31.1.0 255.255.255.128 Serial0/0/0
ip route 172.31.1.128 255.255.255.192 Serial0/0/1
```

- c. Que comando exibe apenas redes diretamente conectadas? show ip route connected
- d. Que comando exibe somente as rotas estáticas listadas na tabela de roteamento? show ip route static

e. Ao visualizar a tabela de roteamento inteira, como você pode fazer a diferença entre uma rota estática conectada diretamente e uma rede diretamente conectada? A rota estática possui um S e uma rede diretamente conectada tem um C.

#### Etapa 3: Configure uma rota padrão em R3.

- a. Como uma rota padrão difere de uma rota estática comum? Uma rota padrão, também conhecida como o gateway de último recurso, é a rota de rede usada por um roteador quando não há outra rota conhecida para uma rede destino. Uma rota estática é usada para rotear o tráfego para uma rede específica.
- b. Configure uma rota padrão em R3 de forma que cada rede conectada diretamente se torne acessível.

  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1
- c. Como rota estática é exibida na tabela de roteamento? S\* 0.0.0.0/0

#### Etapa 4: Documente os comandos para rotas totalmente especificadas.

**Observação**: o Packet Tracer atualmente não suporta a configuração de rotas estáticas totalmente especificadas. Portanto, nesta Etapa, documente a configuração para rotas totalmente especificadas.

- a. Explique uma rota totalmente especificada. Uma rota totalmente especificada é uma rota estática configurada com uma interface de saída e o endereço do próximo salto.
- b. Que comando fornece uma rota estática totalmente especificada de R3 para a LAN do R2?

  R3 (config) # ip route 172.31.0.0 255.255.255.0 s0/0/1 172.31.1.197
- c. Escreva uma rota totalmente especificada de R3 para a rede entre R2 e R1. Não configure a rota; apenas calcule-a.

```
R3(config)# ip route 172.31.1.192 255.255.255.252 s0/0/1 172.31.1.197
```

d. Escreva uma rota estática totalmente especificada de R3 para a LAN do R1. Não configure a rota; apenas calcule-a.

```
R3(config)# ip route 172.31.1.0 255.255.255.128 s0/0/1 172.31.1.197
```

#### Etapa 5: Verifique as configurações de rota estática.

Use os comandos **show** para verificar as configurações corretas.

Quais comandos **show** você pode usar para verificar se as rotas estáticas estão configuradas corretamente? Comandos show ip route, show ip route static e show ip route [network]

#### Parte 3: Verificar a conectividade

Cada dispositivo deve conseguir fazer ping em todos os outros dispositivos. Se isso não acontecer,reveja as configurações das rotas estática e padrão.

# Pontuação Sugerida

Seção das Atividades	Etapa da Pergunta	Pontos Possíveis	Pontos Obtidos
Parte 1: Examinar a rede e avaliar a necessidade do roteamento estático	a – d	10	
	Parte 1 Total	10	
Parte 2: Configurar rotas estáticas	Etapa 1	7	
e padrão	Etapa 2	7	
	Etapa 3	3	
	Etapa 4	10	
	Etapa 5	3	
	Parte 2 Total	30	
Pontuação	60		
	100		