Musik Video Generator

Bedienungsanleitung

Beim ersten Start legt das Programm automatisch alle benötigten Unterordner an (clips/, intro/, outro/, pre-intro/, photos/, output/, cache/). Diese müssen nicht vorher manuell erstellt werden.

Wichtig vor dem ersten Rendern: Das Programm wird ohne Videoclips ausgeliefert. Nachdem die Ordner beim ersten Start angelegt wurden, müssen clips/traurig/, clips/neutral/, clips/gluecklich/ und clips/animations/ mit eigenem Videomaterial befüllt werden. Pre-Intro-, Intro- und Outro-Videos können optional in die jeweiligen Ordner gelegt werden.

Erster Start: Sprache und Modus

Beim allerersten Start fragt das Programm nach der Sprache (Deutsch, English, Español). Die Auswahl wird in der Datei mvg_settings.json neben dem Programm gespeichert. Später änderst du die Sprache über das Hilfe-Menü ■ (danach das Programm neu starten).

Danach fragt das Programm, wie du es nutzen möchtest: Einfach oder Fortgeschritten. Im Einfach-Modus siehst du nur ein schlankes Fenster: Musikdatei und Videos hineinziehen (oder anklicken, um sie auszuwählen), optional ein Intro-Video hinzufügen und auf Render klicken. Alles läuft im großen Hauptfenster ab. Das Programm erstellt daraus ein 16:9-Video und einen 58-Sekunden-Short im Ordner output; der interne Pool wird nicht verwendet. Im Fortgeschritten-Modus erscheint das gewohnte Fenster mit allen Einstellungen. Den Modus änderst du jederzeit im ■-Menü unter Modus wechseln (danach das Programm neu starten).

Hilfe im Programm

Der Button '■' (Zahnrad) öffnet das Einstellungsmenü: oben Sprache und Modus wechseln, darunter die Hilfe (Klick-Hilfe, Kurzanleitung, PDF-Anleitung), unten Neueste Version (GitHub) und Mobile Version – MVG Mobil (GitHub). Mit der Klick-Hilfe klickst du auf einen beliebigen Knopf, Schalter oder Bereich und bekommst ihn ausführlich erklärt; beim Überfahren zeigt eine blaue Leiste oben den Namen des Bereichs. Nach einer Erklärung beendet sich die Klick-Hilfe von selbst - für die nächste wählst du sie erneut im Menü (Esc oder Beenden bricht sie vorher ab). Sie funktioniert im Hauptfenster und im Clip-Editor. Der Eintrag Mobile Version öffnet die Seite von MVG Mobil (github.com/loopweb/mvg-mobil): die einfache Variante für das Handy (iPhone, Safari).

Ordnerstruktur

Folgende Unterordner werden beim ersten Start automatisch im Programmordner angelegt:

Ordner	Inhalt
clips/traurig/	Videoclips - traurige Stimmung (selbst befüllen)
clips/neutral/	Videoclips - neutrale Stimmung (selbst befüllen)
clips/gluecklich/	Videoclips - fröhliche Stimmung (selbst befüllen)

clips/animations/	Animations-Clips (selbst befüllen)
pre-intro/	Pre-Intro-Video(s) mit eigenem Ton - wird zufällig gewählt (optional)
intro/	Intro-Video(s) - wird zufällig gewählt (optional)
outro/	Outro-Video(s) - wird zufällig gewählt (optional)
photos/	Externe Fotos (optional)
output/	Fertige Videos landen hier automatisch (Shorts per URL in output/Shorts)
cache/normalized/	Normalisierungs-Cache - automatisch verwaltet
cache/segments/	Segment-Cache für den Clip-Editor - automatisch
ffmpeg/	FFmpeg - nicht anfassen (muss manuell bereitgestellt werden)
Sound/	Done-Sound - nicht anfassen (muss manuell bereitgestellt werden)

Unterstützte Formate: Video: .mp4 .mov .mkv .avi .webm | Bilder: .jpg .jpeg .png .webp | Audio: .mp3 .wav

Schritt für Schritt

1. Musik laden

Klick auf Musik wählen und wähle eine MP3 oder WAV Datei aus. Das Programm analysiert die Datei automatisch und erkennt den Beat. Der Output-Dateiname wird aus dem Musiktitel generiert.

2. Format wählen

Option	Beschreibung
Normal 16:9	Standard Querformat - für YouTube etc. (Standard: aktiv)
Normal 9:16	Hochformat - volle Musiklänge
Short 9:16 - 58s	Hochformat - 58 Sek. mit weichem Ein- und Ausblenden (Bild und Ton) - für Reels, Shorts, TikTok (St

Die Formate sind mehrfach auswählbar (mindestens eines muss aktiv bleiben). Standardmäßig entstehen 16:9-Video und 58-Sekunden-Short in einem Durchgang. Dateinamen: Musiktitel.mp4, Musiktitel_9x16.mp4 und Musiktitel_Short.mp4. Der Short nutzt den stärksten Abschnitt des Songs (meist den Refrain) und wird immer ohne Pre-Intro, Intro, Outro und Titel erzeugt. Mit mehreren Formaten dauert das Rendern entsprechend länger. Der Clip-Editor bearbeitet das erste ausgewählte Format (normalerweise das 16:9-Video).

3. Schnitt wählen

Option	Beschreibung
Sanft	Schnitte ca. alle 3,5 Sekunden - sehr ruhig, atmosphärisch
Langsam	Schnitte ca. alle 2,2 Sekunden - ruhiger, cinematischer Stil
Normal	Schnitte ca. alle 1,7 Sekunden - ausgewogen (Standard)
Schnell	Schnitte ca. alle 0,95 Sekunden - energetisch, dynamisch
Random	Jeder Schnitt zufällig zwischen 0,95 und 3,5 Sekunden

Alle Schnitte werden automatisch auf den Beat der Musik gelegt.

Interner Clip-Pool

Der interne Clip-Pool verwendet Clips aus den Mood-Ordnern. Der Pool-Schalter muss aktiv sein.

Option	Beschreibung
Automatisch	Alle verfügbaren Clips der gewählten Stimmung werden verwendet
10 / 20 / 30 Clips	Zufällige Auswahl der angegebenen Anzahl aus dem Pool
Manuelle Auswahl	Thumbnail-Fenster öffnet sich - Clips per Klick auswählen

Stimmung wählen: Traurig / Neutral / Glücklich / Animation - Mehrfachauswahl möglich. Ohne Auswahl werden alle Ordner verwendet.

Manuelle Auswahl: Das Thumbnail-Fenster zeigt alle Clips der gewählten Stimmung. Per Klick auswählen (blauer Rahmen = aktiv). OK wird aktiv sobald mindestens ein Clip gewählt wurde.

Quellen und Optionen

Schalter:

Schalter	Funktion
Pre-Intro	Video aus dem pre-intro/ Ordner voranstellen (mit eigenem Ton, vor der Musik) - Standard: aus
Intro	Intro-Video aus dem intro/ Ordner einblenden (stumm, unter der Musik)
Outro	Outro-Video aus dem outro/ Ordner anhängen (mit eigenem Ton, nach der Musik)
Titel	Musiktitel unten links im Video (Arial Bold) - startet nach dem Intro; im 58-s-Short nie
Interner Pool	Clips aus den Mood-Ordnern verwenden
Externe Clips	Clips aus einem externen Ordner verwenden
Externe Fotos	Fotos aus einem externen Ordner verwenden

Ordner-Buttons:

Button	Funktion
Short per URL	YouTube-Link aus der Zwischenablage verwenden (siehe unten)
Externe Clips wählen	Externen Video-Ordner auswählen
Externe Fotos wählen	Externen Foto-Ordner auswählen

Quellen-Modi

Modus	Beschreibung
Nur intern	Ausschließlich Clips aus den Mood-Ordnern
Nur extern	Ausschließlich externe Clips oder Fotos - werden wiederholt wenn nötig
Mix	Externe Clips werden bevorzugt (70%), interne füllen auf

Render-Ablauf

Wenn du auf Render klickst passiert folgendes automatisch:

1. Pre-Intro wird vorbereitet (falls aktiv) - mit eigenem Ton, vor der Musik
2. Musik wird analysiert, Beats werden erkannt (beim Short: stärkster Abschnitt)
3. Intro wird vorbereitet (falls aktiv)

4. Clips und Fotos werden stumm geschaltet und ins Zielformat skaliert

5. Schnitte werden zufällig auf den Beat gelegt

6. Audio wird gemischt (beim Short mit weichem Ein- und Ausblenden)

7. Titel-Overlay wird eingeblendet (falls aktiv) - startet nach dem Intro

8. Outro wird angehängt (falls aktiv) - mit eigenem Ton, nach der Musik

9. Fertiges Video landet im output/ Ordner

Fortschrittsbalken und Statuszeile zeigen den aktuellen Stand. Ein Sound signalisiert den fertigen Render.

Short per URL

Mit dem Button 'Short per URL' (im Bereich Quellen & Optionen) entsteht aus einem YouTube-Video ein 45-Sekunden-Short im Hochformat 9:16 mit dem Originalton, weichem Ein- und Ausblenden und automatisch gewähltem stärkstem Abschnitt. Kopiere dazu den Link des Videos in die Zwischenablage und klicke auf den Button. Der Short wird im Ordner output/Shorts gespeichert. Beim ersten Mal wird eine kleine Zusatzkomponente (Deno) automatisch heruntergeladen - dafür ist eine Internetverbindung nötig. Das Video muss mindestens 45 Sekunden lang sein. Bitte nur Videos verwenden, für die du die Rechte hast.

Clip-Editor

Nach dem Render wird der Button 'Clips verschieben' aktiv - er steht direkt neben dem Render-Button. Ein Klick öffnet den Clip-Editor, das Fenster verwandelt sich, alle Einstellungen bleiben erhalten. Hier kannst du Clips umsortieren oder austauschen, ohne das Video komplett neu zu rendern.

Aufbau:

Oben links steht der Button 'Abbrechen' sowie ein Hinweistext. Reset und Hilfe befinden sich an gewohnter Stelle oben rechts. Den größten Teil des Fensters nimmt das Clip-Grid ein - alle verwendeten Segmente als Thumbnails, einschließlich Pre-Intro, Intro und Outro. Ganz unten befinden sich der Übernehmen-Button, die Statuszeile mit Fortschrittsanzeige sowie die Buttons zum Abspielen des Videos, zum YouTube-Upload und zum Öffnen des Output-Ordners.

Clips entfernen:

Passt ein Clip nicht, klicke bei seiner Kachel auf '✕ Entfernen'. Der Clip wird durch einen zufälligen anderen Clip exakt gleicher Länge ersetzt, das Video bleibt dadurch genauso lang wie der Song. Bevorzugt werden Clips, die noch nicht im Video vorkommen. Pre-Intro, Intro und Outro lassen sich nicht entfernen. 'Abbrechen' stellt alle ersetzten Clips wieder her, 'Übernehmen' schreibt das Video neu. Die neue Reihenfolge bleibt beim erneuten Öffnen des Editors erhalten.

Clips umsortieren per Drag & Drop:

Klicke auf einen Clip und halte die Maustaste gedrückt. Ein schwebendes blaues Label folgt dem Mauszeiger. Fahre über den Ziel-Clip - er leuchtet blau auf. Maustaste loslassen um die beiden Clips zu tauschen. Der Button 'Übernehmen' wird aktiv, sobald mindestens eine Änderung gemacht wurde. Beim Übernehmen zeigen Statuszeile und Fortschrittsbalken den aktuellen Verarbeitungsschritt.

Das Outro ist am Ende fixiert (goldener Rahmen, Schloss-Symbol), das Pre-Intro am Anfang (violetter Rahmen, Schloss-Symbol) - beide lassen sich nicht verschieben. So bleibt gewährleistet, dass Pre-Intro-, Musik- und Outro-Ton sauber nacheinander ablaufen.

Button	Funktion
Übernehmen	Führt nur den Zusammenfüge-Schritt neu aus - sehr schnell
Abbrechen / Zurück	Zurück zum Hauptfenster (vor dem Übernehmen wird alles zurückgesetzt)

Video anschauen	Fertiges Video im externen Player öffnen
YouTube	Öffnet die YouTube-Upload-Seite im Browser
Output-Ordner	Output-Ordner im Explorer öffnen
Reset	Alle Einstellungen zurücksetzen - Cache optional leeren

Beim Schließen des Programms im Editor-Modus erscheint ein Hinweis.

Buttons im Hauptfenster

Button	Funktion
Render	Rendering starten
Clips verschieben	Clip-Editor öffnen (wird nach dem Render aktiv)
Video anschauen	Zuletzt gerendertes Video direkt öffnen
YouTube	Öffnet die YouTube-Upload-Seite im Browser
■	Einstellungen: Sprache, Modus, Hilfe, Updates, Mobile Version
Output-Ordner	Output-Ordner im Explorer öffnen
Reset	Alle Einstellungen zurücksetzen - Cache optional leeren

Die PDF-Anleitung öffnest du über das ■-Menü; sie öffnet sich, sofern sie im Programmordner liegt (in deiner Sprache).

Tipps

→ Clip-Ordner zuerst befüllen - je mehr Material, desto abwechslungsreicher das Ergebnis

→ Mehrere Intros, Outros oder Pre-Intro-Clips ablegen - das Programm wählt beim Render zufällig eines aus

→ Mix-Modus eignet sich gut um projektspezifisches Material mit Standard-Clips zu kombinieren

→ Der 58-s-Short ist direkt geeignet für Instagram Reels, YouTube Shorts und TikTok

→ Der Titel wird aus dem Dateinamen der Musikdatei generiert - Sonderzeichen werden bereinigt

→ Cache beschleunigt wiederholte Renders - bei Platzmangel einfach über Reset leeren

→ Animations-Clips im Ordner clips/animations/ ablegen und per Stimmungs-Checkbox auswählen

→ Random-Schnitt eignet sich gut für experimentelle oder energetische Videos

→ Im Clip-Editor kannst du mehrfach umsortieren und dann Übernehmen klicken

→ Das Outro bleibt beim Umsortieren immer am Ende, das Pre-Intro immer am Anfang - so gehen die Töne nicht verloren

→ Das Pre-Intro ist standardmäßig ausgeschaltet und muss über den Schalter aktiviert werden

→ Der YouTube-Button spart den Umweg über Browser und Kanal-Suche

---

Deinstallation

MVG wird nicht installiert und trägt nichts in Windows ein. Zum Deinstallieren genügt es, den MVG-Ordner zu löschen (EXE, Einstellungen, Cache, tools/deno.exe und der Ordner output/ mit deinen fertigen Videos). Sichere vorher, was du behalten möchtest: fertige Videos aus output/ und deine eigenen Clips.

Die Datei deno.exe

Für 'Short per URL' lädt das Programm einmalig deno.exe in den Ordner tools/. Das ist eine kleine, quelloffene JavaScript-Laufzeit (deno.com), ohne die yt-dlp YouTube-Videos nicht zuverlässig lesen kann. Sie wird nur dafür genutzt und zusammen mit dem MVG-Ordner entfernt.