Musik Video Generator 4.2

Bedienungsanleitung

Vom Song zum fertigen Musikvideo – in fünf Schritten

Inhalt

1. Überblick
2. Programmordner und Dateien
3. Erster Start
4. Bedienoberfläche
5. Schritt 1 – Start
6. Schritt 2 – Bildmaterial
7. Schritt 3 – Extras
8. Schritt 4 – Schnitt
9. Schritt 5 – Fertig
10. Hilfe und Einstellungen
11. Tipps und Problemlösungen

© 2026 Michael Beyer (loopweb) · MIT

1. Überblick

Der Musik Video Generator (MVG) macht aus einer Musikdatei und deinen Videoclips und Fotos automatisch ein Musikvideo. Er erkennt den Beat des Songs und legt jeden Bildwechsel genau darauf. Du bestimmst das Material, die Formate und die Extras – den Schnitt übernimmt das Programm.

Version 4.2 führt dich in fünf klaren Schritten durch die Erstellung:

Schritt	Was du dort tust
1 Start	Musik wählen, Ausgabeformate ankreuzen
2 Bildmaterial	Clips und Fotos sammeln – aus dem Pool, aus Ordnern oder per Ziehen ins Fenster
3 Extras	Pre-Intro, Intro, Outro, Titel und Schnittgeschwindigkeit
4 Schnitt	Geplante Clipfolge prüfen, Clips verschieben oder tauschen, Video erstellen
5 Fertig	Video ansehen, YouTube-Thumbnail wählen, hochladen oder Clips nachträglich ändern

Neu in Version 4.2

- Vollautomatik im ⚙-Menü: Musik wählen, Klick – 10 zufällige Pool-Clips, fertiges Video.
- Pre-Intro, Intro und Outro auswählbar: Liegen mehrere Videos im Ordner, wählst du in Schritt 3 ein bestimmtes oder „Zufällig“.
- Protokolle übersichtlich im Ordner logs/; das Fehlerprotokoll wird automatisch klein gehalten.

Neu in Version 4.1

- Problem melden (⚙-Menü und bei Fehlern): legt einen Fehlerbericht als ZIP-Datei auf den Desktop – zum Verschicken an den Entwickler. Enthält nur Protokolle und technische Angaben, keine Videos.
- Cache leeren als eigener Eintrag im ⚙-Menü, mit Anzeige der Größe.
- Clips in besonderen Formaten (z. B. 4K oder HEVC vom Handy) werden mit Fortschritt in Prozent vorbereitet – die Anzeige steht nicht mehr scheinbar still.
- Mehr Sicherheit gegen Hänger: Reagiert ffmpeg 5 Minuten lang nicht, wird der Schritt mit einer klaren Meldung abgebrochen statt endlos zu warten. Abgebrochene Vorbereitungen hinterlassen keine kaputten Dateien mehr.
- Ausführlichere Protokolle, auch von der vorigen Sitzung.

Neu in Version 4.0

- Geführter Ablauf in fünf Schritten statt eines großen Einstellungsfensters – der Einfach-Modus entfällt.
- Ein einziger Clip-Pool (Ordner clips/) statt Stimmungs-Ordnern; Material aus jeder Quelle landet in einer gemeinsamen Auswahl.
- Dateien und Ordner können in jedem Schritt ins Fenster gezogen werden.
- Die Clipfolge wird vor dem Rendern angezeigt und kann sortiert werden; beim Rendern sieht man live, wie das Video entsteht.
- Nachträgliche Änderungen rendern nur die geänderten Abschnitte neu.
- Automatisches YouTube-Thumbnail (1280×720) mit Auswahl eines anderen Bildes.
- Darstellung Hell, Dunkel oder wie Windows; Sprachwechsel ohne Neustart.
- Ganzer Clip: Ist keine Schnittgeschwindigkeit markiert, läuft jeder Clip komplett – geschnitten wird am Clip-Ende auf dem Beat.
- Nur ein Clip: Er läuft automatisch als Loop durch den ganzen Song – nahtlos oder als Boomerang, im Takt.
- Thumbnail-Werkzeugpalette: Bild frei wählen, Text mit Schriften, Farben, Kontur und Schatten, eigenes Logo und Vorlagen.
- Restzeit beim Rendern („noch ca. 2 Min.“), weiches Ende ohne Outro (Bild und Ton blenden aus) und Dateiauswahl, die sich die zuletzt benutzten Ordner merkt.
- Klick-Hilfe auch im Thumbnail-Editor und im Pool-Fenster (eigener „?“-Button).
- Über MVG im ⚙-Menü: Version mit Update-Prüfung (neue Versionen werden oben angezeigt), Lizenzen, Links und eine Möglichkeit, MVG zu unterstützen.
- Behoben: Mit Pre-Intro wurde der Titel zu früh eingeblendet – er erscheint jetzt immer nach Pre-Intro und Intro.

2. Programmordner und Dateien

Alle Ordner liegen neben der Programmdatei (EXE). Fehlende Ordner legt das Programm beim Start selbst an.

Ordner	Inhalt
clips/	Dein Clip-Pool: Videos und Fotos, die du immer wieder verwendest. Wird leer ausgeliefert – bitte selbst füllen.
intro/	Intro-Videos (stumm am Songanfang). Bei mehreren Dateien zufällig oder in Schritt 3 gewählt.
outro/	Outro-Videos mit eigenem Ton (nach der Musik). Bei mehreren zufällig oder in Schritt 3 gewählt.
pre-intro/	Pre-Intro-Videos mit eigenem Ton (vor der Musik). Bei mehreren zufällig oder in Schritt 3 gewählt.
output/	Fertige Videos und YouTube-Thumbnails. Das Programm löscht hier nie etwas.
output/Shorts/	Shorts, die per „Short per URL“ entstanden sind.
manual/	Die drei PDF-Anleitungen (Deutsch, English, Español). Das Programm legt sie beim Start aus der EXE hier ab.
logo/	Eigene Logos für den Thumbnail-Editor. Zu Beginn liegt hier das MVG-Logo als Beispiel.
cache/normalized/	Einmalig vorbereitete Clips in ungewöhnlichen Formaten (beschleunigt weitere Renders). Wird automatisch aufgeräumt: was 60 Tage unbenutzt ist, wird gelöscht, insgesamt höchstens 5 GB.
cache/segments/	Gerenderte Abschnitte des aktuellen Videos – dadurch gehen spätere Änderungen schnell. Wird bei jedem Programmstart und bei „Neues Video“ automatisch geleert.
logs/	Protokolle des Programms (Fehler, Ablauf, FFmpeg). Werden automatisch klein gehalten; für einen Fehlerbericht: ⚙ → Problem melden.
cache/thumbs/	Kleine Vorschaubilder für Pool, Auswahl und Clipfolge. Wird automatisch aufgeräumt: 30 Tage unbenutzt wird gelöscht, höchstens 300 MB.
ffmpeg/, Sound/	Programmbestandteile – nicht verändern.

Unterstützte Dateiformate


Art	Formate
Musik	MP3, WAV, FLAC, OGG
Video	MP4, MOV, MKV, AVI, WEBM
Fotos	JPG, JPEG, PNG, WEBP

Einstellungen und Protokolle

Sprache und Darstellung werden in mvg_settings.json gespeichert. Die Protokolle liegen im Ordner logs/: mvg_error.log (Programmfehler), mvg_start.log (Ablauf mit Uhrzeiten) und mvg_ffmpeg.log (Ausgaben von FFmpeg), die beiden letzten auch von der vorigen Sitzung (…_vorher.log). Das Programm hält sie klein: Ablauf- und FFmpeg-Protokoll gibt es nur für die aktuelle und die vorige Sitzung, vom Fehlerprotokoll bleiben die jüngsten Einträge. Am einfachsten verschickst du alles über ⚙ → Problem melden.


3. Erster Start

Beim allerersten Start fragt das Programm nach der Sprache: Deutsch, English oder Español. Ein Klick auf die Karte genügt. Später kannst du die Sprache jederzeit im ⚙-Menü ändern – ohne Neustart.



Sprachauswahl beim ersten Start

Danach erscheint einmalig die Willkommensseite. Sie erklärt die Schritte und weist auf den wichtigsten Punkt hin: Das Programm kommt ohne Clips. Lege deine Standard-Clips in den Pool-Ordner („Pool-Ordner öffnen“), dann stehen sie in jedem Video zur Auswahl.



Willkommensseite mit Hinweis auf den Clip-Pool


4. Bedienoberfläche

Jede Seite ist gleich aufgebaut:

- Kopfzeile: Programmname und Slogan „Simply cut to the beat.“ (die Version steht in der Titelleiste), rechts „?“ (Klick-Hilfe) und „⚙“ (Einstellungen und Hilfe).
- Schrittleiste: zeigt den aktuellen Schritt. Erledigte Schritte haben einen Haken und können angeklickt werden.
- Inhaltsbereich: die Einstellungen des jeweiligen Schritts.
- Fußleiste: links „Zurück“, in der Mitte die Statuszeile, rechts „Weiter“ bzw. die Hauptaktion des Schritts.

> Die Statuszeile ist die erste Stelle, auf die du schauen solltest, wenn ein Button grau bleibt oder etwas nicht passiert – dort steht, was noch fehlt.

5. Schritt 1 – Start



Schritt 1: Musik und Ausgabeformate

Musikdatei

Klicke auf „Musikdatei wählen“ oder ziehe die Datei ins Fenster. Angezeigt werden Name, Länge und Ordner. Der Dateiname bestimmt den Namen des Videos: aus „MeinSong.mp3“ wird „MeinSong.mp4“. Derselbe Name wird optional als Titel eingeblendet – möchtest du einen anderen Titel, benenne die Musikdatei um. Die Dateiauswahl öffnet sich immer im zuletzt benutzten Ordner – das gilt auch für Videos und Fotos in Schritt 2.


Ausgabeformate

Du kannst mehrere Formate gleichzeitig ankreuzen; jedes wird als eigene Datei erstellt. Mindestens eines muss aktiv bleiben.

Format	Beschreibung	Datei
Normal 16:9	Querformat in voller Songlänge, mit allen Extras. Dazu wird automatisch ein YouTube-Thumbnail gespeichert.	Titel.mp4
Normal 9:16	Hochformat in voller Songlänge, mit allen Extras.	Titel_9x16.mp4
Short 9:16 · 58 s	Der stärkste Abschnitt des Songs (meist der Refrain), genau 58 s, mit weichem Ein- und Ausblenden. Immer ohne Pre-Intro, Intro, Outro und Titel.	Titel_Short.mp4

> Das erste angekreuzte Format ist das Hauptvideo: Seine Clipfolge siehst und sortierst du in Schritt 4. Weitere Formate werden automatisch zusammengestellt. Wählst du nur den Short, ist er das Hauptvideo und sortierbar.

6. Schritt 2 – Bildmaterial




Schritt 2: Quellen oben, gemeinsame Auswahl unten

Hier sammelst du alles, was ins Video soll. Die drei Quellen lassen sich beliebig kombinieren:

Quelle	So funktioniert es
Clip-Pool	„Clips auswählen“ öffnet ein Fenster mit Vorschaubildern aller Dateien im Ordner clips/. Per Klick auswählen (blauer Rahmen), dann „Übernehmen“. „Ordner öffnen“ öffnet den Pool im Explorer. Optional: Legst du im Pool Unterordner an (z. B. „Strand“, „Stadt“), bekommt jeder einen eigenen Reiter im Auswahlfenster; die Auswahl gilt über alle Reiter. Ohne Unterordner gibt es keine Reiter.
Eigene Videos	„Ordner wählen“ übernimmt alle Videos eines Ordners, „Dateien wählen“ einzelne Videos.
Eigene Fotos	Wie bei Videos. Fotos stehen für die Dauer eines Schnitts im Bild.

Am schnellsten geht es per Ziehen: Videos, Fotos oder ganze Ordner aus dem Explorer einfach ins Programmfenster ziehen – das funktioniert in jedem Schritt. Eine Musikdatei, die du ins Fenster ziehst, wird als neue Musik übernommen.




Auswahl aus dem Clip-Pool

Deine Auswahl

- Alle Einträge sind gleichberechtigt; das Programm verteilt sie zufällig auf die Schnitte und vermeidet denselben Clip zweimal hintereinander.
- Pool-Clips sind mit ◆ markiert, Fotos mit einem Bildsymbol.
- Das × auf einem Vorschaubild entfernt einen Eintrag, „Alle entfernen“ leert die Auswahl. Die Dateien selbst werden nie gelöscht.
- Doppelte Dateien werden automatisch übersprungen.
- Fotos werden nur für Schnitte ab 2 Sekunden verwendet und höchstens zwei hintereinander, sobald auch Videos in der Auswahl sind.

> Der Windows-Ordnerdialog zeigt nur Ordner, keine Dateien – ein Ordner voller Videos sieht darin leer aus. Das ist normal: Ordner anklicken und bestätigen.

7. Schritt 3 – Extras



Schritt 3: Extras, Schnittgeschwindigkeit und Zusammenfassung

Alle Extras sind optional. Sie gelten für 16:9 und 9:16 in voller Länge; der 58-Sekunden-Short bleibt immer ohne. Ist der zugehörige Ordner leer, ist der Schalter gesperrt – lege ein Video hinein („Ordner öffnen"), dann wird die Option wählbar, sobald du ins Programmfenster zurückkehrst.

Extra	Wirkung
Pre-Intro	Eigenes Video mit eigenem Ton VOR der Musik (z. B. Begrüßung, Kanal-Jingle). Das Video wird um die Pre-Intro-Länge länger.
Intro	Stummer Clip am Songanfang, die Musik läuft bereits. Gehört zur Songlänge – das Video wird nicht länger.
Outro	Eigenes Video mit eigenem Ton NACH der Musik (z. B. Abspann, Abo-Hinweis). Das Video wird um die Outro-Länge länger.
Titel	Der Musiktitel erscheint unten links nach Pre-Intro und Intro, blendet weich ein und nach einigen Sekunden wieder aus.

Liegen mehrere Videos in intro/, outro/ oder pre-intro/, erscheint neben dem Schalter ein Auswahlfeld: „Zufällig" (Standard) nimmt jedes Mal eines per Zufall, oder du wählst ein bestimmtes Video. Die Wahl wird gemerkt; in der Zusammenfassung steht das gewählte Video in Klammern.

So setzt sich das Video zusammen

Pre-Intro	Intro	Clips auf dem Beat	Outro
eigener Ton	stumm, Musik läuft	Musik	eigener Ton

◄ Songlänge ►

Ohne Outro endet das Video weich: In der letzten Sekunde blenden Bild und Ton sanft aus, statt hart abzubrechen. Mit Outro läuft das Outro wie gewohnt bis zu seinem eigenen Ende; der Short 9:16 · 58 s hat seine eigene Ein- und Ausblendung.

Schnittgeschwindigkeit

Einstellung	Schnitt etwa alle	Wirkung
Sanft	3,5 s	ruhig, atmosphärisch – für Balladen
Langsam	2,2 s	cineastisch
Normal	1,7 s	ausgewogen (Standard) – passt meist zu Bachata und Merengue
Schnell	0,95 s	energetisch – für Reggaetón und Tanzmusik
Random	0,95–3,5 s	jeder Schnitt zufällig, abwechslungsreich


Alle Schnitte liegen auf dem Beat; die Geschwindigkeit bestimmt nur, wie viele Schläge zwischen zwei Schnitten liegen. In den Hochformaten werden Sanft und Langsam etwas gestrafft.

Ganzer Clip

Klickst du die markierte Geschwindigkeit ein zweites Mal an, ist nichts mehr markiert – der Hinweis darüber lautet dann „Nichts gewählt: Jeder Clip läuft ganz“. In diesem Modus läuft jeder Clip komplett von Anfang bis Ende, egal wie lang er ist. Geschnitten wird auf dem letzten Beat vor dem Clip-Ende, dabei fallen höchstens Bruchteile einer Sekunde weg. Fotos stehen 4 Sekunden. In Schritt 4 behält jeder Clip seine Länge: Verschiebst oder tauschst du einen Clip, wandern die folgenden Schnitte mit. Ein Klick auf eine Geschwindigkeit schaltet zurück.

8. Schritt 4 – Schnitt


Mit „Weiter“ in Schritt 3 plant das Programm die Clipfolge: Es analysiert die Musik, legt die Schnitte auf den Beat und ordnet jedem Abschnitt einen Clip zu. Das dauert nur Sekunden – gerendert wird noch nichts. Währenddessen siehst du die Arbeitsschritte als Liste, jeder mit eigenem kleinen Balken; erledigte Schritte bekommen einen grünen Haken.



Schritt 4: die geplante Clipfolge

- Jede Kachel ist ein Abschnitt des Videos, oben steht die Zeit im fertigen Video.
- Verschieben: Kachel mit gedrückter Maustaste auf eine andere ziehen – die Clips tauschen die Plätze, die Abschnittslängen bleiben auf dem Beat.
- „Clip tauschen“ setzt einen zufälligen anderen Clip gleicher Länge aus deiner Auswahl ein; bevorzugt werden Clips, die noch nicht vorkommen.
- Pre-Intro, Intro und Outro sind gesperrt (Schloss) und bleiben an ihrem Platz.
- Die Vorschaubilder zeigen die Originalclips an der verwendeten Stelle, noch nicht auf das Format zugeschnitten.

„▶ Video erstellen“ rendert genau diese Clipfolge. Statt des Rasters läuft dabei ein Band mit den Abschnitten durchs Bild: Der Abschnitt, der gerade entsteht, steht im linken Drittel (blau umrandet), fertige bekommen einen grünen Haken und laufen nach links hinaus. Der Streifen darunter zeigt das ganze Video auf einen Blick. Darunter stehen die Arbeitsschritte als Liste mit eigenen Balken – auch für weitere Formate wie den Short, die automatisch mit erstellt werden. Oben rechts steht der Gesamtfortschritt in Prozent, nach einigen Sekunden mit der geschätzten Restzeit („noch ca. 2 Min.“). Ein Klang meldet das Ende.




Live-Ansicht beim Rendern

> Ein bestehendes Video wird erst überschrieben, wenn das neue vollständig fertig ist. Schlägt etwas fehl, bleibt das alte Video erhalten und die Ursache wird angezeigt.

Nur ein Clip: Loop


Liegt in der Auswahl genau ein Video und kein Foto, läuft dieser Clip automatisch als Loop durch den ganzen Song – die Schnittgeschwindigkeit spielt dann keine Rolle. In Schritt 2 erscheint der Hinweis „↻ Nur ein Clip“, in Schritt 3 ist die Schnittgeschwindigkeit ausgegraut, und Schritt 4 zeigt statt der Kacheln eine Loop-Karte.



Schritt 4 mit nur einem Clip: die Loop-Karte

- Nahtloser Loop: Das Programm sucht zwei Stellen im Clip, die sich sehr ähnlich sehen, loopt genau dazwischen, blendet am Übergang kurz über und stimmt die Länge eines Durchlaufs auf den Beat ab.
- Boomerang: Sehen Anfang und Ende zu verschieden aus, läuft der Clip vorwärts und dann rückwärts – ohne Sprung, die Wendepunkte liegen auf dem Beat.
- Ist der Clip länger als der Song, wird nicht geloopt: Er läuft einfach und endet mit der Musik.
- Gerendert wird nur ein Durchlauf; die Wiederholungen werden danach ohne Neuberechnung aneinandergehängt. Pre-Intro, Intro, Outro und Titel funktionieren wie gewohnt.

9. Schritt 5 – Fertig




Schritt 5: Thumbnail-Generator und Dateien

Thumbnail-Generator

Beim 16:9-Video erstellt das Programm automatisch ein YouTube-Thumbnail (1280×720, JPG) und speichert es als „Titel_Thumbnail.jpg“ im Ordner output/. Gewählt wird ein farbiges, helles, klares Standbild aus deinen Clips. „↻ Anderes Bild“ nimmt das nächste und überschreibt die Datei sofort – es gibt nichts extra zu speichern. Bei reinem Hochformat wird nur eine Vorschau gezeigt, weil YouTube bei Shorts das Bild aus dem Video nimmt.

Thumbnail bearbeiten

„✎ Bearbeiten“ öffnet die Werkzeugpalette. Solange du sie nicht benutzt, bleibt alles wie oben beschrieben: Das Thumbnail entsteht automatisch, ohne Text. Links siehst du eine große Vorschau, die jede Änderung sofort zeigt, darunter einen Schieberegler, mit dem du jedes beliebige Bild aus dem fertigen Video wählst. „Übernehmen“ speichert das Thumbnail (1280×720, JPG, unter 2 MB).



Die Thumbnail-Werkzeugpalette


Werkzeug	Funktion
Bild	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und ein weicher Verlauf, der hinter dem Text abdunkelt.
Text	Zwei Zeilen (Zeile 1 ist der Songtitel), Schrift, Größe, Großbuchstaben, Schriftfarbe, Kontur, Schatten und Position (3×3-Raster oder frei mit der Maus in der Vorschau ziehen). Zu breite Texte werden automatisch verkleinert.
Logo	Eigenes PNG (am besten mit transparentem Hintergrund) in eine Ecke legen oder frei verschieben, Größe einstellbar.
Vorlage	Stil speichern und wieder laden. Optional wird die Vorlage automatisch auf jedes neue Thumbnail angewendet.
Knöpfe	Übernehmen, Abbrechen (Esc), Zurücksetzen und „Ohne Text“ (nur das gewählte Bild).

Buttons

Button	Funktion
▶ Video ansehen	Öffnet das Hauptvideo im Standard-Videoplayer (mit Ton).
✎ Bearbeiten	Öffnet die Thumbnail-Werkzeugpalette (nur beim 16:9-Video).
Output-Ordner	Öffnet den Ordner mit allen Videos und dem Thumbnail.
YouTube Upload	Öffnet die YouTube-Upload-Seite im Browser. Das Programm selbst lädt nichts hoch.
✏ Clips ändern	Zurück zu Schritt 4, um Clips zu verschieben oder zu tauschen.
+ Neues Video	Beginnt bei Schritt 1 mit neuer Musik. Formate, Extras, Schnitt und Auswahl bleiben erhalten.

Clips nachträglich ändern

Über „✏ Clips ändern“ (oder Schritt 4 in der Schrittleiste) siehst du die Clipfolge des fertigen Videos. Nach einer Änderung erscheint „Änderungen vorgemerkt“, und der Button heißt „✔ Änderungen übernehmen“. Gerendert wird nur, was sich geändert hat: Verschobene Clips werden nur neu zusammengefügt, ein getauschter Clip wird als einzelner Abschnitt neu gerendert. „Verwerfen“ stellt den Stand des fertigen Videos wieder her und führt zurück zur Fertig-Seite.



Clips ändern nach dem Rendern


> Neu erstellt wird beim Übernehmen nur das Hauptvideo; ein zusätzlich erstellter Short bleibt unverändert. Ist der Titel eingeschaltet, muss das Video beim Zusammenfügen neu kodiert werden – das dauert etwas länger als ohne Titel.

Änderst du nach dem Rendern Musik, Bildmaterial, Extras, Hauptformat oder Schnitt, wird die Clipfolge neu geplant. Das Programm fragt vorher nach, damit deine Sortierung nicht versehentlich verloren geht.

10. Hilfe und Einstellungen

Klick-Hilfe (?)

Nach einem Klick auf „?“ erscheint oben ein blauer Balken. Fahre mit der Maus über das Fenster – der Balken zeigt, wozu es eine Erklärung gibt. Ein Klick öffnet die ausführliche Erklärung; danach ist die Klick-Hilfe automatisch wieder aus. Solange sie aktiv ist, wird nichts ausgelöst. Beenden ohne Erklärung: Esc. Der Thumbnail-Editor und das Pool-Fenster haben einen eigenen „?“-Button – die Klick-Hilfe funktioniert dort genauso.



Beispiel einer Erklärung der Klick-Hilfe

⚙-Menü

Eintrag	Funktion
Klick-Hilfe / Kurzanleitung / PDF-Anleitung	Hilfe in drei Tiefen. Die PDF-Anleitungen sind in die EXE eingebaut; liegt eine PDF neben der EXE, wird diese geöffnet.
Short per URL (Zwischenablage)	YouTube-Link kopieren, dann diesen Eintrag wählen: Es entsteht ein 45-Sekunden-Short im Hochformat mit Originalton aus dem stärksten Abschnitt, gespeichert in output/Shorts. Beim ersten Mal wird eine kleine Zusatzkomponente geladen (Internet nötig). Ein kleines Fenster zeigt sofort den Link, den Videotitel und die Arbeitsschritte mit Fortschritt; am Ende steht dort der Dateiname mit „Ordner öffnen“, bei einem Problem die Ursache in Rot. Das Fenster kann jederzeit geschlossen werden, der Short entsteht im Hintergrund weiter. Bitte nur Videos verwenden, für die du die Rechte hast.
⚡ Vollautomatik	Abkürzung: Ist ein Musikstück gewählt, werden 10 zufällige Clips aus dem Pool genommen, geplant und sofort gerendert – am Ende erscheint die Fertig-Seite. Es gelten die aktuellen Einstellungen für Formate, Extras und Schnitt.
Pool-Ordner öffnen / Output-Ordner	Öffnet die Ordner im Explorer.
Sprache / Language	Deutsch, English, Español – derselbe Auswahlbildschirm wie beim ersten Start; Wechsel sofort, ohne Neustart. Esc oder × geht ohne Änderung zurück.
Darstellung	System (wie Windows), Hell oder Dunkel – sofort, wird gemerkt.
Cache leeren	Löscht die Zwischendateien (Größe steht dahinter). Normalerweise nicht nötig, das Programm räumt selbst auf. Videos, Clips und Einstellungen bleiben erhalten.
Einstellungen zurücksetzen	Alles auf Anfang. Der Cache kann optional geleert werden. Videos und Clips bleiben erhalten.
Mobile Version	Öffnet die GitHub-Seite von MVG Mobil.
Problem melden	Erstellt einen Fehlerbericht (ZIP-Datei auf dem Desktop) mit Protokollen und technischen Angaben. Wer den Entwickler kennt, schickt ihn direkt; sonst öffnet „Auf GitHub melden“ die Seite für Fehlermeldungen, dort die ZIP-Datei in das Textfeld ziehen.
Über MVG	Version und Update-Prüfung, Copyright und Lizenz, Links zu Homepage, GitHub und „Fehler melden“, „☕ MVG unterstützen“ und die Lizenzen der verwendeten Programme.

Über MVG und Updates

Beim Start fragt MVG still bei GitHub nach, ob es eine neuere Version gibt. Wenn ja, erscheint oben in der Kopfzeile ein Hinweis „⬆ Version … verfügbar“; ein Klick öffnet die Download-Seite. Installiert wird nichts automatisch, und übertragen wird nur die Anfrage nach der Versionsnummer. Ohne Internet passiert einfach nichts.

Im Fenster „Über MVG“ (⚙ → Über MVG) siehst du die Version und ob sie aktuell ist, das Copyright (© 2026 Michael Beyer (loopweb), MIT-Lizenz) und Links zur Homepage, zu GitHub und zum Melden von Fehlern. „Lizenzen“ zeigt den Lizenztext von MVG und die verwendeten

Programme mit ihren Lizenzen – darunter FFmpeg, das in die EXE eingebaut ist. MVG ist kostenlos; wer möchte, kann es über „☕ MVG unterstützen“ mit einem Kaffee unterstützen.

11. Tipps und Problemlösungen

Problem	Lösung
„Weiter“ bleibt grau	In Schritt 1 fehlt die Musik, in Schritt 2 das Bildmaterial. Die Statuszeile sagt, was fehlt.
Pool-Karte meldet „Pool-Ordner ist noch leer“	Videos in den Ordner clips/ legen (⚙ → Pool-Ordner öffnen). Unterordner werden als Reiter angezeigt – aber nur eine Ebene tief, und nur, wenn darin Videos oder Fotos liegen.
Schalter für Intro/Outro/Pre-Intro gesperrt	Der zugehörige Ordner ist leer. Ein Video hineinlegen und ins Programmfenster zurückkehren.
Ziehen ins Fenster funktioniert nicht	Die Statuszeile meldet dann „Ziehen und Ablegen ist nicht verfügbar“. Die Buttons funktionieren immer.
Erster Render dauert lange („Clip wird vorbereitet …“)	Clips in besonderen Formaten (z. B. 4K oder HEVC vom Handy) werden einmalig vorbereitet und gespeichert; der Fortschritt steht in Prozent dabei. Weitere Renders gehen schneller.
Cache belegt viel Speicher	⚙ → Cache leeren. Danach dauert der nächste Render etwas länger.
Programm hängt oder meldet einen Fehler	⚙ → Problem melden (oder der Knopf „Problem melden“ bei der Fehlermeldung) und die ZIP-Datei vom Desktop an den Entwickler schicken. Das geht auch nach einem Neustart noch.
Ein Fehler wird angezeigt	Ursache lesen (rot), beheben, „Erneut versuchen“. Details stehen in logs/mvg_error.log, oder ⚙ → Problem melden.

Tipps

- Je mehr unterschiedliches Material, desto abwechslungsreicher das Video.
- Mehrere Dateien in intro/, outro/ oder pre-intro/ ablegen – das Programm wählt zufällig, oder du suchst in Schritt 3 eine bestimmte aus.
- Für mehrere Songs mit demselben Material: nach dem ersten Video „+ Neues Video“ – Auswahl und Einstellungen bleiben.
- Der Short 9:16 · 58 s ist direkt für Instagram Reels, YouTube Shorts und TikTok geeignet.
- Unterwegs: MVG Mobil für das Handy (⚙ → Mobile Version).