

Guia de costura - 1. Coser un cuadernillo

Pamphlet stitch (puntada de panfleto) con 4 agujeros

Preparacion


Abri el cuadernillo plegado por el centro (el pliegue/lomo).

Sobre la linea del pliegue marca 4 puntos a lapiz: A (arriba), B, C, D (abajo).

Dejalos parejos: A y D a ~1.5 cm de cada borde; B y C repartidos en el medio.

Perfora cada punto con el punzon, de adentro hacia afuera, atravesando todo el pliegue.

LOMO (linea de pliegue)



Recorrido del hilo

Con 4 agujeros A-B-C-D:

- 1) Entra por B (afuera -> adentro).**
Deja 10 cm de cola afuera.
- 2) Sali por A (adentro -> afuera).**
- 3) Entra por C (afuera -> adentro),**
pasando por dentro de A hasta C.
- 4) Sali por D (adentro -> afuera).**
- 5) Entra de nuevo por C (afuera->adentro).**
- 6) Sali por B, donde empezaste.**

Las dos puntas salen por B, una a cada lado del hilo largo central. Ata un nudo firme alrededor de ese hilo. Recorta.

Guia de costura - 2. Unir los cuadernillos


Kettle stitch - encadenar los 22 cuadernillos en un solo bloque

Para un libro de varios cuadernillos no los coses por separado: los vas APILANDO y encadenando uno sobre otro con el mismo hilo. La clave es alinear los 4 agujeros (A,B,C,D) en TODOS los cuadernillos, para que las costuras queden en línea recta sobre el lomo.

Truco para alinear los agujeros

Apila los 22 cuadernillos plegados, bien parejos. Con una escuadra, marca de un solo trazo las 4 posiciones (A,B,C,D) cruzando el lomo de toda la pila. Así todos coinciden. Después perfora cada cuadernillo en esos puntos. (Las marcas de la guía te ayudan.)

Vista del lomo (cuadernillos apilados, ejemplo de 4):



Las líneas rojas = el hilo que encadena un cuadernillo con el siguiente.

En los agujeros de los extremos (A y D) haces el 'kettle stitch': un nudo de enganche con el cuadernillo anterior antes de pasar al siguiente. Eso traba el lomo.

Resumen del orden de trabajo:

- 1) Alinea y perfora los 22.
- 2) Cose el primero (pamphlet).
- 3) Apila el segundo encima y cose entrando por sus agujeros, enganchando al anterior en los extremos (kettle).
- 4) Repeti hasta el 22.
- 5) Al final, encola el lomo con PVA y reforza con gasa.