第三讲(Part3)

数据处理基础 data processing







第三讲 数据处理基础



学习要点

- 1. 数据(整数、浮点数)在计算机中的表示
- 2. 二进制、位、字节
- 3. 二进制的原码、反码和补码
- 4. 二进制与位运算
- 5. 十进制、二进制、八进制、十六进制之间的转换
- 6. 变量与内存的关系
- 7. 各种数据类型的数据范围
- 8. 数据的范围与精度的相对关系
- 9. 数组简介
- 10. 输入输出IO、freopen()、IO重定向

3.1 数值在计算机中的表示

两段有点"奇怪"的代码

```
// <u>c3-0-1.c</u>
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    signed char sum = 0; // 有符号字符

    scanf("%d%d", &a, &b);
    sum = a + b;

    printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum);
    return 0;
}
```

```
100\ 100
100 + 100 = -56
```

怪象1: 100+100 不等于 200?

```
// c3-0-2.c
#include <stdio.h>
int main()
{
    long long a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a == 625), (b == 3));

    float x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x == 0.625), (y == 0.3));

    return 0;
}
```

1, 1 1, 0

说明:这是笔者在codeblocks下编译运行的结果。读者可以亲自测试一下。

怪象2: 0.3 等于 0.3 不成立?

两段有点"奇怪"的代码

```
// c3-0-1.c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    signed char sum = 0; // 有符号字符

    scanf("%d%d", &a, &b);
    sum = a + b;

    printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum);
    return 0;
}
```

 $100\ 100$ 100 + 100 = -56

怪象1: 100+100 不等于 200?



整数200的二进制编码:

00...00 1100 1000

3个字节 1个字节


变量 sum 是 signed char 类型,占1个字节,取值11001000(整数的高位3个字节被截取掉),有符号数的最高位为符号位(1表示负数),11001000是-56的补码表示(计算机中的整数表示方式)。

何为补码表示? 请认真听讲!

3.1 数值在计算机中的表示:二进制


1, 2, ..., 8, 9, 10, 11, 12, ...


十进制:满10进1



0, 1, 10, 11, 100, 101...

二进制:满2进1







晶体管

二进制

- 二进制:数据都是通过0和1来表示,逢二进一
- 位(bit): 是指二进制中的位, 它是计算机能处理的 最小单位。

... 0 0 1 0 0 1 1 0 ...



- 字节(byte): 计算机处理的基本单位(字节)。内存是按字节进行分配的。一个字节由八位二进制数组成。C/C++语言中数据类型都是以字节为基本单元。
- 几种数据类型及其通常所占的字节:

char, 1个字节; int, 4个字节; float, 4个字节; double, 8个字节

二进制



内存地址

内存里存放的数

..1000

..1001

地

址增加

..1002


..1003

.. 10

0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1

<□ 1个字节

⟨□ 4个字节




• 字符: 1个字节

• 整数: 4个字节

• ...

十进制与二进制

- 人类习惯用十进制表示数值
- 计算机只能对位进行操作,即二进制
- 人与计算机如何交流(十进制vs二进制)



【例3-1】如果已知十进制数 (19)10, 如何用二进制表示?

已知二进制数 (00010011)2, 如何用十进制表示?

十进制转二进制 (10 to 2)

进制	十进制	二进制
实例	19	00010011

"十进制"整数转"二进制"数 (19)10=(10011)2



记不住顺序

除以2取余, 逆序排列


"十进制"整数转"十进制"数




除以10取余, 逆序排列

二进制转十进制 (2 to 10)

进制	二进制	十进制
实例	00010011	19



类比十进制: $123 = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0$



只解决了非负整数的二进制表示?

负数怎么办?

小数怎么办?

复数怎么办?

以一个字节,也就是8位二进制表示整数为例:

7(10) 转换成8位二进制数是 (00000111)2 , -7 呢?

原码

- 最高位作为符号位(以0代表正,1代表负)
- 其余各位代表数值本身的绝对值
- 表示范围:
 -127~127 ⇔ (-2⁸⁻¹ + 1 ~ 2⁸⁻¹ 1)



在原码中0有两种表示方式 +0 和-0 , 第一位是符号位, 在计算的时候根据符号位, 选择对值区域加减, 对于计算机很难, 需要设计包含了计算数值和识别符号位两种电路, 但是这样的硬件设计成本太高。

(1) 0的表示不唯一

+0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0	1	0	0	0	0	0	0	0

(2) 加减运算需要识别符号位, 不适合计算机的运算

若以两个字节,也就是16位二进制表示整数为例:7与-7的二进制表示


原码


- 最高位作为符号位(以0代表正,1代表负)
- 其余各位代表数值本身的绝对值
- 表示范围:



$$-32767 \sim 32767 \qquad \longleftrightarrow \qquad (-2^{16-1} + 1 \sim 2^{16-1} - 1)$$

若以四个字节,也就是32位二进制表示整数为例:7与-7的二进制表示





为简化,后文中许多示例以 1 个字节的数据表示为例进行分析。

反码

正数的反码与原码相同; 若为负数,则对其绝对值的原码取反。

+7原码与反码相同



原码: +0 0 0 0 0 0 0 0 0

反码: +0 0 0 0 0 0 0 0

原码: -0 1 0 0 0 0 0 0 0

反码: -0 1 1 1 1 1 1 1 1

-7 反码: 对7的原码取反

1 1 1 1 1 0 0

反码的不足:

- 同样, 0 的表示不唯一, 不适合计算机的运算
- 表示范围: -127~127 (+0, -0占用两种表示)

同样浪费一个!



从"补数"说起

为了表示负数,在有限的计数系统中引入一个概念"补数"(即补码), 先看时钟:

顺时针转9格和逆时针转3格是等价的。定义9是-3关于12的补数。

12

 $X-3 \longleftrightarrow X+9$



以4位二进制数为例(仅画图示例方便, 实际中应为1或2或4或8等字节),共可 以表示16个状态,范围从 0000~1111

正数补数即为本身,


负数A的补数 = 模 - A的绝对值,


如: -7的补数 = 16 - 7 = 9

-x是一个负数,其补数是

16-x=15-x+1

15-x则相当于在4位二进制下对x各位取反,再加一,即"取反加一"。






负数 A 的补数 = 模 - |A|

-x 是一个负数, 其补数是

16-x=15-x+1

15-x 则相当于在4位二进制下对 x 各位取反, 再加一, 即"取反加一"。

以 -1 为例



15-1, 或者说, 对 x 的各位取反

15是-1的补数,在计算机里用这个数的二进制来编码-1,这就是补码

◆ 正数:原码、反码、补码相同

◆ 负数:模减去负数的绝对值,也就是对该负数的绝对值的原码取反,然后对结果加1(若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)

+7原码(反码、补码都一样)

0	0	0	0	0	1	1	1
1							

-7 补码: 7的原码 → 取反 → +1



◆ 正数:原码、反码、补码相同

◆ 负数:模减去负数的绝对值,也就是对该负数的绝对值的原码取反,然后对结果加1(若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)

+7原码(反码、补码都一样)

0	0	0	0	0	1	1	1

-7 补码: 7的原码 → 取反 → +1





◆ 正数:原码、反码、补码相同

◆ 负数:模减去负数的绝对值,也就是对该负数的绝对值的原码取 反,然后对结果加1(若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)

+7原码(反码、补码都一样)


0	0	0	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-7 补码: 7的原码 → 取反 → +1









若用一个字节表示一个整数时,其模为256(一个圆周的表盘有256个刻度),-56的补数为200,即,逆时针旋转56与顺时针旋转200指向同一个位置(是同一个数)。

signed char (带符号的字符) 表示的数的例子,如 -56

56的原码: 0 0 1 1 1 0 0 0

取反: 1 1 0 0 0 1 1 1

加1:

1 1 0 0 1 0 0 0

这是 -56 的补码 (定义)


想输出200,却显示-56的原因:

若用两个字节表示数,则200的补码为00000000 11001000 (计算器上显示没错),当用8位表示数时 (signed char的位宽),截取200的低8位,为11001000,就是-56



若用一个字节表示一个整数时,其模为256(一个圆周的表盘有256个刻度),-56的补数为200,即,逆时针旋转56与顺时针旋转200指向同一个位置(是同一个数)。

+1



还可看出:

有符号数(补码)表示的正数和负数 的范围是不对称的

4位有符号数:

$$-8 \sim 7 \quad (-2^3 \sim 2^3 - 1)$$

8位有符号数:

-128 ~ 127
$$(-2^7 \sim 2^7 - 1)$$

• 无符号数和有符号数的转换

1. w位有符号数转换成无符号数 (int → unsigned int)

有符号数
$$a$$

$$\begin{cases} \geq 0 & a \\ < 0 & a + 2^w \end{cases}$$

2. w位无符号数转换成有符号数 (unsigned int → int)

无符号数
$$a$$
 $\begin{cases} < 2^{w-1} & a \\ \ge 2^{w-1} & a - 2^w \end{cases}$

两个比较特殊的例子

0的表示方式唯一

以一个字节大小的整数补码表示为例

原码: -0	1	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

反码: 1 1 1 1 1 1 1 1

+1

补码: 1 0 0 0 0 0 0 0

两个比较特殊的例子

-128能有效表达

以一个字节大小的整数补码表示为例

-127~127: 正数就是原码,负数就是绝对值的原码取反再加1

1 0 0 0 0 0 0 0

0 也不行! 128 也不行!

表示 128? 符号位和其他正数不一致

表示-128? 补数: 256-128=128

表示128不妥,但-128的补数是 128,就用它来表示-128吧!

以一个字节大小 (8位) 的整数补码表示为例

表示范围: -128~127


数值	补码
-128	10000000
-127	10000001
	(往上不断减1)
-2	11111110
-1	11111111
0	00000000
1	0000001
2	0000010
	(往下不断加1)
126	01111110
127	01111111


以四个字节大小 (32位) 的整数补码表示为例

表示范围: -231~231-1

数值	补码
-2 ³¹	10000000
$-2^{31}+1$	10000001
	(往上不断减1)
-2	11111110
-1	11111111
0	00000000
1	00000001
2	00000010
	(往下不断加1)
2^{31} -2	01111110
 2^{31} -1	01111111

用补码进行运算,减法可以用加法来实现,如 7-6=1







人们想出一种方法使得符号位也参与运算。我们知道, 根据运算法则减去一个正数等于加上一个负数, 即:

1-1 = 1 + (-1) = 0, 所以机器可以只有加法而没有减法, **这样计算机运算的设计就更简单了**。

位溢出, 舍去

对于CPU来说,这是补码最重要的贡献:只要做加法就可以了!

二进制编码小结

- 位是计算机处理信息的最小单元
- 位有两种状态0(低电平)和1(高电平)
- 8位构成一个字节,能表达28种信息(状态)
- 若32位(4个字节)表示一个整数,能表达2³²种信息(状态)
- 字节是计算机寻址的最小单元
- 二进制是计算机表示数值的方式
- 对于有符号整数,计算机采用补码的形式表示
- 同一个数的补码形式和它占用的字节数有关

3.2 进制转换

采用八进制(基数8)和十六进制(基数为16)来表示二进制较为方便



二进制
$$000011111$$
 $1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=8+4+2+1=15$


八进制
$$017$$
 $1*8^1 + 7*8^0 = 15$ 十六进制 $0x F$ 15

进制	十进制Dec	二进制Bin	八进制Oct	十六进制Hex
基本数字	0 ~ 9	0, 1	0 ~ 7	0 ~9, A~F (or a~f)
基数	10	2	8	16
规则	逢10进1	逢2进1	逢8进1	逢16进1
实例	19	00010011	023	0x13

采用八进制(基数8)和十六进制(基数为16)来表示二进制较为方便



二进制



每个八进制数字的一位对应3位 二进制位 (23 = 8)

-六进制

每个十六进制数字的一位对应4位二 进制位 (24 = 16)

"二进制"转"八进制"

(10011)₂ = (010011)₂

$$= (1*2^{1} 1*2^{1} + 1*2^{0})_{8}$$

$$= (2 3)_{8}$$

$$023$$


"二进制"转"十六进制"

4位构成一组,高 位不够补0

0x2F


十进制 → 八进制

A. "十进制" 转 " 八进制"



B. "八进制" 转 " 十进制"

$$(023)_8$$
= 2 *8¹+3*8⁰
= 19



其他进制

- 十进制与二进制、八进制、十六进制
- 七进制
- 十二进制
- 二十四进制
- 四进制
- 三进制
- ...

3.3 二进制与位运算

运算符	含义
&	按位与
	按位或
^	按位异或
~	取反
<<	左移
>>	右移

3.3 二进制与位运算

位运算非常重要,是高手的秘密武器!

比如,在加密中应用广泛;很多黑客其实就是在经常玩位运算。

位运算

位运算是直接对数据以二进制位为单位进行的运算

运算符	含义
&	按位与
	按位或
^	按位异或
~	取反
<<	左移
>>	右移

- 运算对象只能是 整型 或 字符型 的数据, 不能为实型数据
- 位运算符除~(取反)以外均为二元运 算符,~(取反)是一元运算符

& 按位与

运算规则

按二进制位进行运算,遵守如下规则

Α	В	A&B	
1	1	1	
0	1	0	
1	0	0	
0	0	0	

- 1保留原来的数值
- 0 不管原来数值是多少,都置0

运算规则可类比串联电路


例3-3: 3&5= 1

应用:可用于实现"清零"操作

& 接位与

把数 x 的特定位置为0, 其他位保持不变:

$$x = x & ?$$



1不变 0清零

上例中保留x的第0,1,3,5位,其他位置为零。更通用的实现方式:x&(1|1<<1|1<<3|1<<5) 【稍后学习左移<<】

【例】判断奇偶性的一种方法

```
if((a \& 1) == 1) // if(a\&1)
 printf("%d为奇数.\n",a);
else
 printf("%d为偶数.\n",a);
```

接位或

运算规则

Α	В	A B
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都置1


运算规则可类比并联电路

【例3-4】 3 | 5=?

应用:可用于实现"置一"操作

| 按位或

把 x 的特定位置为1: $x = x \mid ?$




0不变 1置一

1

按位或和按位与的综合范例

【例3-5】 把 X 的2至5位设置为特定数,其他位保持不变(以一个字节表示数为例)

&



接木

接木



3. X = X | Y;

1. X = X & ((1 << 7)|(1 << 6)|(1 << 1)|1);

2. Y = (1 << 5) | (1 << 3) | (1 << 2);

X = X & ..

Χ

移花接木



Y = (1 << 5) | (1 << 3) | (1 <<2) 移花

移花

(1<<7) | (1<<6) | (1<<1) | 1

 $X = X \mid Y$

按位异或


运算规则

Α	В	A^B	
1	1	0	
0	1	1	
1	0	1	
0	0	0	

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都翻转

运算规则:同相斥,异相吸

【例3-6】 3^5=?



应用:可用于实现"翻转"操作

^ 接位异或

例:把x的特定位翻转:x^*



0不变 1翻转

利用异或交换两个变量的值

中间变量 temp

$$temp = a;$$

$$a = b$$
;

$$b = temp;$$

$$a = a^b;$$

$$b = a^b;$$

$$a = a^b;$$

按位取反

运算规则


一元运算符,对二进制按位取反,即将0变为1,1变为0

例: ~3=?

3 0 0 0 0 0 1 1

~3 1 1 1 1 1 0 0

例3-7:将一个数 a 的最低位置为 0,其他位不变



 $a = a \& \sim 1$

例: 对 n 取相反数 ~n+1 前两周, 会这样写 n*(-1)

例:
while(scanf(...)!=EOF)
{...}

While(scanf(...))

{...}

将一个数的二进制编码位全部 左移若干位, 左边溢出的位舍弃, 右边空位补 0


例: 若 a = 15, 将 a 的二进制数左移 2 位, a = a << 2

$$a = 15$$

|--|

$$a = a << 2$$
?

将一个数的二进制编码位全部 左移若干位, 左边溢出的位舍弃, 右边空位补 0



- 高位左移后溢出,舍弃,右边空位补0
- 左移一位相当于该数乘以2 (超出数据类型表示范围后将造成错误结果)
- 左移比乘法运算快得多

将一个数的各二进位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1(算术位移)。无符号数,采用逻辑位移。有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移。

例: 若 a = 15,将 a 的二进制数右移 2 位,a = a >> 2

a = 15

0 0 0 0 1 1 1 1

a = a >> 2?

>> 右移

将一个数的各二进位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1(算术位移)。无符号数,采用逻辑位移。有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移。



右移一位相当于除以2

位运算符与赋值运算符的结合使用

位运算符与赋值运算符的结合使用


【例3-8】给一个无符号整数 a 的 bit7~bit17位赋值 937, bit21~bit25 位赋值17, 其他位不变

- 1. 初始化低11 (十一) 位为1, ((1<<11) -1) , 得到 0..0111 1111 1111,
- ◆ 2. ((1<<11)-1)<<7, 得到 0..011 1111 1111 1000 0000, 即,把第1步的十一个1左移7位(这十一个1变成bit7~bit17)
- 3. ~(((1<<11) -1) << 7)
 bit7~bit17的十一个1变成0,其他位的0变成1,
 即变为 1..100 0000 0000 0111 1111
- ◆ 4. a &= x, 把a的bit7~bit17都置为0,保留a的其他位, (x为 ~(((1 < < 11) -1) < < 7))
- 5. a |= (937 << 7),把a的bit7~bit17置为937
- 6. bit21~bit25赋值为17,原理同上,请填空实现

位运算符与赋值运算符的结合使用

【例3-8】给一个无符号整数 a 的 bit7~bit17位赋值 937, bit21~bit25 位赋值17, 其他位不变

无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生万物。




编程与哲理

无生有,有生一,一生二,二生三,三生万物。

从 1 出发, 进行位运算, 搞定所有复杂应用!

这是一段非常优美的代码!

更多的位运算实例



更多位运算应用: http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#BitReverseObvious

更多的位运算实例



```
unsigned short a, ans;
scanf("%hu", &a);
ans = ((a & 0xFF00) >> 8) | ((a & 0xFF) << 8) ;
printf("%hu\n", ans);
```

注: 0xFF 为 0..0 1111 1111 0xFF00 为 0..0 1111 1111 0000 0000 0xFF0000 为

0..0 1111 1111 0000 0000 0000 0000

提示:


按字节整体处理时,用 0xFF 作为基本单元更简单快捷(如本例),若对某些个别位进行处理,"从1出发"更显得逻辑清晰(步骤可能会多些)。

3.4 浮点数及数据范围

怪象2: 0.3 等于 0.3 不成立?

```
// c3-0-2.c
#include <stdio.h>
int main()
    int a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a == 625), (b == 3));
    float x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x == 0.625), (y == 0.3));
    return 0;
```

- 计算机的二进制有界, 没负数, 也没小数
- 十六进制、八进制是用于理解二进制的,所以也有界,没负数
- 但是十进制是人的需求,是无界,有负数和小数的!
- 二进制表达解决了有界非负整数问题
- 补码解决了有界整数(包括负数)问题





小数怎么表示?

无穷大怎么办?



小数的二进制表示 (数学意义上的表达)


注意: 数学表达不等于

计算机中的编码!

进制	十进制	数学意义的二进制表示
实例	19.625	00010011.101

"十进制"整数转"二进制"数

除以2取余 逆序排



小数部分"十进制数"转"二进制数"

乘以2取整 顺序排列

 $(0.625)_{10} = (0.101)_2$

小数的二进制表示

进制	十进制	数学意义的二进制表示
实例	19.3	00010011.010011001

注意: 数学表达不等于

计算机中的编码!

小数部分"十进制数"转"二进制数"

乘以2取整 顺序排列

$$0.3 \times 2 = 0.6 \cdots 0$$
 高位 $0.6 \times 2 = 1.2 \cdots 1$ $0.2 \times 2 = 0.4 \cdots 0$ $0.4 \times 2 = 0.8 \cdots 0$ $0.8 \times 2 = 1.6 \cdots 1$ 低位 ... 循环了!

 $(0.3)_{10} = (0.0\overline{1001}1...)_{2}$

浮点数在计算机中的表达 不精确,用 == 判断浮点 数相等时一定要小心!

小数的二进制表示

```
double b = 0.3;
int a = (int)(b*10);
if( a == 3 )
   printf("b == 0.3\n");
   printf("点火\n");
else
   printf("b != 0.3\n");
   printf("不点火\n");
```

浮点数在关系运算

中的思考:

数学问题?

计算机问题?

哲学问题?

工程问题?

安全问题?



b!= 0.3 不点火




一行代码可能引发惨剧

应该点火,却不点火

*** 浮点型数据的存储方式与数值范围

小数,又称为浮点数。使用标准数据格式 IEEE-754 进行编码(存储和表示)。数值以规范化的二进制数指数形式存放在内存中,在存储时将浮点型数据分成:符号 (sign), 指数部分 (exponent, E)和**尾数部分** (mantissa, M) (有的地方也称为fraction "小数") 分别存放。以32位单精度浮点数为例:



浮点数的存储思路是牺牲绝对精度(允许误差)来保证范围。同时,在保证范围的前提下,尽可能保证精度,在精度和范围之间做权衡 Trade Off。

所以, 实数编码问题变成了: 如何编码才能使得照顾范围的同时让精度尽可能高?


指数决定范围, 尾数决定精度!

*** 浮点型数据的存储方式与数值范围

浮点数据类型编码方式

$$x = (-1)^{s} \times (1.M)_{2} \times 2^{E-127}$$
 (float)
 $x = (-1)^{s} \times (1.M)_{2} \times 2^{E-1023}$ (double)

上式中 M 是二进制, E 是十进制!



浮点数类型	符号(+-)	指数E	尾数M
float	1	8	23
double	1	11	52

指数决定范围, 尾数决定精度!

范围(数的大小)主要由指数 E 决定;精度(小数点的位数)主要由尾数 M 决定!

*** 浮点型表示实例

IEEE-754 标准数据格式(单精度浮点型)



- (1) 首先把实数转为二进制的 指数形式
- (2) 整理符号位并进行规范化
- (3) 进行阶码的移码处理
- (4) 因此,-3.75的编码为

$$-3.75 = -\left(2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right) = -\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right) \times 2 = -(1.111)_2 \times 2^1$$

 $x = (-1)^s \times (1.M)_2 \times 2^{E-127}$

$$-1.111 \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_{2} \times 2^{1}$$


$$(-1)^1 \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_2 \times 2^1$$

= $(-1)^1 \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_2 \times 2^{128-127}$

$$s = 1, M = 1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000, E = (128)_{10} = (10000000)_2$$

*** 浮点型表示实例

IEEE-754 标准数据格式(单精度浮点型)



以 -3.75 为例 (在计算机如何存储)

- (1) 首先把实数转为二进制的 指数形式
- (2) 整理符号位并进行规范化
- (3) 进行阶码的移码处理
- (4) 因此,-3.75的编码为

$$-3.75 = -\left(2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right) = -\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right) \times 2 = -(1.111)_2 \times 2^1$$

$$-1.111 \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_{2} \times 2^{1}$$


$$(-1)^1 \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_2 \times 2^1$$

= $(-1)^1 \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_2 \times 2^{128-127}$

$$s = 1, M = 1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000, E = (128)_{10} = (10000000)_2$$

*** 浮点型数据的精度

相对精度: 机器ε (machine epsilon)



表示1与大于1的最小浮点数之差。不同精度定义的机器ε不同。以 double 双精度(尾数M为52位)为例,

数值1是:

而比1大的最小双精度浮点数是:

此二者之差为机器ε: 2⁻⁵² ≈ 2.220446049250313e-16


相对精度是固定的(数值颗粒度)

*** 浮点型数据的精度

绝对精度:


E 的值value越小,此时能够表示的数的范围(或者说,数值的大小)就小,但绝对精度precision就高(也就是能够保留的小数点后的数越多);

反之, E 越大, 此时能够表示的数的值就越大, 但绝对精度就逐渐变小(也就是能够保留的小数点后的数越少)。




绝对值变化 = 相对精度 * 范围 范围越大,两个相邻数的绝对值相差(数值颗粒度) 就越大,也就是说,绝对精度就越低。

float和double类型数据的绝对精度




范围小,精度高;范围大,精度低。

为什么小数又称为浮点数



- **定点数**: #~#.###~###, 小数点前后的位数是固定的,位长有限的情况下,数据表示范围和精度都很小。
- **浮点数**: $x = (-1)^s \times 1.4444 \times 2^{E-127}$,任何一个小数都被表示为这种形式,小数点前后的位数不确定,因此称为浮点数。比如s为0,M 全部为0,当 E 为 127+5 时, $x = 2^5 = 32.0$,小数点前有2位非 0 数字;当 E 为 127-5 时, $x = 2^{-5} = 0.03125$,小数点后精确到5位数字。

一个特殊的浮点数



$$x = (-1)^s \times (1.M)_2 \times 2^{E-127}$$

E 和 M 全部取 0 时,

当 s 为 0 时, $x = 1 \times 2^{-127}$, 这表示 +0 的编码

当 s 为 1 时, $x = -1 \times 2^{-127}$, 这表示 -0 的编码

【例3-9】求 ax²+bx+c=0 方程的解,按如下四种情况处理:

- 1. a=0,方程不是二次方程
- 2. b²-4ac=0, 有两个相等的实根
- 3. b²-4ac>0, 有两个不相等的实根
- 4. b²-4ac<0, 有两个共轭复根

浮点型数据在存储和计算时会存在一些微小的误差, 因此,对浮点数的大小比较,一般不用 "=="或 "!=", 而是应该用大于或小于符号。


代码中 a == 0 和 delta == 0 这两个地方可能带来问题。 采取的办法: 判别实数之差的绝对值是否小于一个很小的数 (比如1e-6) ,则


(delta == 0) 可改为 fabs(delta) < eps

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define eps 1e-10
int main()
   double a,b,c,delta,x1,x2,realpart,imapart;
   scanf("%lf%lf%lf",&a, &b, &c);
   if(a == 0)
       printf("Not a quadratic");
   else
       delta = b*b-4*a*c;
       if(delta == 0)
           printf("Two equal roots: %8.4f\n",-b/(2*a));
       else if(delta > 0)
           x1 = (-b+sqrt(delta))/(2*a); //a很小时,可能溢出
           x2 = (-b-sqrt(delta))/(2*a);
           // 打印实根(略);
       else
           // 计算、打印虚根(略);
   return 0;
```

浮点数小结

- 1. 在C语言中, 浮点数有范围, 有精度限制。
- 2. 浮点数使用标准数据格式 (IEEE-754): float的有效数字大约相当于十进制的7位,表示范围约为: ±3.4*10³⁸
- 3. double能表示的范围和精度更大 (新标准的C语言基本都抛弃float, 只用double了)。
- 4. 浮点数的表示是近似值,如显示的是1.0,计算机中实际可能是0.99999...999,也可能是1.0000...001。
- 5. 使用浮点数时刻要注意范围和精度问题!







鱼和熊掌 不可兼得



扩大范围损失精度 照顾精度减少范围

整数与浮点数小结



计算机表示数据时,一 直被两朵乌云笼罩!

> 鱼和熊掌 不可兼得 除非,



"整数家族" char, int, short, long, long long, unsigned ...


"浮点数家族" float, double, ...

3.5 变量与内存的关系


常用的数据实体: 简单变量和数组

```
char ch = 'A';
float score[1300];
                               长度
                                        值
                            由类型所决定
                      类型
                                             地址
                 名称
                                            系统分配
                            变量属性
              有效的标识符
```

常用的数据实体: 简单变量和数组



变量与内存的关系



基本数据类型及其通常的存储空间

类型	字节	位	有效数字	取值范围
char	•	8		-128 ~ 127 (-2 ⁷ ~ 2 ⁷ -1)
int		32		-2147483648 ~ +2147483647 (-2 ³¹ ~ 2 ³¹ -1)
unsigned int		32		0 ~ 4294967295 (0 ~ 2 ³² -1)
short int		16		-32768 ~ 32767
long int		32		-2147483648 ~ 2147483647
long long int		64		-2 ⁶³ ~ 2 ⁶³ -1
float		32	6~7	约 -3.4×10 ³⁸ ~ 3.4×10 ³⁸ (大端,详见前文)
double		64	15~16	约 -1.7×10 ³⁰⁸ ~ 1.7×10 ³⁰⁸ (大端)

```
从变量内存的角度来
理解 100+100=-56
的问题
```

```
int a, b;

signed char sum = 0;

scanf("%d%d", &a, &b);

sum = a + b;

printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum);
```

```
100 100
100 + 100 = -56
```

00	00	00	0	1	1	0	0	1	0	0
00	00	00	0	1	1	0	0	1	0	0
00	00	00	1	1	0	0	1	0	0	0

原来如此!

100 a: int, 4 B

100 b: int, 4 B

56 sum: char, 1 B

char 类型只占 1 个Byte (8bits), a+b 的高位被截掉

基本数据类型及其通常的存储空间

类型	字节	位	有效数字	取值范围
char	•	8		-128 ~ 127 (-2 ⁷ ~ 2 ⁷ -1)
int		32		-2147483648 ~ +2147483647 (-2 ³¹ ~ 2 ³¹ -1)
unsigned int		32		0 ~ 4294967295 (0 ~ 2 ³² -1)
short int		16		-32768 ~ 32767
long int		32		-2147483648 ~ 2147483647
long long int		64		$-2^{63} \sim 2^{63}-1$
float		32	6~7	约 -3.4×10 ³⁸ ~ 3.4×10 ³⁸ (大端,详见前文)
double		64	15~16	约 -1.7×10 ³⁰⁸ ~ 1.7×10 ³⁰⁸ (大端)

- 1. 在C语言中,数据是有范围的;
- 2. 在不同的系统平台,同一数据类型 (如int) 范围可能不同。但有个原则是: 短整型(short)不能长于普通整型(int);长整型(long)不能短于普通整型(int)。
- 3. 浮点数使用标准数据格式 (IEEE-754) 编码。

3.6 数组基础

数组是在内存中连续存储的一组同类型变量,这些变量统一以数组名+下标的形式访问。

int $a[12] = \{1, 3, 5, -2, -4\}$; // 定义数组,并部分初始化,数组后面的元素自动初始化为0 for (i=0; i<12; i++) printf("%d", a[i]);

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]
1	3	5	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0

内存 (Memory)

		60FEF8 &a[0]	60FEF9	60FEFA	60FEFB	60FEFC &a[1]	60FEFD	60FEFE	60FEFF
60FF00	60FF01	02	03					60FF24	25
26	27	60FF28							

数组的类型与大小

```
#define Len 100
...
int main
{
   int a[Len];
   double b[Len];
   char c[Len];
```

跟变量一样,可以 定义不同类型的数 组,如double, char, ...

sizeof(a) is sizeof(int)*Len

sizeof(para) 一元运算符, 计算参数para所占的字节数, 参数可以是变量、数组、类型等。

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]
1	3	5	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0

内存 示意 (Memory)

		60FEF8 &a[0]	60FEF9	60FEFA	60FEFB	60FEFC &a[1]	60FEFD	60FEFE	60FEFF
60FF00	60FF01	02	03					60FF24	25
26	27	60FF28							

sizeof(para)使用范例

```
int i;
double d;
char c;
float f[10];

printf("%d, %d\n", sizeof(i), sizeof(int));
printf("%d\n", sizeof(d));
printf("%d\n", sizeof(c));
printf("%d, %d\n", sizeof(f[0]));
```

输出结果:

```
4, 4
8
1
40, 4
```

实际的程序中,可能涉及到很多数组,而每个数组的数量不一,巧用 sizeof 可以比较方便地维护程序。如定义宏:

#define ArrayNum(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))

```
#include <stdio.h>
#define ArrayNum(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
#define FOR(i,s,N) for(i=s; i<N; i++)</pre>
int main()
    int i;
    double d[7];
    char c[26];
    float f[10];
    for(i=0; i < ArrayNum(d); i++)</pre>
        d[i] = sqrt(i+10);
        printf("%f\n", d[i]);
    for(i=0; i < ArrayNum(c); i++)</pre>
        c[i] = i + 'a';
        printf("%c ", c[i]);
    printf("\n");
    for(i=0; i<ArrayNum(f); i++) //可用宏 FOR 代替
        f[i] = i * i;
        printf("%f\n", f[i]);
```

在每个循环中,控制循环次数的语句都一样(替换为相应需要处理的数组名),而不用关心每个循环中的实际次数(不需要每个循环处用相应的常量)。程序维护方便,可读性强。

妙用define,但初学者慎用,用得太多,程序的可读性可能也不好!

此处的 for 循环头可以用宏 FOR(i,0,ArrayNum(f)) 来代替,但可读性不一定适合每一个人。

定义数组大小的讨论

- 实际处理的问题可能很大,如淘宝数据几亿个用户(M个),几千万件商品(N件),数组是否应定义为a[M][N]?
- 数组大小多大合适?取决于计算机的能力、 程序算法的设计、实际问题的需要
- 通常,全局数组可以比较大(比如几MB), 局部数组比较小(通常几十KB)

```
#define LSize 1000000
#define ssize 1000
#include <stdio.h>
int voiceData[LSize]: //函数之外,全局数组
int main()
  double stuScore[ssize];//局部数组
```

内存是宝贵的计算资源,应合理规划

定义数组大小的讨论【课后读物*】

c语言中的全局数组和局部数组: "今天做一道题目的时候发现一个小问题,在main函数里面开一个 int[1000000] 的数组会提示stack overflow,但是将数组移到main函数外面,变为全局数组的时候则ok,就感到很迷惑,然后上网查了些资料,才得以理解。对于全局变量和局部变量,这两种变量存储的位置不一样。对于全局变量,是存储在内存中的静态区(static),而局部变量,则是存储在栈区(stack)。" 这里,顺便普及一下程序的内存分配知识,C语言程序占用的内存分为几个部分:

- (1) 堆区 (heap): 由程序员分配和释放,比如malloc函数;
- (2) 栈区 (stack): 由编译器自动分配和释放,一般用来存放局部变量、函数参数;
- (3) 静态区 (static): 用于存储全局变量和静态变量;
- (4) 代码区: 用来存放函数体的二进制代码。

在C语言中,一个静态数组能开多大,决定于剩余内存的空间,在语法上没有规定。所以,能开多大的数组,就决定于它所在区的大小了。

在WINDOWS下,栈区的大小为2M,也就是2*1024*1024=2²¹ 字节,一个int占2个或4个字节,那么可想而知,在栈区中开一个int[1000000]的数组是肯定会overflow的。我尝试在栈区开一个200000/4=500000的int数组,仍然显示overflow,说明栈区的可用空间还是相对小。所以在栈区(程序的局部变量),最好不要声明超过int[200000]的内存的变量。而在静态区(可以肯定比栈区大),用vs2010编译器试验,可以开2^32字节这么大的空间,所以开int[1000000]没有问题。

总而言之,当需要声明一个超过十万级的变量时,最好放在main函数外面,作为全局变量。否则,很有可能overflow。

用变量定义数组大小*

```
int n;
scanf("%d", &n);
double s[n];
double x[];
```

用变量定义数组长度,可能有时正确,但有隐患。不同的编译器由于版本不同,有很多扩展功能,可能造成跟C标准并不完全一致。

C89标准数组定义时长度不能是变量,应为常量。也不能定义长度为空的数组。

例:输入整数n,接着输入n个实数,然后把输入逆序输出

```
int main()
    int n, i;
    scanf("%d",&n);
    double s[n];
    for(i=0; i<n; i++)
        scanf("%lf", &s[i]);
    for(i=n-1; i>=0; i--)
        printf("%.2f\n", s[i]);
```

输入样例: 输出样例:

3 6 8 9 9.00

8.00

6.00

问:本程序测试样例数据 时正确,但提交到 OJ 却 错了?

答:因为,真实的测试数据集,其输入的n可能比较大(如 10M 个)!

用变量定义数组大小*

【课后读物*】 C语言(C89标准)不支持动态数组,即数组的长度必须在编译时确定下来,而不是在运行中根据需要临时决定。但C语言提供了动态分配存贮函数,利用它可实现动态申请空间。

- (1) 在 ISO/IEC9899 标准的 6.7.5.2 Array declarators 中明确说明了数组的长度可以为变量的, 称为变长数组 (VLA, variable length array)。(注:这里的变长指的是数组的长度是在运行时才能决定,但一旦决定,在数组的生命周期内就不会再变。)
- (2) 在 GCC 标准规范的 6.19 Arrays of Variable Length 中指出,作为编译器扩展,GCC 在 C90 模式和 C++ 编译器下遵守 ISO C99 关于变长数组的规范。
- (3) C89是美国标准,之后被国际化组织认定为标准C90,除了标准文档在印刷编排上的某些细节不同外,ISO C(C90)和 ANSI C(C89) 在技术上完全一样。

一种常见的用法: 先定义宏常量,以宏常量 作为数组长度

```
#define LEN 10

int main()
{
    double s[LEN];
    ......
}
```

数组应用实例

【例3-10】给出标准输入字符序列,统计输入中的每个小写字母出现的次数、所有大写字母出现的总次数、字符总数。(很有趣的例子!)

```
妙用两个函数
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
                                           getchar()
#define N 26
                                           islower()
int main()
   int i, c;
    int upper=0, total=0, lower[N]= {0};
   while((c=getchar()) != EOF )
       if(islower(c))
           lower[c-'a']++; _// if c is 'a', lower[0]++
       else if(isupper(c))
           upper++;
       total++;
    for ( i=0; i<N; i++ )
                                       hash变换, 把数映射到字符
       if(lower[i] != 0)
           printf("%c: %d\n", i+'a', lower[i]);
    printf("Upper: %d\nTotal: %d\n", upper, total);
   return 0;
```

这里用法很巧妙

数组元素的下标与字母的关系

$$a'$$
a' - 'a' $\rightarrow 0$ // hash变换,把字符映射到数 'b' - 'a' $\rightarrow 1, \ldots,$

数组元素 (整型) 用于计数 lower[0]计 'a' 出现次数, lower[1]计 'b' 出现次数,

lower[c- 'a']++; 等价于

课后练习:给出标准输入字符 序列,统计有多少个单词?

数组应用实例

【例3-10】给出标准输入字符序列,统计输入中的每个小写字母出现的次数、所有大写字母出现的总次数、字符总数。(很有趣的例子!)

运行该程序,并以 该程序的源代码作 为输入,统计该程 序的字符数。

```
Microsoft Windows [版本 10.0.22000.556]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\DELL>d:
D:\>cd alac
D:\alac>cd example
D:\alac\example>cd chap3
D: \alpha = c - 10. c
```

3.7 标准输入输出的重定向"

标准输入/输出(IO)的重新定向


- 标准IO在默认情况下均对应控制台(从标准 设备层面看,则分别对应键盘和显示器,也 可以把标准IO重新定向为文件)。
- 当程序需要对标准输入/输出进行大量读写时,如:需反复从键盘输入大量数据(输入10000个以内的整数,求和、求平均)

```
大量数据反复测试
多次重新输入
重复劳动,且极易出错
……
```

```
int i, n, sum=0;
for (n=0; scanf("%d", &data[n]) != EOF; n++);
for (i=0; i<n; i++) // show your input
    printf("%d\n", data[i]);
printf("\n\n");

// get the sum and average
for (i=0; i<n; i++)
    sum += data[i];

printf(" num: %d\n", n);
printf(" sum: %d\n", sum);
printf("average: %.2f\n", (float)sum/n );</pre>
```



freopen("c3-11.dat","r", stdin);

```
for (n=0; scanf("%d", &data[n]) == 1; n++);
for (i=0; i<n; i++)
  printf("%d\n", data[i]);
printf("\langle n \rangle n");
for (i=0; i<n; i++)
  sum += data[i];
         num: %d\n'', n);
printf("
printf(" sum: %d\n", sum);
printf("average: %.2f\n", (float)sum/n);
```

fclose(stdin);

对标准输入输出文件重新定向

- 示例中不再从键盘读入数据,而是从文件 c3-11.dat中读入数据,c3-11.dat就相当 于新的stdin(标准输入)。
- IO文件重定向的含义:在不对程序输入/输出语句做任何改动的情况下,使程序从指定的文件中读入测试数据(整体读入,分批处理),并将结果写入指定的文件。如:将对键盘和屏幕的读写改为对指定文件的读写操作。
- 好处:对C程序内部处理逻辑无任何影响, 可避免重复键入测试数据。

标准IO的重新定向的3种方法

- (1) 在IDE中,可以进行输入输出的设置(略)。
- (2) 在命令行模式下, 使用重新定向操作符 < 和 >

C:\..>programName < data.in > file.out

语句作用:在运行 programName 时,将 data.in 指定为该程序的标准输入文件,将 file.out 指定为标准输出文件。

(3) 在程序中使用标准库函数freopen()进行标准输入/输出重新定向

FILE * freopen(const char *path, const char *mode, FILE *fp)

语句作用:关闭由参数fp指向的已打开的输入/输出文件,按参数mode打开由参数path指定的文件,并将其与参数fp相关联。

mode: "r"、"w"分别表示重定向后的文件用于"读"、"写"

fp: stdin、stdout,分别表示标准输入和标准输出

例:

freopen("file.out", "w", stdout)

执行成功后, printf、puts等函数的输出将不再写到屏幕上, 而是写入文件 file.out 中。

注意:测试完成,程序正确后,记得把该语句注释或删除(不然OJ上通不过,因为OJ上的输入输出重定向位置跟你的程序中不一样)!

标准IO重定向实例

```
随机产生数据,输出到文件
c3-11.dat 中,给右边程序用作输入
// <u>c3-11-gen-data.c</u>
freopen("c3-11.dat","w",stdout);//c3-11.dat定向为stdout
scanf("%d", &n); // 如, 输入 1000000 (1M)
for(i=0; i<n; i++)
   data = rand()%101; //随机产生0~100之间的一个数
    printf("%d\n", data); //输出到c3-11.out中,不是屏幕!
fclose(stdout);
```

当一个程序需要成千上万个输入 数据时,手输不现实,用该程序 产生随机数据是个好办法!

从文件而不是键盘输入

```
// c3-11-sum.c
int i, n, sum = 0;
freopen("c3-11.dat", "r", stdin);
for (n = 0; scanf("%d", &data[n]) != EOF; n++);
for (i = 0; i < n; i++)
    printf("%d\n", data[i]);
printf("\n\n");
for (i = 0; i < n; i++)
    sum += data[i];
printf(" num: %d\n", n);
printf(" sum: %d\n", sum);
printf("average: %.2f\n", (float)sum / n);
fclose(stdin);
```

标准IO 的重新 定向





标准IO在默认情况下均对应<mark>控制</mark> 台应用(从标准设备层面看,则

控制台应用 console




程序

/L____ _ 输出__ 输出文件 screen






分别对应键盘和显示器)











可执行程序

标准10的重新定向

#include <stdio.h> 文件 主页 共享 查看 2 int main() 3 也可以把标准IO 4 int a, b; → 此电脑 → OS (C:) → a1ac → example → chap3 5 freopen("file.in", "r", stdin); freopen("file.out", "w", stdout); 重新定向为文件 大小 修改日期 8 scanf("%d%d",&a, &b); printf("%d\n", a+b); 10 file.out OUT 文件 1 KB 2021/3/16 11 fclose(stdin); fclose(stdout); 12 file.in IN 文件 2021/3/16 13 14 return 0; 15 In file.in - 记事本 In file.out - 记事本 文件(E) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H) 文件(E) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H) 可执行程序 输入 输出 100% Windows (CRLF) UTF-8 100% Windows (CRLF) UTF-8


标准10的重新定向



默认的IO模式:标准IO在默认情况下

均对应控制台应用(从标准设备层面

看,则分别对应键盘和显示器)



重新定向IO模式:也可以把标准IO重新定向为文件



本章小结

- 3.1 数的二进制表示: 掌握整数在计算机中的表示(补码)
- 3.2 进制转换关系: 掌握各种进制之间的转换
- 3.3 位运算: 位运算符的含义及功能
- 3.4 浮点数的表达:初步了解浮点数在计算机中的表示
- 3.5 变量与内存: 掌握变量与内存的关系及各种数据类型的数据范围
- 3.6 数组基础:了解数组的存储与读取方式
- 3.7 IO与重定向:理解IO重定向的含义,可运用其更方便地进行程序调试