· Fuerza magnética que actúa sobre un conductor que transporta corriente.

- Análogomente a como pasa con los corges (puntuales), un conductor que transporte corriente también sentirá um FB cuando pase a través de un B.

- Recordemos que la comiente está formada por muchas cargas en movimiento. Por lo que la fuerza sobre el conductor será la sumo vectorial de todas las fuerzas individuales,

-> Considerernos un segmento recto de alambre de longitud L y de area transversa! A, que conduce una corriente I en un campo B uniforme.

relocidad de avastre vd es

9 Vd x B.



- Para en contrar la fuerza total sobre el alambre hay
que multiplicar por el número de cargas en el segmenta.

de mayo de 2024. > El volumen del segmento es y el número de corgas es número de corgas por unidad de -> La fuerza magnitica total sobre el dambre de longitud L es: FB = (qva ×B) nAL -> Recordenos T = water ngvaA 7 Solo aplica para alambres rectos en - Por lo tanto Fo = (Angva)L×B B uniforme. = IL XB -> Ahora I se ha convertido en el vector que apunta en

la dirección de la corrente,

→ Ahora consideremos un segmento de alambre de forma urbitanta.

de sección transversal en un B' uniforme.

B / ds

→ En lugar de tener L' consideremos un desplazamiento infinitesimal ds.

-La fuerza magnética sobre ese segmento será

-> La fuerza total será.

ay b son los extremos del cable.

l de mayo de 2024. Ejercicio tuerza sobre un conductor semicircular, -> Un alambre doblado en un semtéralo de vadio R forma un circuito remado y transporta una comiente I. El alambre yace en el plano xy y un campo magnético unitoime se dirige a lo largo del eje y positivo. Encuentre la magnitud y dirección de la tuerza magnética que actía sebre la porción recta y sobre la curva. >> En la poite recta, d3 y B stempre son perpendiculares. Por lotanto Fr = I dix B = I Bds R , como Bes ST = 7BS/R = ZIBRR -> Para la parte curva tenemos SF2 dFi = Ids xB = IdsB sent R - Por otro lado, en coordenadas polores: - Entonres dF2 = - I BRsenodOR

l de mayo de 2024.

F

$$\begin{aligned}
\vec{Fz} &= -\int IRB \operatorname{sen}\theta d\theta R \\
&= -IRB \int \operatorname{sen}\theta d\theta R = IRB \cos \theta \int R \\
&= IRB \left[\cos(\pi i) - \cos(\theta) \right] R \\
&= IRB \left[-7 \right] R \\
&= -7 IRB R \end{aligned}$$

- La fuerza total será

Dla fuerza magnético retu que octéa sobre cuaguire espira de corriente remada en un campo magnético uniforme es rero.