-> En el parcial anterior vimos que el campo elóctrico dentro de un conductor es cero solo cuando este se encuentra en equilibrio electrostático.

- Ahora veremos el caso en que las cargas no están en equilibrio y, por lo tanto, el campo electrico es distinto de cero.

- Defininos la densidad de corriente como

 $J = \frac{I}{A} = \frac{nq \, VdA}{A} ; [J] = \frac{A}{m^2}$

= ng vd

donde A es el área de sección transversal del conductor y la corriente es I.

- La définición anterior de Jes válida si Jesuníforme y si A y la dirección de I son perpendiculares.

=D Tan pronto como se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor se establece una densidad de corriente y un campo eléctisco.

→ Definimos la ley de Ohm como:

donde T es la conductividad (no confundir con densidad superficial).

→ Esta relación es válida solo para ciertos materiales a los que se les conoce como óhmicos.

→ La ley de Ohm nos dire que la relación entre Jy

E es una constante o que no depende del campo E que produce la corriente.

» Los materiales que no signer esta ley se llaman no ohmicos.

=1> La ley de Ohm no es fundamental, es empírica.

-> Considere la siguiente situación:

Vb (A) E Va

sección transversal A y largo l. Se mantiene una diferencia de potencial entre los extremos $\Delta V = V_b - V_a$

- Esta diferencia de potencial produce un campo eléctrico y una corriente.

Juponiendo que el campo eléctrico es uniforme tenemos que

> Con esto podemos expresar la densidad de corriente como

$$J = \sigma E = \sigma \left(\frac{\Delta V}{\lambda} \right) - (1)$$

-> Por otro lado, tenemos que -(2) $J = \frac{I}{A}$

>> Igualando (1) y (2) tenemos:

$$\frac{I}{A} = \frac{\sigma \Delta V}{\lambda}$$

NOTA: Estudien esta deducción porque alguien se los podría preguntar en el examen.

-> Despejoremos la diferencia de potencial

$$\Delta V = \left(\frac{1}{A\sigma}\right) I$$

- Definimos la resistencia del material como

$$R = \frac{1}{\sigma A}$$

R= NO es la ley de Ohm. Es la definición de resistencia.

- Las unidades de la resistencia son

$$[R] = \mathcal{N} = \frac{V}{A}$$

- -> Los resistores o resistencias son elementos de los circuitos eléctricos usados para controlar las corrientes en las distintas partes del circuito.
- -> El reciproco de la conductividad es la resistividad

$$f = \frac{1}{\sigma}$$

- Puesto que $R = \frac{1}{\sigma A} \implies R = \frac{1}{A} \implies \text{ La resistancia de un material de la geometria y ale sur resistant de la geometria de la geometria$
- -> La resistividad de todo material éhmico depende de las propiedades del material y la temperatura.
- Un conductor ideal debe complir con f=0 y un aislante ideal con f-20.

· Ejercicio Resistencia del alambre de Nichrome.

-El radio del alambre de Nichiome calibre 22 es de

a) Calcule la resistencia por unidad de longitud de este alambre.

- Modelaremos el clambre como un cilíndro.

- Como queremos la resistencia por unidad de longitud, calcularemos K, esto es

$$\frac{R}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{11}{A} \right) = \frac{1}{A}$$

-> Como es un cilíndro, el área de la sección transversal es

A= II,2, por lo tanto

$$\frac{R}{l} = \frac{1}{\pi^2} = \frac{(1.5 \times 10^{-6} \, \text{St.m})}{(0.321 \times 10^{-3} \, \text{m})^2} = 4.6 \, \frac{\Omega}{m}$$

b) S; una diferencia de potencial de 10 V se mantiene a través de una longitud de 10 m de alambre de Nichrome, icual es la

corriente en el alambre?

- Del inciso anterior, R= (4.6 5/m)/

- Entonces, de la expresión de la reststencia R= T tenemos

$$I = \frac{\partial V}{R} = \frac{\partial V}{(0.965\%)(1)} = \frac{10 \text{ V}}{(4.65\%)(1 \text{ m})} = 2.7 \text{ A}$$


→ Hagamos lo mismo para un alambre de cobre donce

- La coniente será!

-> Para obtener la misma corriente I = 2.2A debenos aplicar

-> Los caldes coaxiales se usan extensamente para televisión por cable y otras aplicaciones electrónicas. Un cable couxial consiste en dos conductores cilíndricos concéntiscos. La región entre los conductores está completamente llera con polictilero. Las fugas de coniente a través del polictilero, con dirección radial, es indeseable. El cable se diseña para conducir corriente a lo largo de su longitud, pero esta no es la corriente que se considera aqui). El radio del conductor interior es a = 0.5cm, el radio del conductor exterior es b= 1.75cm, y la longitud es L= 15.0 cm. La resistividad del polietiteno es

1.0 × 10 3 Sim. Calcule la resistencia del polie fileno entre los



> En este ejercicio tenemos dos corrientes.


- La deseada fluye a lo largo del cuble dentro

de los conductores.

- La indeseada es la fuga de carga y fluye

dentro del polietileno en dirección radial.

- Pues to que el áreo depende de la dirección radial, recositamos cálculo integral,



Saberos que
$$R = \frac{31}{A}$$

-En nuestro caso tencmos

$$dR = \frac{1}{A} dr$$

- Sust. tenemos

-> Para hallor la resistencia integramos la expresión anterior.

R =
$$\int_{2\pi/L}^{b} \frac{1}{2\pi/L} dr = \frac{1}{2\pi/L} \int_{a}^{b} \frac{dr}{r} = \frac{1}{2\pi/L} \int_{a}^{b} \ln(r) dr$$

$$= \frac{1}{2\pi/L} \left[\ln(b) - \ln(a) \right] = \frac{1}{2\pi/L} \int_{a}^{b} \ln(\frac{b}{a})$$

- Sust. valores teremos:

Sust. valores teremos.

$$R = \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{S}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{S}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{S}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{S}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{S}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{S}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{S}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.5 \, \text{cm}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.15 \, \text{r}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{m} \right)} \cdot \ln \left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.15 \, \text{r}} \right) = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{R·m} \right)} = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

$$= \frac{(1 \times 10^{13} \, \text{R·m})}{2 \, \text{Tr} \left(0.15 \, \text{R·m} \right)} = 1.33 \times 10^{13} \, \text{R·m}$$

es:

$$R = \int \frac{1}{A} = (1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m) \left[\frac{0.15 \text{ m}}{T (5 \times 10^{-3} \text{ m})^2} \right] = 3.2 \times 10^{-5} \Omega$$

- Vemos que la resistencia del cable de cobre es aproximadamente 18 órdenes de magnitud. Por lo tanto, cosi toda la corriente es descada y thyen por el conductor mentras que la fuga es muy pequeña.