

Ingénierie Dirigée par les Modèles

Mini-Projet IDM

Groupe L34-02

Élèves :

THEVENET Louis
SABLAYROLLES Guillaume

Table des matières

1. Méta-Modèles	4
1.1. SimplePDL	4
1.2. PetriNet	
2. Transformations Modèle à Modèle	6
2.1. SimplePDL vers PetriNet	6
3. Transformation Modèle à Texte	
3.1. SimplePDL vers Dot	8
3.2. PetriNet vers Tina	9
3.3. PetriNet vers Dot	10
4. Transformation Texte à Modèle de SimplePDL	11
5. Edition graphique	12
6. Vérification de terminaison et d'invariants	13
6.1. Terminaison	13
6.2. Invariants	13
7. Application et conclusion	

1. Méta-Modèles

1.1. SimplePDL




Fig. 1. – Méta-Modèle SimplePDL

Nous sommes parti du méta-modèle fourni et avons rajouté les ressources. Une ressource est défini comme une EClass Resource ayant :

- un nom
- et un nombre total d'éléments disponible (total)

Une WorkDefinition utilise une Resource en ajoutant une référence à une ResourceUsage qui contient :

- une référence à la Resource en question
- la quantité demandée (need)

1.2. PetriNet




Fig. 2. – Méta-Modèle PetriNet

Un PetriNet est constitué de NetElement. Ces éléments sont les EClass Place, Transition et Arc.

Une Place est définie par un nom et un nombre de jetons (tokens).

Une Transition est définie par un nom.

Un Arc contient:

- un nom
- un poids
- une référence vers une Place
- une référence vers une Transition
- Une LinkDirection (soit placeToTransition, soit transitionToPlace)
- Un arcType (soit arc, soit readArc).

Nous avons également ajouté des attributs tempsMin, tempsMax et tempsMaxBorne pour ajouter la notion de temps aux Transition.

Ce méta-modèle permet de s'assurer que les Arc ne relient jamais deux Transition ou deux Place.

2. Transformations Modèle à Modèle

2.1. SimplePDL vers PetriNet

Principe de la transformation d'un modèle de processus en réseau de Petri:

- Un élément Process devient un élément PetriNet
- Une WorkDefinition devient 4 places ready (avec 1 jeton), started, running et finished et deux transitions start et finish reliées par des arcs
- Une WorkSequence devient un read-arc entre une place de l'activité précédente (started ou finished) et une transition de l'activité cible (start ou finish)
- Transformation des ressources :
- Une Resource devient une place dont le nombre de jetons est égal au nombre de ressources initialement disponibles
- Une ResourceUsage devient deux arcs avec pour poids le nombre de ressources demandé :
- De la place représentant la Resource utilisée à la transition start de la WorkDefinition
- De la transition finish de la WorkDefinition à la place représentant la Resource utilisée

2.1.1. Fichier d'entrée

Pour illustrer les transformations, nous utiliserons l'exemple de modèle de processus suivant.




Fig. 3. – Modèle de processus simple avec une ressource

2.1.2. Java/EMF

On réalise un premier programme de transformation en Java (voir SimplePDL2PetriNet.java)

Lors de cette transformation, on traite les ProcessElement dans cet ordre :

- 1. Resource
- $2.\ {
 m WorkDefinition}$
- ResourceUsage (on traite les ResourceUsage attachés à la WorkDefinition courante)
- 1. WorkSequence

La Fig. 4 représente le réseau de Petri en sortie du programme.




Fig. 4. – Réseau de Petri résultant de la transformation par Java

On distingue aisément les différents sous-réseaux de Petri associés aux WorkDefinition ainsi que la Ressource et les arcs qui la relient au sous-réseau associé à *Programmer*

2.1.3. ATL

On réalise également la même transformation à l'aide d'ATL (voir SimplePDL2PetriNet.atl)




Fig. 5. – Réseau de Petri résultant de la transformation par ATL

L'emplacement des noeuds n'est plus exactement le même mais les graphes sont bien identiques.

3. Transformation Modèle à Texte

Nous avons réalisé plusieurs transformations modèle à texte :

- SimplePDL2Dot
- PetriNet2Tina
- PetriNet2Dot

Les images précédentes ont été réalisées à partir des transformation vers le format DOT.

3.1. SimplePDL vers Dot

Pour chaque Resource, on déclare un node avec la forme diamond, le même nom et le nombre total de ressources.

Pour chaque WorkSequence on déclare un arc entre le prédecesseur et le successeur (les node associés aux WorkDefinition seront générés automatiquement)

Pour chaque ResourceUsage on déclare un arc entre la ressource et la WorkDefinition et une tête avec la forme diamond.

Voir Fig. 3 pour un exemple.

3.2. PetriNet vers Tina

Le format NET est une traduction presque directe du méta-modèle PetriNet, ce qui rend la transformation très simple. (voir PetriNet2Tina.mtl)

On parcourt d'abord les Place pour les déclarer, puis on déclare chaque transition en ajoutant si besoin les contraintes temporelles et en traitant le cas des read-arcs.




Fig. 6. – Capture d'écran de Tina affichant le fichier NET résultat

3.3. PetriNet vers Dot

Pour chaque Place, on déclare un node avec le même nom et le nombre de jetons associés.

Pour chaque Transition, on déclare un node avec le même nom et les éventuelles contraintes temporelles.

On déclare ensuite les arcs en traitant les read-arcs.




Fig. 7. – Exemple résultant de la transformation en DOT

4. Transformation Texte à Modèle de SimplePDL

Nous avons décidé de partir de la troisième grammaire du sujet de TP et d'y ajouter le support pour les ressources.

```
process : exl

resources: Humains:5; Ordis:5;
workdefinitions : a; b; c;
resourceusages: a:Humains=5; b:Humains=5; b:Ordis=2;
worksequences : a s2s b; b f2f c; c s2s a;
```

Liste 1. – Exemple de fichier conforme à la grammaire

On réalise ensuite la transformation du méta-modèle SimplePDL3 issu de cette grammaire en SimplePDL.




Fig. 8. – Résultat de SimplePDL3 ightarrow SimplePDL ightarrow DOT

5. Edition graphique

Pour obtenir une visualisation et une édition plus agréable des modèles, nous avons développé une syntaxe graphique à l'aide de Sirius.

L'éditeur ainsi obtenu nous permet de modifier des processus (SimplePDL) par édition graphique et ainsi rendre l'expérience utilisateur plus agréable.

- Les WorkDefinition sont représentées par des ovales gris
- Les WorkSequence sont représentées par flèches de couleurs différentes selon WorkSequenceType
- Les Resource sont représentées par des losanges bleus
- Les ResourceUsage sont représentées par des flèches bleues
- Les Guidance et leurs liens sont représentées par des rectangles et flèches

oranges




Fig. 9. - Edition de pdl-sujet-ressources.xmi avec Sirius




Fig. 10. – Palette de création dans Sirius

6. Vérification de terminaison et d'invariants

On souhaite vérifier certaines propriétés sur les modèles de processus. On réalise pour celà deux transformations vers le format LTL.

On réutilisera l'exemple présenté en Fig. 3.

6.1. Terminaison

Un processus se termine si toutes ses activités se terminent, c'est-à-dire qu'il y a un jeton dans chaque place finished associées aux WorkDefinition

```
op finished = (Programmer_finished /\ Concevoir_finished /\ T);
[] (finished => dead);
[] <> dead;
4 [] dead => finished;
5 - <> finished;
```

Liste 2. – Fichier LTL en sortie de transformation

6.2. Invariants

Les invariants de processus sont les mêmes que ceux de réseaux de Pétri. Une activité ne peut être en cours et en même temps terminée, ses états sont exclusifs.

```
[  [] (Programmer_finished + Programmer_running + Programmer_ready = 1);
2  [] (Concevoir_finished + Concevoir_running + Concevoir_ready = 1);
```

Liste 3. – Fichier LTL en sortie de transformation

On aurait également pu vérifier que dès qu'une place started possède un jeton, celui-ci y reste pour toujours, ou qu'une place modélisant une Resource récupérera forcément son nombre initial de ressources.

7. Application et conclusion

Nous avons réalisé différentes transformation : M2M, T2M, M2T et graphique. Nous allons appliquer ces transformations à l'exemple donné en Fig. 11.




Fig. 11. – Représentation d'un modèle de processus avec ressources

Ce modèle de processus conforme au méta-modèle SimplePDL a été transformé en modèle conforme à PetriNet. Nous avons ensuite produit un fichier NET par la transformation Petrinet vers Tina.

Nous avons généré les propriétés LTL décrivant la terminaison et les invariants que nous voulons vérifier sur ce modèle de processus.

```
op finished = (Redactiontests_finished /\ Conception_finished /\
   Programmation_finished /\ RedactionDoc_finished /\ T);
2 [] (finished => dead);
3 [] <> dead;
4 [] dead => finished;
5 <> [] finished;

1 [] (Redactiontests_finished + Redactiontests_running + Redactiontests_ready = 1);
2 [] (Conception_finished + Conception_running + Conception_ready = 1);
3 [] (Programmation finished + Programmation running + Programmation ready = 1);
```

Les invariants sont bien vérifiés, ce qui confirme le bon fonctionnement de notre réseau de Petri et de la transformation sur cet exemple.

[] (RedactionDoc finished + RedactionDoc running + RedactionDoc ready = 1);

Quant à la terminaison, selt exhibe un contre-exemple rapporté au Liste 4.

```
1 TRUE
<sup>2</sup> TRUE
3 TRUE
4 FALSE
                   Conception ready
                                      Programmation ready
                                                              RedactionDoc ready
   state
            0:
   Redactiontests ready concepteur*3 developpeur*2 machine*4 redacteur testeur*2
6 -Conception start->
                  Conception running
                                        Conception started
                                                               Programmation ready
   state
            1:
7 RedactionDoc ready Redactiontests ready concepteur developpeur*2
                                                                        machine*2
   redacteur testeur*2
  -Conception_finish->
                  Conception_finished
                                        Conception started
   state
            2:
                                                              Programmation ready
9 RedactionDoc_ready Redactiontests_ready concepteur*3 developpeur*2 machine*4
   redacteur testeur*2
-RedactionDoc start->
           26:
                  Conception finished
                                         Conception started
                                                              Programmation ready
11 RedactionDoc_running RedactionDoc_started Redactiontests_ready
                                                                     concepteur*3
   developpeur*2 machine*3 testeur*2
  -RedactionDoc finish->
                 Conception finished Conception started
                                                              Programmation ready
   state
           27:
  RedactionDoc finished RedactionDoc started Redactiontests ready concepteur*3
   developpeur*2 machine*4 redacteur testeur*2
  -Redactiontests_start->
   state 28: L.dead Conception_finished Conception_started Programmation_ready
                               RedactionDoc started
15 RedactionDoc finished
                                                           Redactiontests running
   Redactiontests_started concepteur*3 developpeur*2 machine*2 redacteur testeur
16 -L.deadlock->
                            state
                                        29:
           [accepting]
                                                  L.dead
                                                              Conception finished
   Conception_started Programmation_ready RedactionDoc_finished RedactionDoc_started
   Redactiontests running Redactiontests started concepteur*3 developpeur*2 machine*2
   redacteur testeur
18 -L.deadlock->
  state 29: L.dead Conception finished Conception started Programmation ready
                               RedactionDoc started
  RedactionDoc finished
                                                           Redactiontests running
   Redactiontests started concepteur*3 developpeur*2 machine*2 redacteur testeur
```

Liste 4. – Résultat de `selt` sur la terminaison du modèle de processus

Cette sortie n'est pas très lisible, dans ce contre-exemple, seules les activités Conception et RedactionDocs ont terminé, RedactionTests est en cours et Programmer n'a jamais démarré.

Programmer nécessite 3 ressources Programmeurs, or, seules 2 sont disponibles. Le réseau est bloqué dans cet état.