

Installation d'OpenSSH Server

BTS SIO - Option SISR

Étudiant : DENIEL Louis

Date : Mars 2026

Procédure rapide : Installation et configuration OpenSSH

Prérequis

- Système Debian 12 ou Ubuntu Server 24.04 fonctionnel
 - Connexion Internet active
 - Accès root ou sudo
 - Système à jour
-

Installation

1. Mise à Jour du Système

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

2. Installation d'OpenSSH Server

```
sudo apt install openssh-server -y
```

Paquets

installés :

- openssh-server : Serveur SSH
- openssh-client : Client SSH (si absent)
- Dépendances nécessaires

3. Vérification de l'Installation

Vérifier le statut du service SSH

```
sudo systemctl status ssh
```

Sortie attendue :

```
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service) Active: active  
(running)
```

4. Activation au Démarrage

Activer SSH au démarrage automatique

```
sudo systemctl enable ssh
```

Test de Connexion

Vérifier l'Adresse IP du Serveur **A cher**

l'IP du serveur

```
ip addr show
```

Identifier l'adresse IP : 192.168.x.x ou 10.x.x.x

Connexion SSH Locale (Test)

Test de connexion depuis le serveur lui-même

```
ssh localhost
```

Première connexion :

- Message : "Are you sure you want to continue connecting?" Répondre :
 - yes
- Saisir le mot de passe utilisateur

Connexion SSH à Distance

Depuis une autre machine (Windows, Mac, Linux) : ssh

utilisateur@IP_serveur

Exemple :

ssh [admin@192.168.1.50](#)

Avec un port spéci que (si modi é) : ssh -p 2222
utilisateur@IP_serveur

Con guration de Base (Optionnel)

Fichier de Con guration Principal

Emplacement : `/etc/ssh/sshd_con g`

Éditer la con guration SSH

`sudo nano /etc/ssh/sshd_con g`

Options de Sécurité Recommandées

Paramètre	Valeur recommandée	Description
Port	22 (ou 2222)	Port d'écoute SSH
PermitRootLogin	no	Désactiver connexion root
PasswordAuthentication	yes	Autoriser mot de passe
PubkeyAuthentication	yes	Autoriser clés SSH

Table 1: Paramètres de sécurité SSH **Exemple de modi**

cation :

Désactiver connexion root directe (sécurité)

`PermitRootLogin no`

Changer le port (optionnel)

Port 2222

Appliquer les Modifications

Redémarrer SSH après modification

```
sudo systemctl restart ssh
```

Vérifier le statut

```
sudo systemctl status ssh
```

Commandes Utiles

Action	Commande
Démarrer SSH	sudo systemctl start ssh
Arrêter SSH	sudo systemctl stop ssh
Redémarrer SSH	sudo systemctl restart ssh
Statut du service	sudo systemctl status ssh
Activer au boot	sudo systemctl enable ssh
Désactiver au boot	sudo systemctl disable ssh
Voir logs SSH	sudo journalctl -u ssh -n 50
Connexion distante	ssh user@IP

Table 2: Commandes de gestion OpenSSH

Fichiers Importants

Fichier	Description
/etc/ssh/sshd_config	Configuration serveur SSH
/etc/ssh/ssh_config	Configuration client SSH
/var/log/auth.log	Logs authentification
/.ssh/authorized_keys	Clés publiques autorisées

Table 3: Fichiers de configuration SSH

Dépannage Rapide

SSH ne démarre pas

Vérifier les erreurs de configuration

`sudo sshd -t`

Voir les logs détaillés

`sudo journalctl -u ssh -n 100`

Impossible de se connecter Vérifier les configurations :

- Service SSH actif : `sudo systemctl status ssh`
- Firewall autorise port 22 : `sudo ufw status`
 - IP correcte : `ip addr show`
- Nom d'utilisateur et mot de passe valides

Autoriser SSH dans le Firewall (si UFW actif) Autoriser

SSH dans UFW

`sudo ufw allow ssh`

Ou autoriser port spécifique

`sudo ufw allow 2222/tcp`

Checklist Validation

- [] `apt update` & `apt upgrade` exécuté
- [] `apt install openssh-server -y` terminé
- [] `systemctl status ssh` = active (running)

-
-
-
- [] systemctl enable ssh exécuté
- [] IP serveur identifiée : ip addr show
- [] Test connexion locale : ssh localhost fonctionne
- [] Test connexion distante : ssh user@IP fonctionne [] Con
- guration sécurité (optionnel) :
 - [] PermitRootLogin no con guré
 - [] Port modifié si souhaité
 - [] SSH redémarré après modification
- [] Firewall autorise SSH (si UFW actif)

Temps total : 5 minutes

OpenSSH opérationnel ☒