FICHE TECHNIQUE EMPLOI


Tyrolienne Horizontale avec mât de déport

SMPM 84


DESCRIPTION

Avec le matériel présent dans un VSM ce montage avec ces agrès est à privilégier

- Les amarrages des cordes porteuses et du système de relâchement mouflé sont développés *en pages 2*
- le relâchement mouflé peut être du côté des tensions de cordes ou des extrémités des porteuses ***cf FTE relâchement mouflé***
- La corde de traction doit être la plus parallèle possible aux cordes porteuses pour éviter l'écrasement de celles-ci.
- Ne pas mettre de frein de charge autobloquant sur la corde de retenue, la corde passée dans un mousqueton suffit.




Amarrage côté extrémité corde




Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance



Redondance de chaque agrès


Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale



Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale


Pas de redondance entre les systèmes

Pas possible de connecter d'autres dispositifs



Amarrage artificiel, <u>3 points minimum</u> (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé


Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale



Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Amarrage côté tension de cordes




Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance




Redondance de chaque agrès

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale



Amarrage artificiel, <u>3 points minimum</u> (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale



Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale