Q1. Describe Function(功能) of pthread\_create:

int pthread\_create(pthread\_t \*thread, const pthread\_attr\_t \*attr,
void \*(\*start\_routine) (void \*), void \*arg);

在调用进程中创建一个新线程,该线程唤醒 start routine()进行执行。

Q2. Describe Function(功能) of pthread\_join:

int pthread\_join(pthread\_t thread, void \*\*retval);

等待参数中的线程 thread 执行结束,如果 retval 非空,则将线程 thread 的退出状态存于 retval 指向的地址。如果线程 thread 被取消,PTHREAD\_CANCELED 将会被存在 retval 指向的地址。

通常主线程对所有创建的线程使用该函数,避免主线程在其他线程之前退出。

Q3. Describe Function(功能) of pthread mutex lock:

int pthread mutex lock(pthread mutex t \*mutex);

锁住 mutex 所指向的互斥锁,成功则返回 0. 互斥锁被锁定线程释放后才能被另一线程获取。

补充: mutex 互斥锁

在编程中,引入了对象互斥锁的概念,来保证共享数据操作的完整性。每个对象都对应于一个可称为"互斥锁"的标记,这个标记用来保证在任一时刻,只能有一个线程访问该对象。

Q4. Describe Function(功能) of pthread\_cond\_wait:

int pthread\_cond\_wait(pthread\_cond\_t \*cond, pthread\_mutex\_t \*mutex); 释放锁 mutex,阻塞线程。当该阻塞的线程被其他线程唤醒时,重新获取锁 mutex. 条件变量可利用线程间共享的全局变量进行同步,通常和一个互斥锁结合在一起使用。

Q5. Describe Function(功能) of pthread cond signal:

给另外一个正在处于阻塞状态的线程发送信号 ,使其脱离阻塞状态,继续执行。如果没有线程处在阻塞等待状态,该函数也会成功返回。阻塞线程通常指的是由于 pthread\_cond\_wait 而阻塞的线程。若有多个线程被阻塞,根据调度原则选择一个进程发送信号。

在单核处理器上,最多给一个线程发送信号,而在多核处理器上可以给多个阻 塞线程发送信号。

Q6. Describe Function(功能) of pthread\_mutex\_unlock: int pthread\_mutex\_unlock(pthread\_mutex\_t \*mutex); 解除 mutex 所指向的互斥锁的锁定状态。

Q7. Describe Function(功能) of sem open:

sem\_t \*sem\_open(const char \*name, int oflag);

sem\_t \*sem\_open(const char \*name, int oflag, mode\_t mode, unsigned int value);

创建新的或者打开已存的名为 name 的信号量。 参数 oflag 控制函数调用时的操作类型。权限 mode 以及初始值 value 只在新建名为 name 的信号量时被传入。

Q8. Describe Function(功能) of sem wait:

int sem wait(sem t \*sem);

将 sem 指向的信号里量值减一。

具体而言,如果此时信号量的值大于 0,则立马执行减一并返回,否则进入阻塞状态直到调用被中断或者信号量的值大于 0。

补充:

int sem\_trywait(sem\_t \*sem);

int sem\_timedwait(sem\_t \*sem, const struct timespec \*abs\_timeout);

Q9. Describe Function(功能) of sem\_post:

int sem\_post(sem\_t \*sem);

将 sem 指向的信号量的值加一。此后,如果信号量的值大于 0,则另一阻塞于 sem\_wait 调用的进程或者线程将会被唤醒来获取该信号量。

Q10. Describe Function(功能) of sem\_close:

int sem\_close(sem\_t \*sem);

关闭 sem 指向的信号量,释放信号量分配给调用进程的所有资源。

关闭不是删除,删除用 unlink 来实现。

Q11. Producer-Consumer Problem (understand producer\_consumer.c): Are the data that consumers read from the buffer are produced by the same producer? producer consumer.c

在样例程序中,消费者读取的是同一个生产者生产的内容因为此时只有一个生产者。

但通常而言,如果存在多个生产者轮流工作,消费者可以读取多个生产者的内容。

Q12. Producer-Consumer Problem (understand producer\_consumer.c): What is the order of the consumer's read operations and the producer's write operations, and their relationship

生产者先进行写操作,然后消费者进行读操作,因为消费者无法从一个空的 buffer 里读取内容。当 buffer 为满后,生产者无法再进行写操作了,此时只有消费者进行读操作直到 buffer 不再为满。同样,buffer 为空时,消费者无法进行读操作,只能让生产者执行写操作。具体说明见下。 总体而言,读写操作在时间上有着先后关系。

Q13. Producer-Consumer Problem (understand producer\_consumer.c): Briefly describe the result of the program

首先,程序通过 pthread\_create 创建了 producer 以及 consumer 这两个线程,轮流对 buffer 进行写、读操作,生产者每次写入一个随机字母,消费者每次读出一个字母显示出来。同时通过一个互斥锁,在进行任一操作前获取锁,操作后释放锁,保证了在一个时刻读、写中只能有一个对 buffer 进行操作。

当 IS\_FULL 条件成立, buffer 为满, producer 通过 pthread\_cond\_wait 释放锁并进入阻塞状态。consumer 获取锁,通过 pthread\_cond\_signal 以及 full 变量唤醒 producer,再从 buffer 中读取内容,最后释放锁。producer 与 consumer 又开始轮流对 buffer 进行读写。

同理, 当 IS\_EMPTY 条件成立, buffer 为空, consumer 通过 pthread\_cond\_wait 释放锁并进入阻塞状态。producer 获取锁,通过 pthread\_cond\_signal 以及 empty 变量唤醒 consumer, 再向 buffer 中写内容,最后释放锁。然后 consumer 继续执行。

Q14. Producer-Consumer Problem (understand producer\_consumer.c): What queue is used in this program, and its characteristics? 环形队列。

特点是占用线性空间,首尾相连,先进先出,使得存读快速,空、满状态的判定也十分简单。

Q15. Producer-Consumer Problem (understand producer\_consumer.c): Briefly describe the mutual exclusion mechanism of this program 生产者与消费者通过一个互斥锁,在进行任一操作前获取锁,操作后释放锁,保证了在一个时刻读、写中只能有一个对 buffer 进行操作。

即使当 IS\_FULL 条件成立,buffer 为满,producer 释放锁进入阻塞状态,consumer 获取锁并唤醒 producer,读取内容后释放锁。producer 又获取了锁。同理,当 IS\_EMPTY 条件成立,buffer 为空,consumer 释放锁并进入阻塞状态。producer 获取锁并唤醒 consumer,再向 buffer 中写内容后释放锁。然后consumer 又获取锁。