Entregable 2

Trabajo de la Asignatura

ENTORNOS OPERATIVOS PARA ROBÓTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL | GRUPO A1 Grado en Informática Industrial y Robótica





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
ORIGEN DE DATOS Y PUENTE ROS2-MQTT
PASO A OPC-UA
VISIÓN GENERAL 1
VISIÓN GENERAL 2
CIERRE

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ORIGEN DE DATOS Y PUENTE ROS2-MQTT PASO A OPC-UA VISIÓN GENERAL 1 VISIÓN GENERAL 2 CIERRE

¿QUÉ HAY EN ESTE DOCUMENTO?

RESUMEN

En este documento se encuentra la explicación de cómo se han llevado a cabo las distintas aplicaciones y configuraciones necesarias para la entrega:

- Configuración de la Máquina Virtual (VMWare) y ROS2.
- Aplicación Puente *ROS2-MQTT*.
- Configuración Mosquitto y MQTT (y MQTTX).
- Configuración de *OPC-UA Browser*.
- Aplicación Servidor *OPC-UA Browser*.
- Configuración de *Ignition*.
- Configuración *Ignition Designer*.

ÍNDICE INTRODUCCIÓN

ORIGEN DE DATOS Y PUENTE ROS2-MQTT


PASO A OPC-UA VISIÓN GENERAL 1 VISIÓN GENERAL 2 CIERRE

CONFIGURACIÓN VMWARE

Es necesario modificar las opciones de la máquina virtual para poder realizar la comunicación *MQTT*.

Para ello, hay que acceder a "Virtual Machine Settings" -> "Network Adapter" y, en la opción "Network Connection" seleccionar la opción "Bridged".

Tras eso, es recomendable configurar los adaptadores. En este caso, se selecciona como "host network adapter" la segunda opción.



CONFIGURACIÓN ROS2

Para la realización de este entregable, se ha creado inicialmente una carpeta con "mkdir Entregable".


Posteriormente, dentro de esta carpeta se ha creado otra de nombre "src" empleando el mismo comando.


Dentro de la carpeta "Entregable", se han empleado los comandos "colcon build" y "echo "source /home/louhlouh/Entregable/install/setup.bash" >> ~/.bashrc"

Para la creación del *package*, dentro de la carpeta "src" se emplea "ros2 pkg create my_turtle --build-type ament_python --dependencies rclpy" seguido de "colcon build".

Dentro de este paquete se crean dos aplicaciones de *Python*. Cada uno de estos ficheros es un código ejecutable y, por tanto, un nodo. Estas serán explicadas más adelante.

Además, es necesario configurar el "setup.py", incluyendo los dos nodos, y el "package.xml".





CONFIGURACIÓN SETUP Y PACKAGE

En "setup.py", se añaden las líneas "'my_bridge = my_turtle.my_bridge:main'," y "'draw_path = my_turtle.draw_path:main'"

En "package.xml", se añaden las líneas "<depend>geometry_msg</depend>" y "<depend>turtlesin</depend>"

```
from setuptools import find packages, setup
package name = 'my turtle'
                                                   <?xml version="1.0"?>
                                                   </mml-model href="http://download.ros.org/schema/package_format3.xsd" schematypens="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"?>
setup(
                                                    <package format="3">
   name=package name,
   version='0.0.0',
                                                     <name>my turtle</name>
   packages=find packages(exclude=['test']),
                                                     <version>0.0.0
   data files=[
                                                     <description>TODO: Package description</description>
       ('share/ament index/resource index/packages',
                                                     <maintainer email="louhlouh@todo.todo">louhlouh</maintainer>
           ['resource/' + package name]),
                                                     <license>TODO: License declaration</license>
       ('share/' + package name, ['package.xml']),
                                                     <depend>rclpy</depend>
   install requires=['setuptools'],
                                                     <depend>geometry_msg</depend>
   zip safe=True,
                                                     <depend>turtlesin</depend>
   maintainer='louhlouh',
   maintainer email='louhlouh@todo.todo',
   description='TODO: Package description',
                                                     <test depend>ament copyright</test depend>
   license='TODO: License declaration',
                                                     <test depend>ament flake8</test depend>
   tests require=['pytest'],
                                                     <test depend>ament pep257</test depend>
   entry points={
                                                     <test depend>python3-pytest</test depend>
        'console scripts': [
           'my_bridge = my_turtle.my_bridge:main'
                                                     <export>
            'draw path = my turtle.draw path:main'
                                                       <build type>ament python
                                                     </export>
```


J2/U1/2U25

ORIGEN DE DATOS

INICIALIZACIÓN DEL SIMULADOR

Para la obtención de los datos es necesario ejecutar en una terminal "ros2 run turtlesim turtlesim_node".


Este comando pone en ejecución el simulador de *turtlebot "TurtleSim"* del cual obtendremos los distintos datos solicitados.



louhlouh@louhlouh-virtual-machine:~\$ ros2 run turtlesim turtlesim_node

Para no recoger datos estáticos, se ha optado por hacer uso de un código básico de movimiento de la tortuga ("draw_path.py").

Al ejecutarlo, la tortuga modifica su velocidad lineal y angular, realizando movimientos aleatorios.



```
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry msgs.msg import Twist
import random
class NodoDibujaCamino(Node):
    def init (self):
        super(). init ("drawing path")
        self.cmd vel pub = self.create publisher(Twist, "/turtle1/cmd vel", 10)
        self.get logger().info("Inicialización del movimiento de la tortuga.")
        self.create timer(1.0, self.enviar velocidad)
    def enviar velocidad(self):
        msg = Twist()
        msg.linear.x = random.uniform(0.0, 5.0)
        msg.angular.z = random.uniform(-3.0, 3.0)
        self.cmd vel pub.publish(msg)
        self.get logger().info("Velocidad modificada.")
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    nodo pub = NodoDibujaCamino()
    rclpy.spin(nodo pub)
    nodo pub.destroy node()
    rclpy.shutdown()
   name == ' main ':
    main()
```

louhlouh@louhlouh-virtual-machine:~/Entregable\$ ros2 run my_turtle draw_path

Para realizar la comunicación de información entre *ROS2* y *MQTT* es necesario hacer uso de una aplicación (my_bridge.py) que realice las siguientes funciones:

- Suscribirse al topic /turtle1/pose para obtener la posición (x, y) y orientación (theta) de la tortuga.
- Suscribirse al topic /turtle1/cmd_vel para obtener la velocidad lineal y angular de la tortuga.
- Publicar los datos obtenidos en un mensaje *JSON* por *MQTT*:
 - Mensaje JSON vector de 2 componentes y 1 dato (posición, orientación).
 - Mensaje JSON de 2 datos (velocidad lineal, velocidad angular).

```
import rclpy
from rclpy.node import Node

from turtlesim.msg import Pose
from geometry_msgs.msg import Twist

import paho.mqtt.client as mqtt
import json

import time

BROKER_ADRESS = "192.168.0.13" # Varía según la IP del host
PORT = 1883

POSE_TOPIC = "turtle/pose"
VEL_TOPIC = "turtle/velocity"
```

Este código primero importa las librerías necesarias para su funcionamiento.

A continuación, establece 4 variables globales.

- BROKER_ADRESS: Esta variable varía dependiendo de la IP del host. Esta información puede obtenerse desde la cmd del host mediante el comando "ipconfig".
- *PORT*: Puerto empleado para las conexiones.
- POSE_TOPIC: topic en el que se publicarán los datos referentes a la posición y orientación.
- VEL_TOPIC: topic en el que se publicarán los datos referentes a las velocidades.

```
class TurtleMQTTPublisher(Node):
  def init (self):
       super(). init ('turtle mqtt publisher')
       self.pose subs = self.create subscription(
           '/turtle1/pose',
           self.pose callback,
       self.pose subs # prevent unused variable warning
       self.cmd vel subs = self.create subscription(
           Twist.
           '/turtle1/cmd vel',
           self.cmd vel callback,
       self.cmd vel subs # prevent unused variable warning
       # Configuración del cliente MOTT
       self.mqtt client = mqtt.Client("TurtleMQTTPublisher")
       self.mqtt client.connect(BROKER ADRESS, PORT)
       self.last pose time = 0.0
       self.last vel time = 0.0
       self.pose interval = 1.0
       self.vel interval = 0.5
   def pose callback(self, msq): --
   def cmd_vel_callback(self, msg): --
```

Este código declara una clase "TurtleMQTTPublisher" que hereda de la clase Node de ROS2.

- 1. El método "__init__" inicializa la clase.
- 2. Mediante "self.pose_subs" se crea una subscripción al tópico "/turtle1/pose", el cual publica un mensaje tipo "Pose". Cada vez que se reciba un mensaje en este tópico, se llamará al método "self.pose_callback".
- 3. Mediante "self.cmd_vel_subs" se crea una subscripción al tópico "/turtle1/cmd_vel", el cual publica un mensaje tipo "Twist". Cada vez que se reciba un mensaje en este tópico, se llamará al método "self.cmd_vel_callback".
- 4. Se crea un cliente *MQTT* y se conecta al bróker en la dirección y puertos anteriormente establecidos.
- 5. Se establecen unos intervalos que permiten controlar la frecuencia de obtención de los datos (estos permiten que ambos datos se obtengan con frecuencias similares y evita problemas de pérdidas de datos *a posteriori*).

```
class TurtleMQTTPublisher(Node):
   def init (self): --
   def pose callback(self, msq):
        current time = time.time()
        if current time - self.last pose time >= self.pose interval:
           self.last pose time = current time
           # Mensaje JSON para posición y orientación
           pose data = {
                "position": [msg.x, msg.y],
                "orientation": msg.theta
           pose json = json.dumps(pose data)
           # Publicación por MQTT del mensaje
           self.mqtt client.publish(POSE TOPIC, pose json)
           self.get logger().info(f"Turtle pose: {pose json}")
   def cmd vel callback(self, msg):
        current time = time.time()
        if current time - self.last vel time >= self.vel interval:
           self.last vel time = current time
           # Mensaje JSON para velocidad
           velocity data = {
                "linear velocity": msg.linear.x,
                "angular velocity": msg.angular.z
           velocity json = json.dumps(velocity data)
           # Publicación por MQTT del mensaje
           self.mqtt client.publish(VEL TOPIC, velocity json)
           self.get logger().info(f"Turtle velocity: {velocity json}")
```

- ha pasado el intervalo de tiempo requerido y extrae los datos de posición y orientación del mensaje recibido, organizándolos en un diccionario llamado "pose_data". A continuación, convierte el diccionario en un string en formato JSON y lo almacena en "pose_json". Por último, publica el mensaje JSON al topic MQTT especificado por POSE_TOPIC.
- 7. Se define el método "cmd_vel_callback". Este primero comprueba si ha pasado el intervalo de tiempo requerido y extrae las velocidades lineal y angular del mensaje recibido y los organiza en un diccionario llamado "velocity_data". A continuación, convierte el diccionario en un string en formato JSON y lo almacena en "velocity_json". Por último, publica el mensaje JSON al topic MQTT especificado por VEL TOPIC.

D2/01/2025

```
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)

    turtle_mqtt_publisher = TurtleMQTTPublisher()

# Manejo de interrupción mediante "ctrl+C" en terminal
    try:
        rclpy.spin(turtle_mqtt_publisher)
    except KeyboardInterrupt:
        pass

# Destruir el nodo y detener MQTT
    turtle_mqtt_publisher.destroy_node()
    turtle_mqtt_publisher.mqtt_client.disconnect() # Cerrar conexión MQTT
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Esta parte del código define la función principal del programa.

- 1. Se inicializa el sistema de *ROS2* mediante "rclpy.init(args=args)".
- 2. Se crea una instancia del nodo *TurtleMQTTPublisher*.
- 3. Se ejecuta el nodo en un bucle infinito hasta que se detiene el nodo mediante una interrupción por teclado.
- 4. Se destruye el nodo, detiene la conexión *MQTT* y apaga el sistema de *ROS2*.

Ejemplo de impresión por terminal del código:

```
[INFO] [1735489033.524698350] [turtle_mqtt_publisher]: Turtle velocity: {"linear_velocity": 4.74617943972584, "angular_velocity": 1.4415620282933066}
[INFO] [1735489033.668561393] [turtle_mqtt_publisher]: Turtle pose: {"position": [8.348675727844238, 6.586977958679199], "orientation": 1.939117670059204}
[INFO] [1735489034.486584905] [turtle_mqtt_publisher]: Turtle velocity: {"linear_velocity": 1.7904409583552576, "angular_velocity": -2.8044862239483903}
[INFO] [1735489034.679653924] [turtle_mqtt_publisher]: Turtle pose: {"position": [4.679611682891846, 8.738859176635742], "orientation": 2.624359130859375}
```


Para iniciar el bróker *Mosquitto* en *Windows* es necesario ejecutar "mosquitto.exe" en la terminal de *Windows*.

Mediante *MQTTX* se puede realizar una monitorización inicial de los datos enviados por el publicador para comprobar que todos los datos se envían y reciben correctamente.

Primero, se configura una nueva conexión de nombre "Entregable".

A continuación, se crean las subscripciones a los dos tópicos:


- turtle/velocity: recibe las velocidades en formato {"linear_velocity": a, "angular_velocity": b}
- turtle/pose: recibe la posición y orientación en formato {"position"<u>: [x, y], "orientation": z}</u>



Ejemplo de mensajes recibidos:

```
Topic: turtle/pose QoS: 0
{"position": [6.773126602172852,
5.411400318145752], "orientation":
2.5028603076934814}
```

C:\Users\Usuario>cd "C:\Program Files\mosquitto"
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto.exe
C:\Program Files\mosquitto>



Topic: turtle/velocity QoS: 0

{"linear_velocity":
0.49457454659106337,
"angular_velocity":
0.8830492486344972}

ÍNDICE INTRODUCCIÓN ORIGEN DE DATOS Y PUENTE ROS2-MQTT

PASO A OPC-UA

VISIÓN GENERAL 1 VISIÓN GENERAL 2 CIERRE

CONFIGURACIÓN OPC-UA BROWSER

Es necesario configurar una conexión en OPC-UA Browser.

La dirección de la conexión en este caso es:


"opc.tcp://localhost:4840/freeopcua/server/"

*Para poder acceder a este servidor, es necesario estar ejecutando el código "servidor_OPC-UA_Browser.py", dedicado al manejo de este servidor.

En este se configura el *endpoint* con el mismo nombre especificado como dirección de la conexión.

ENDPOINT= "opc.tcp://localhost:4840/freeopcua/server/"

Configuración del endpoint del servidor OPC-UA
server.set_endpoint(ENDPOINT)



APLICACIÓN OPC-UA SERVER

Para realizar la comunicación de información entre el bróker *Mosquitto* y el servidor *OPC-UA* es necesaria la creación de una aplicación que haga de servidor *OPC-UA* que realice las siguientes funciones:

- Suscribirse al *topic turtle/pose* para obtener la posición (x, y) y orientación (theta) de la tortuga.
- Suscribirse al topic turtle/velocity para obtener la velocidad lineal y angular de la tortuga.
- Actualizar los datos obtenidos en los nodos correspondientes OPC-UA:
 - Pose: Vector posición, orientación y estado (contador y últimos valores).
 - Velocity: Velocidad lineal, velocidad angular y estado (contador y últimos valores).

```
import threading
import time
from asyncua.sync import Server
import json
from datetime import datetime
import paho.mqtt.client as mqtt

BROKER_ADDRESS = "localhost"
PORT = 1883
ENDPOINT= "opc.tcp://localhost:4840/freeopcua/server/"

POSE_TOPIC = "turtle/pose"
VEL_TOPIC = "turtle/velocity"


pose_counter = 0
velocity_counter = 0
```

Este código primero importa las librerías necesarias para su funcionamiento.

A continuación, establece 7 variables globales.

- BROKER ADRESS: Se establece como "localhost".
- PORT: Puerto empleado para las conexiones.
- ENDPOINT: Dirección de la conexión con el Servidor OPC-UA.
- POSE_TOPIC: topic del que se recibirán los datos referentes a la posición y orientación.
- VEL_TOPIC: topic del que se recibirán los datos referentes a las velocidades.
- pose_counter: Contador que indica la cantidad de datos de tipo pose recibidos.
- *velocity_counter*: Contador que indica la cantidad de datos de tipo *velocity* recibidos.

APLICACIÓN OPC-UA SERVER



Se declara una clase "PoseSubscriber" que hereda de threading. Thread, lo que permite que se ejecute en un hilo separado del programa principal.

- 1. Se define el constructor "__init__" para inicializar el tópico al que se subscribe, la conexión MQTT y el método de manejo de mensajes entrantes.
- Se define el método "run", en el cual se realiza la conexión al bróker MQTT y la subscripción al tópico "POSE_TOPIC".
 Posteriormente, se llama a "loop_forever", que escucha de forma continua los mensajes del topic.
- Se define el método "on_message", el cual se activa cuando se recibe un mensaje del tópico y realiza las siguientes acciones:
 - I. Extrae "position" y "orientation" del mensaje.
 - II. Obtiene los valores anteriores leyendo el valor actual de los nodos *OPC-UA*.
 - II. Actualiza los valores en *OPC-UA* con los obtenidos de "position" y "orientation" y los valores anteriores.
 - Incrementa el contador global "pose_counter" y escribe el valor en el nodo OPC-UA correspondiente.

APLICACIÓN OPC-UA SERVER

```
class VelocitySubscriber(threading.Thread)
   def _init_(self):
       super(). init ()
       self.topic = VEL TOPIC
       self.client = mqtt.Client(f"velocity_subscriber")
       self.client.on message = self.on message
   def run(self):
           # Conectar al broker MQTT y suscribirse al tema correspondiente
           self.client.connect(BROKER_ADDRESS, PORT)
           self.client.subscribe(self.topic)
           print(f"Velocity Subscriber subscribed to topic: {self.topic}")
           self.client.loop_forever()
       except Exception as e:
            print(f"Error connecting to MQTT broker: {e}")
    def on message(self, client, userdata, msg):
       # Lectura del mensaje recibido
       message = json.loads(msg.payload.decode())
       linear vel = message["linear velocity"]
        angular vel = message["angular velocity"]
       print(f"Received from {self.topic}: {message}")
       # Obtención de los últimos valores
       last linear = turtle linear vel.get value()
       last angular = turtle angular vel.get value()
       # Actualización en los nodos de OPC-UA
       turtle linear vel.write value(linear vel)
       turtle_angular_vel.write_value(angular_vel)
       turtle_last_linear.write_value(last_linear)
        turtle last angular.write value(last angular)
       print(f"Object 'Velocity' updated with 'Linear': {linear_vel}, 'Angular': {angular_vel}")
       global velocity counter
        velocity_counter += 1
        turtle velocity count.write value(velocity counter)
```

Se declara una clase "VelocitySubscriber" que hereda de threading. Thread, lo que permite que se ejecute en un hilo separado del programa principal.

- 1. Se define el constructor "__init__" para inicializar el tópico al que se subscribe, la conexión MQTT y el método de manejo de mensajes entrantes.
- Se define el método "run", en el cual se realiza la conexión al bróker MQTT y la subscripción al tópico "VEL_TOPIC".
 Posteriormente, se llama a "loop_forever", que escucha de forma continua los mensajes del topic.
- 3. Se define el método "on_message", el cual se activa cuando se recibe un mensaje del tópico y realiza las siguientes acciones:
 - I. Extrae "linear_velocity" y "angular_velocity" del mensaje.
 - II. Obtiene los valores anteriores leyendo el valor actual de los nodos *OPC-UA*.
 - Actualiza los valores en OPC-UA con los obtenidos de del topic y los valores anteriores.
 - IV. Incrementa el contador global "velocity_counter" y escribe el valor en el nodo OPC-UA correspondiente.

ADQUISICIÓN DE DATOS

APLICACIÓN OPC-UA SERVER



Esta parte del código define la función principal del programa.

- Se configura el servidor OPC-UA inicializando una instancia "Server()" y configurando el endpoint.
- 2. Se registra un *namespace* para agrupar los nodos *OPC-UA*.
- 3. Se crean los nodos y las variables, estableciéndolas como escribibles.

Pose	Position		
	Orientation		
		Pose Counter	
	State	Last Position	
		Last Orientation	
	Linear		
	Angular		
Velocity		Velocity Counter	
	State	Last Linear	
		Last Angular	


Estos se organizan en dos objetos principales (*Pose* y *Velocity*). Cada uno cuenta con dos variables y un subnodo "*State*". Este subnodo tiene tres variables.

- 4. Se inicializa el servidor.
- 5. Se inicializan los subscriptores MQTT, cada uno en un hilo independiente.

Datos obtenidos en terminal:

```
Received from turtle/pose: {'position': [0.31067246198654175, 11.088889122009277], 'orientation': 1.0173602104187012}
Object 'Pose' updated with 'Position': [0.31067246198654175, 11.088889122009277], Orientation: 1.0173602104187012]
Received from turtle/velocity: {'linear_velocity': 4.782541039273772, 'angular_velocity': 0.41661387486259205}
Object 'Velocity' updated with 'Linear': 4.782541039273772, 'Angular': 0.41661387486259205
Received from turtle/pose: {'position': [4.683532238006592, 10.50181770324707], 'orientation': -0.134185329079628}
Object 'Pose' updated with 'Position': [4.683532238006592, 10.50181770324707], Orientation: -0.134185329079628]
Received from turtle/velocity: {'linear_velocity': 2.296332517225874, 'angular_velocity': -0.38827364451164836}
Object 'Velocity' updated with 'Linear': 2.296332517225874, 'Angular': -0.38827364451164836
```

Datos obtenidos en el servidor:




ÍNDICE INTRODUCCIÓN ORIGEN DE DATOS Y PUENTE ROS2-MQTT PASO A OPC-UA

VISIÓN GENERAL 1

VISIÓN GENERAL 2 CIERRE

INICIC



Para poder utilizar *Ignition*, es necesario inicializar el "Gateway Control Utility".


Primero, hay que establecer el *Port* y *SSL Port*.

Posteriormente, se presiona el botón de inicio y, una vez iniciado el servidor, se procede a ir a la página web de *Ignition*.

OPC CONNECTIONS - SERVERS

Una vez iniciada la sesión en *Ignition* e iniciada la versión de prueba, se procede a crear la conexión desde el apartado de "Configuración – *OPC Connections* – *Servers*".

Para ello, es necesario establecer como "Endpoint URL" la dirección mencionada con anterioridad que se emplea tanto en el código de la aplicación OPC-UA como en el OPC-UA Browser.



OPC CONNECTIONS – QUICK CLIENT

Desde "Configuración – *OPC Connections* – *Quick Client*" se puede acceder a los datos que se reciben en "OPC-UA Server (Entregable)". Para ello, es necesario subscribirse al tópico que se desea leer.

"Velocity [x]" es un ejemplo de subscripción. Esta está subscrita a:

- 1. Velocity Linear
- 2. Velocity State Last Linear
- 3. Velocity Angular
- 4. Velocity State Angular
- 5. Velocity Velocity Counter

OPC Quick Client			
TYPE	ACTION	TITLE	
Server	refresh	■ Ignition OPC-UA Server	
Server	refresh	Simulation Server	
Server	refresh	□ □ OPC-UA Server (Entregable)	
Object		P - □ Server	
Object		⊕ 	
Object		- □ Pose	
Object		⊕- 🗀 State	
Tag	[s][r][w]	⊕- 🗀 Position	
Tag	[s][r][w]	⊕ 🗀 Orientation	
Object		- G Velocity	
Object		🕒 🧀 State	
Tag	[s][r][w]	🕒 🗀 Linear	
Tag	[s][r][w]	🗗 🧀 Angular	


Ve	/elocity [x] [Add]					
	Server	Address	Value	Quality	Timestamp	
	OPC-UA Server (Entregable)	ns=2;i=9	4,079	[Good] Good; unspecified.	29/12/24 19:38:20 +01:00	[x]
	OPC-UA Server (Entregable)	ns=2;i=13	2,482	[Good] Good; unspecified.	29/12/24 19:38:20 +01:00	[x]
	OPC-UA Server (Entregable)	ns=2;i=10	-2,345	[Good] Good; unspecified.	29/12/24 19:38:20 +01:00	[x]
	OPC-UA Server (Entregable)	ns=2;i=14	0,837	[Good] Good; unspecified.	29/12/24 19:38:20 +01:00	[x]
	OPC-UA Server (Entregable)	ns=2;i=12	1982	[Good] Good; unspecified.	29/12/24 19:38:20 +01:00	[x]

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
ORIGEN DE DATOS Y PUENTE ROS2-MQTT
PASO A OPC-UA
VISIÓN GENERAL 1

VISIÓN GENERAL 2

CIERRE


Para representar gráficamente en *Ignition Designer* los datos obtenidos en "OPC-UA Server (Entregable)" se crean varios *tags*. Estos, permitirán suscribirse al dato *OPC-UA* que se desea leer y así asociarlo a su representación correspondiente.



Dependiendo de los datos que estos reciben, se emplea un tag de un tipo u otro :


- OPC Tags: Etiquetas que tratan los datos obtenidos del servidor OPC-UA directamente.
- Memory Tags: Etiquetas derivadas de las OPC Tags; es decir, sus valores se obtienen a partir de cálculos y tratamientos de los datos obtenidos de las OPC Tags.

Asimismo, para analizar la variación de los valores de un tag a lo largo del tiempo, se define dicho tag como *Historical*. Para ello, tras realizar la creación de dicho tag, habrá que activar "*Store history for this tag*", seleccionando la base de datos donde se obtiene el historial, en este caso PostgreSQL.




Un ejemplo de tags que requieren activar esta opción serían los tags "X" e "Y". Los cuales se han asociado a un Easy Chart para mostrar la variación de la posición de la tortuga.

Angular_Speed



Linear_Speed




Velocity-Tags

Los tags "Angular_Speed" y "Linear_Speed" recogen la información relacionada con la velocidad angular y lineal de la tortuga.


Para la creación de estos tags se han realizado los siguientes pasos :

- 1. Definir el nombre del *tag*.
- 2. Especificar el tipo de dato que va a recibir dicho tag (en este caso Double).
- 3. Vincular el *topic* que recibe el servidor de *Ignition* con el *tag*.
- 4. Establecer el tag como Default Historical.

Counter_Vel



Last Angular




Velocity-State-Tags

Los tags "Last_Angular", "Last_Linear" y "Counter_Vel" recogen la información relacionada con los últimos datos recibidos respecto a la velocidad angular y lineal de la tortuga, y la cantidad de datos recibidos en total en cuanto a la velocidad.

Para la creación de estos *tags* se han realizado los mismos <u>pasos</u> comentados anteriormente con un ligero matiz respecto al *tag "Counter_Vel"*; el cual, en vez de ser *Double* como el resto, es de tipo *Integer*, ya que dicho *tag* funciona como contador.


Last Linear




IGNITION DESIGNER

OPC TAGS

Position



Theta




Position-Tags


Los tags "Position" y "Theta" recogen la información relacionada con la posición y la orientación de la tortuga.

Para la creación de estos *tags* se han realizado los mismos pasos comentados anteriormente con un ligero matiz respecto al *tag "Position"*; el cual, en vez de ser *Double* como el *tag "Theta"* o los anteriores, es de tipo *Double Array*, ya que dicho *tag* recibe la posición en formato [x, y], siendo "X" e "Y" datos de tipo *Double*.

Counter_Pos



Last Orientation




Position-State-Tags

Los tags "Last_Orientation", "Last_Pos" y "Counter_Pos" recogen la información relacionada con los últimos datos recibidos respecto a la posición y la orientación de la tortuga, y la cantidad de datos recibidos en total en cuanto a la posición.


Para la creación de estos *tags* se han realizado los mismos <u>pasos</u> comentados anteriormente con un ligero matiz respecto al *tag "Counter_Pos"*; el cual, en vez de ser *Double* como el resto, es de tipo *Integer*, ya que dicho *tag* funciona como contador.

Last Pos



SCAN CLASS

Antes de nada, se establece un *Slow Rate* de 500 ms en el *Scan Class* que se ha designado a las *OPC Tags*.



33

REINICIO DE MEMORY TAGS

Dentro de *Counter_Vel -> Tag Events -> Value Events -> Value*Changed se localiza el siguiente código.

Este permite reiniciar los datos almacenados en las *Memory Tags* cada vez que se reinicia el servidor.

El código comprueba el valor anterior y actual del contador y, en caso de que el valor previo sea superior, realiza el reinicio de variables.

```
# Si el valor del contador se reinicia, se reinician todas las memory tags
if previousValue.value > currentValue.value:
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Distance", 0.0)
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Angular_Suma", 0)
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Angular_Average_Speed", 0)
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Angular_Max_Speed", -10)
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Angular_Min_Speed", 10)
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Linear_Suma", 0)
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Linear_Average_Speed", 0)
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Linear_Max_Speed", -10)
    system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Linear_Min_Speed", 10)
```

U2/U1/2U25

ANGULAR SPEED – MEMORY TAGS

Este código se localiza en Angular_Speed -> Tag Events -> Value Events -> Value Changed

Se han definido cuatro cálculos, uno para cada *Memory Tag*. En estos cálculos se han realizado los siguientes pasos :

- 1. Se define una variable auxiliar que guarde el valor actual leído por el *tag*.
- 2. Se define una variable auxiliar que guarde la dirección del *path* del *Memory Tag* y otra que almacene su valor actual "x_value".
- 3. Se realiza el cálculo correspondiente
- 4. Se escribe dicho cálculo en el *Memory Tag*.

Variaciones en cada cálculo (3):

- "Angular_Suma": Se suma el valor del Memory Tag con el valor actual.
- "Angular_Average_Speed": Se realiza la división entre el valor de "Angular_Suma" y "Counter_Vel" obteniendo así la velocidad media.
- "Angular_Max_Speed": Se compara continuamente el valor anterior con el actual y se selecciona el mayor.

```
# Añadimos a Angular Suma el nuevo valor obtenido
angular value = currentValue.value
suma path = system.tag.read("Trabajo Asignatura/Angular Suma
suma value = suma path.value
suma_vel = suma_value + angular_value 3
system.tag.write("Trabajo Asignatura/Angular Suma", suma vel)
# Calculamos la velocidad media "Angular Average Speed"
# Angular Suma / Counter Vel (suma de velocidades entre número de velocidades obtenidas)
suma value = suma path.value
counter path = system.tag.read("Trabajo Asignatura/Counter Vel")
counter_value = counter_path.value
average_vel = suma_value / counter_value | 3
system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Angular_Average_Speed", average_vel)
# Calculamos la velocidad máxima "Angular Max Speed"
max path = system.tag.read("Trabajo Asignatura/Angular Max Speed")
max value = max path.value
if angular_value > max_value :
        max_vel = angular_value
        system.tag.write("Trabajo Asignatura/Angular Max Speed", max vel)
# Calculamos la velocidad mínima "Angular Min Speed"
min_path = system.tag.read("Trabajo_Asignatura/Angular_Min_Speed")
min_value = min_path.value
if angular value < min value :
    min_vel = angular_value
    system.tag.write("Trabajo Asignatura/Angular Min Speed", min vel)
```

 "Angular_Min_Speed": Se compara continuamente el valor anterior con el actual y se selecciona el menor.

LINEAR SPEED - MEMORY TAGS

Este código se localiza en *Linear_Speed -> Tag Events -> Value*Events -> Value Changed

Se realizan los mismos <u>cálculos anteriores</u> con un ligero matiz, en vez de trabajar con el *OPC Tag* de velocidad angular, se trabaja con la velocidad lineal.

```
# Añadimos a Linear Suma el nuevo valor obtenido
linear value = currentValue.value
suma path = system.tag.read("Trabajo Asignatura/Linear Suma")
suma_value = suma_path.value
suma vel = suma value + linear value 3
system.tag.write("Trabajo Asignatura/Linear Suma", suma vel)
# Calculamos la velocidad media "Linear Average Speed"
# Angular Suma / Counter Vel (suma de velocidades entre número de velocidades obtenidas)
suma value = suma path.value
counter path = system.tag.read("Trabajo_Asignatura/Counter_Vel")
counter value = counter path.value
average vel = suma value / counter value
system.tag.write("Trabajo Asignatura/Linear Average Speed", average vel)
# Calculamos la velocidad máxima "Linear Max Speed"
max path = system.tag.read("Trabajo Asignatura/Linear Max Speed")
max value = max_path.value
if linear value > max value :
       max vel = linear value
       system.tag.write("Trabajo Asignatura/Linear Max Speed", max vel)
# Calculamos la velocidad mínima "Linear Min Speed"
min path = system.tag.read("Trabajo Asignatura/Linear Min Speed")
min value = min path.value
if linear value < min value :
    min vel = linear value
    system.tag.write("Trabajo Asignatura/Linear Min Speed", min vel)
```

IGNITION DESIGNER

POSITION - MEMORY TAGS

Este código se localiza en *Position -> Tag Events -> Value Events -> Value Changed*

Como "Position" es un *tag Double Array*, se deben extraer sus componentes "X" e "Y" para representarlas gráficamente de forma individual. Para ello se han realizado los siguientes pasos :

- 1. Se lee el valor de la posición
- 2. Separamos sus componentes en dos variables "x" e "y"
- 3. Escribimos su valor en los *tags* "X", "Y".

Posteriormente, se ha realizado el cálculo de la distancia recorrida por la tortuga. Para ello, se han seguido los siguientes pasos:

- 1. Se guardan el *path* y el valor del *tag* "Distance" en dos variables auxiliares.
- 2. Se guardan el *path* y el valor del *tag* "Last_Position" en dos variables auxiliares. Respecto al valor, se realizan los mismos cálculos anteriores para dividir el vector en dos componentes unitarias.
- 3. Se calcula la distancia empleando la siguiente fórmula :
- 4. Se escribe el valor en el *tag* "Distance".

```
import math
# Leemos la posición y la dividimos en dos tags distintos
position = currentValue.value
x = position[0]
v = position[1]
system.tag.write("Trabajo_Asignatura/X", x)
system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Y",
# Calculamos la distancia recorrida
distance_path = system.tag.read("Trabajo_Asignatura/Distance")
distance value = distance path.value
/Iast position_path = system.tag.read("Trabajo_Asignatura/Last_Pos")
last position value = last position path.value
last_x = last_position_value[0]
last v = last position value[1]
distance total = distance value + (math.sqrt((x + last x)**2 + (y + last y)**2))
system.tag.write("Trabajo_Asignatura/Distance", distance_total) 4
```

2/01/2025

 $D_{TOTAL} = distance_value + \sqrt{(x + last_x)^2 + (y + last_y)^2}$

LAST_POS – MEMORY TAGS

Este código se localiza en Last_Pos -> Tag Events -> Value Events -> Value Changed

Se divide, como se ha realizado anteriormente, el vector posición y se almacena el valor actual de sus componentes en dos *tags* "last_X" y "last_Y".

```
# Leemos la posición y la dividimos en dos tags distintos
position = currentValue.value
x = position[0]
y = position[1]
system.tag.write("Trabajo_Asignatura/last_X", x)
system.tag.write("Trabajo_Asignatura/last_Y", y)
```

Para la realización de la representación gráfica mediante Ignition Designer se han empleado varios objetos :

Label

Permite mostrar texto en una pantalla o ventana.

Numeric Label

Permite mostrar datos numéricos en tiempo real.

Meter

Control visual que se utiliza para mostrar un valor dentro de un rango predefinido.



Easy Chart

Permite representar datos en forma de gráficos en tiempo real (empleando el modo "Realtime") para mostrar la evolución de los valores a lo largo del tiempo.

Moving Analog Indicator


Componente visual que se utiliza para mostrar un valor numérico en un formato gráfico similar a un medidor analógico, donde el valor se indica mediante el movimiento de un triángulo a lo largo de una escala.


3'01/2025


IGNITION DESIGNER

MAIN WINDOW - POSICIÓN









⊟	Common			
	Name	Meter		1
	Mouseover Text 🔊			1
⊟	Data			
	Value 🌛		4,816052024	1
	Overall Low Bound 🌛		0,0	1
	Overall High Bound 🌛		5,0	1
⊟	Appearance			
	Units ৶			B
	Tick Size		1,0	1

Para realizar la representación de la Velocidad Lineal se han empleado un *Meter* y un *Moving Analog Indicator*.

	Common					
	Name	Moving Analog Indicator 🧮				
=	Data					
	Range High 🌛	5,998428004				
	Range Low 嵾	-0,993158982	1			
	Process Value 🌛	1.488731414	1			
	High Alarm 🌛	4.998428004	1			
	Desired High 嵾	2.699516478	1			
	Desired Low 🌛	2.099516478	1			
	Low Alarm 🥒	0.006841018	J			

<u>Meter</u>

Overall (Low/High) Bound: Rango [0, 5]

Tick Size: Movimiento de 1 en 1

Value : "Linear_Speed"

Moving Analog Indicator

Range (Low/High) : Rango ["Linear_Min_Speed" - 1,


"Linear_Max_Speed" + 1]

Process Value : "Linear_Speed"

High Alarm : "Linear_Max_Speed"

Low Alarm : "Linear_Min_Speed"

Desired (Low/High) : "Linear_Average_Speed" + [-0.3, +0.3]



=	Common		
	Name	Meter 1	
	Mouseover Text 🔊		1
=	Data		
	Value 🤌	-1,96769668	
	Overall Low Bound 🥒	-3,0	1
	Overall High Bound 🌛	3,0	1
=	Appearance		
	Units 🕹		1
	Tick Size	1,0	1

Para realizar la representación de la Velocidad Angular también se han empleado un *Meter* y un *Moving Analog Indicator*.

=	Common	
	Name	Moving Analog Indicator 🧱 🌆
⊟	Data	
	Range High 🌛	3,875110743 💹
	Range Low ৶	-3,969161203 💹
	Process Value 🌛	-0.123510567 💹
	High Alarm 🥒	2.875110743 💹
	Desired High 嵾	0.27331679 💹
	Desired Low 🕹	-0.32668321 💹
	Low Alarm 🥒	-2.969161203 💹

Meter

Overall (Low/High) Bound: Rango [-3, 3]

Tick Size: Movimiento de 1 en 1

Value: "Angular_Speed"

Moving Analog Indicator

Range (Low/High): Rango ["Angular_Min_Speed" - 1,

"Angular_Max_Speed" + 1]

Process Value : "Angular_Speed"

High Alarm : "Angular_Max_Speed"

Low Alarm: "Angular_Min_Speed"

Desired (Low/High) : "Angular_Average_Speed" + [-0.3, +0.3]

02/01/2025 42

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
ORIGEN DE DATOS Y PUENTE ROS2-MQTT
PASO A OPC-UA
VISIÓN GENERAL 1
VISIÓN GENERAL 2

CIERRE

BIBLIOGRAFÍA

Para la realización de este trabajo se han empleado de referencia las distintas prácticas de la asignatura realizadas durante el curso.

APLICACIONES

- VMWare
- ROS2
- Mosquitto
- MQTTX
- **OPC-UA Browser**
- Ignition
- Ignition Designer