在 Android 中使用 Camera 2 API 调节景深 (Depth of Field) 主要依赖于三个关键因素: 光圈值 (Aperture)、焦距 (Focus Distance)、以及传感器的大小和距离。

关键参数

1. 光圈 (Aperture):

- 。 光圈值越大(数值越小),景深越浅,背景越模糊。
- 。 光圈值越小(数值越大),景深越深,更多的场景处于对焦状态。

2. 焦距 (Focus Distance):

- 。 焦距越长,景深越浅。
- 。 通过调整焦距,可以控制图像的前景和背景之间的焦点关系。

3. 传感器的大小和距离:

。 传感器与被摄物体的距离越近,景深越浅。

实现步骤

1. 检查光圈支持:

使用 CameraCharacteristics.LENS_INFO_AVAILABLE_APERTURES 检查设备是否 支持可调光圈。

2. 设置焦距:

• 使用 CaptureRequest.LENS_FOCUS_DISTANCE 设置焦距。

3. 设置光圈:

○ 使用 CaptureRequest.LENS_APERTURE 设置光圈值。

代码示例

```
import android.hardware.camera2.CameraAccessException
import android.hardware.camera2.CameraCaptureSession
import android.hardware.camera2.CameraDevice
import android.hardware.camera2.CameraManager
import android.hardware.camera2.CaptureRequest
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.view.Surface

class CameraActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var cameraDevice: CameraDevice
    private lateinit var cameraManager: CameraManager
```

```
private lateinit var captureRequestBuilder: CaptureRequest.Builder
    private lateinit var captureSession: CameraCaptureSession
    private lateinit var previewSurface: Surface
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        cameraManager = getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
        trv {
            val cameraId = cameraManager.cameraIdList[0]
           cameraManager.openCamera(cameraId, object :
CameraDevice.StateCallback() {
                override fun onOpened(camera: CameraDevice) {
                    cameraDevice = camera
                    startCameraPreview()
                }
                override fun onDisconnected(camera: CameraDevice) {
                    camera.close()
                }
                override fun onError(camera: CameraDevice, error: Int) {
                    camera.close()
           }, null)
        } catch (e: CameraAccessException) {
            e.printStackTrace()
       }
    }
    private fun startCameraPreview() {
       try {
            captureRequestBuilder =
cameraDevice.createCaptureRequest(CameraDevice.TEMPLATE PREVIEW)
            captureRequestBuilder.addTarget(previewSurface)
           // 设置光圈值(如有支持)
            val apertures =
cameraManager.getCameraCharacteristics(cameraDevice.id)
                .get(CameraCharacteristics.LENS_INFO_AVAILABLE_APERTURES)
            if (apertures != null && apertures.isNotEmpty()) {
               captureRequestBuilder.set(CaptureRequest.LENS_APERTURE,
apertures[0]) // 设置为最小光圈值
           }
```

```
// 设置焦距
           captureRequestBuilder.set(CaptureRequest.LENS_FOCUS_DISTANCE,
0.0f) // 无限远对焦
           // 也可以设置为更近的对焦距离,制造浅景深效果
           cameraDevice.createCaptureSession(listOf(previewSurface),
object : CameraCaptureSession.StateCallback() {
               override fun onConfigured(session: CameraCaptureSession) {
                   captureSession = session
captureSession.setRepeatingRequest(captureRequestBuilder.build(), null,
null)
               }
               override fun onConfigureFailed(session:
CameraCaptureSession) {
                   Log.e("CameraActivity", "Failed to configure camera")
               }
           }, null)
       } catch (e: CameraAccessException) {
           e.printStackTrace()
       }
   }
}
```

注意事项

- 设备兼容性: 并非所有设备都支持调节光圈或焦距, 可能需要根据设备特性进行检查。
- 焦距与光圈的组合:通过调节焦距和光圈,可以达到期望的景深效果。
- 实时预览调整:在实际应用中,可以根据用户的需求实时调整这些参数,以获得理想的景深效果。

这个示例展示了如何通过 Camera2 API在 Android 应用中调节景深,重点是通过调节焦距和光圈来控制拍摄效果。