在 Android 开发中,光圈的调节通常与摄像头硬件有关,并不是所有设备都支持调节光圈。因此,你需要首先检查设备是否支持光圈调节功能。

可以通过 Camera2 API来实现这一功能。 Camera2 API提供了许多高级功能,包括手动控制曝光时间、ISO、焦距和光圈等。

以下是如何使用 Camera2 API来调节光圈的示例代码:

```
import android.hardware.camera2.CameraAccessException
import android.hardware.camera2.CameraCharacteristics
import android.hardware.camera2.CameraDevice
import android.hardware.camera2.CameraManager
import android.hardware.camera2.CaptureRequest
import android.hardware.camera2.TotalCaptureResult
import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
class CameraActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var cameraDevice: CameraDevice
    private lateinit var cameraManager: CameraManager
    private lateinit var captureRequestBuilder: CaptureRequest.Builder
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        cameraManager = getSystemService(CAMERA SERVICE) as CameraManager
        trv {
            val cameraId = cameraManager.cameraIdList[0]
            val characteristics =
cameraManager.getCameraCharacteristics(cameraId)
            // 检查设备是否支持光圈调节
            if
(characteristics.get(CameraCharacteristics.LENS_INFO_AVAILABLE_APERTURES) !
= null) {
                cameraManager.openCamera(cameraId, object :
CameraDevice.StateCallback() {
                    override fun onOpened(camera: CameraDevice) {
                        cameraDevice = camera
                        captureRequestBuilder =
camera.createCaptureRequest(CameraDevice.TEMPLATE_PREVIEW)
                        // 设置光圈值
```

```
captureRequestBuilder.set(CaptureRequest.LENS_APERTURE, 2.8f) // 设置为2.8的
光圈值
                       // 其他设置,比如焦点、曝光等
                       // 开始预览
                       startCameraPreview()
                   }
                   override fun onDisconnected(camera: CameraDevice) {
                       camera.close()
                   }
                   override fun onError(camera: CameraDevice, error: Int)
{
                       camera.close()
                   }
               }, null)
           } else {
               // 设备不支持光圈调节
       } catch (e: CameraAccessException) {
           e.printStackTrace()
       }
   }
   private fun startCameraPreview() {
       // 启动摄像头预览的逻辑
   }
}
```

在这段代码中, CameraCharacteristics.LENS_INFO_AVAILABLE_APERTURES 可以用来检查设备是否支持光圈调节。如果支持,可以通过 CaptureRequest.LENS_APERTURE 设置光圈 值。

注意:并不是所有设备都支持调整光圈,即使设备支持,光圈的范围也是有限的,通常取决于设备的硬件规格。

你可以通过获取 CameraCharacteristics.LENS_INFO_AVAILABLE_APERTURES 的数组来检查支持的光圈值范围。

