在 Android 中使用 JNI 和 C++ 实现 Python librosa.load 的功能,可以借助 miniaudio 库来进行音频文件的加载和解码。miniaudio 是一个轻量级的音频库,能够读取多种音频格式并提供方便的接口。

# 目标:

实现类似于 librosa.load 的功能:加载音频文件、进行采样率转换、将音频数据转换为浮动类型的 NumPy 数组(或其等效形式)。

# 步骤概述:

- 1. 集成 miniaudio 到 Android 项目中。
- 2. 通过 JNI 使用 C++ 调用 miniaudio 读取音频文件。
- 3. 进行采样率转换和音频数据的处理。

# 1. 集成 miniaudio 到 Android 项目

miniaudio 是一个头文件库,可以直接在项目中使用。将 miniaudio 添加到你的项目中。

#### 下载 miniaudio:

从 GitHub 下载 miniaudio 的源代码并将其放入你的项目中:

git clone https://github.com/mackron/
miniaudio.git

将 miniaudio 的源代码放入你的 Android 项目的 cpp 文件夹中(例如: app/src/main/cpp/miniaudio)。

# 2. 使用 miniaudio 在 C++ 中加载音频文 件

使用 miniaudio 的 API 加载音频文件并进行处理。下面是 C++ 中如何使用 miniaudio 读取音频文件并进行采样率转换的示例。

#### C++ 实现:

```
#include <jni.h>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <miniaudio.h>
```

```
#define SAMPLE RATE 22050 // 目标采样
率
// 定义一个结构来存储音频文件的信息
typedef struct {
   std::vector<float> samples;
    int channels;
    int sample_rate;
} AudioData;
// 读取音频文件并返回音频数据
int read audio file(const char
*filename, AudioData &audioData) {
   ma decoder decoder;
   ma decoder config decoderConfig =
ma decoder config init(ma format f32,
0, SAMPLE RATE);
    // 打开音频文件
    if (ma decoder init file(filename,
&decoderConfig, &decoder) !=
MA SUCCESS) {
       return -1; // 读取失败
    }
    // 获取音频的格式信息
   audioData.channels =
decoder.outputChannelCount;
```

```
audioData.sample rate =
decoder.outputSampleRate;
    // 获取音频文件的长度(样本数)
   uint64 t totalFrameCount =
ma decoder get length in pcm frames(&d
ecoder);
    // 分配内存来存储音频样本
audioData.samples.resize(totalFrameCou
nt * audioData.channels);
    // 读取音频数据
    if
(ma decoder read pcm frames(&decoder,
audioData.samples.data(),
totalFrameCount, NULL) != MA SUCCESS)
{
       ma decoder uninit(&decoder);
       return -2; // 读取失败
    }
   ma_decoder uninit(&decoder); //
释放解码器资源
   return 0; // 成功
}
// JNI 方法: 加载音频文件并返回音频数据
```

```
extern "C"
JNIEXPORT jfloatArray JNICALL
Java com example audio AudioProcessor
loadAudio(JNIEnv *env, jobject thiz,
jstring filePath) {
    // 获取音频文件路径
    const char *path = env-
>GetStringUTFChars(filePath, nullptr);
    // 读取音频数据
    AudioData audioData;
    int result = read audio file(path,
audioData);
    if (result != 0) {
        // 读取失败, 抛出异常
        jthrowable exception = env-
>FindClass("java/io/IOException");
        env->ThrowNew(exception,
"Failed to load audio file.");
        env-
>ReleaseStringUTFChars(filePath,
path);
        return nullptr;
    }
    // 将音频数据转换为 float 数组
```

```
jfloatArray resultArray = env-
>NewFloatArray(audioData.samples.size(
));
    env-
>SetFloatArrayRegion(resultArray, 0,
audioData.samples.size(),
audioData.samples.data());

    // 释放文件路径
    env-
>ReleaseStringUTFChars(filePath,
path);

    return resultArray;
}
```

# 3. Java 端使用 JNI 调用

在 Java 端,你可以通过 JNI 调用 C++ 中的 loadAudio 方法,将音频文件路径传递给它,并获取音频样本数据。

## Java 接口:

```
package com.example.audio;
public class AudioProcessor {
   static {
```

```
System.loadLibrary("audio processor");
    }
    // JNI 方法加载音频文件
    public native float[]
loadAudio(String filePath);
    // 使用 JNI 方法
    public void
loadAndProcessAudio(String filePath) {
        float[] audioData =
loadAudio(filePath);
        if (audioData != null) {
            System.out.println("Audio
loaded with " + audioData.length + "
samples.");
        }
    }
```

## 4. 配置 CMake 和 Gradle

#### CMake 配置:

确保在 CMakeLists.txt 文件中添加了 miniaudio 头文件路径,并链接你的 C++ 代码。

```
cmake minimum required(VERSION 3.10.2)
project(audio processor)
# 设置 NDK 和 Android 构建工具
set(CMAKE TOOLCHAIN FILE $
{ANDROID NDK}/build/cmake/
android.toolchain.cmake)
set (ANDROID NATIVE API LEVEL 21)
# 设置支持的架构
set(ANDROID ABI "arm64-v8a")
# 包含 miniaudio 头文件
include directories(src/main/cpp/
miniaudio)
# 创建 JNI 库
add library(audio processor SHARED
    src/main/cpp/AudioProcessor.cpp
)
# 链接到 Android 的 log 库
target link libraries (audio processor
    log)
```

#### Gradle 配置:

确保在 app/build.gradle 中启用了 NDK 构建, 并配置了正确的 CMakeLists.txt 路径。

```
android {
    compileSdkVersion 30
    defaultConfig {
        applicationId
"com.example.audio"
        minSdkVersion 21
        targetSdkVersion 30
        ndk {
            moduleName
"audio processor"
             externalNativeBuild {
                 cmake {
                     path
"CMakeLists.txt"
                 }
             }
        }
    }
    externalNativeBuild {
        cmake {
            path "CMakeLists.txt"
        }
    }
```

# 5. 其他步骤(可选)

### 采样率转换

如果你需要将音频的采样率转换为目标采样率 (例如: librosa.load 默认的 22050Hz), 你 可以使用 miniaudio 的内置重采样功能或使用 其他库(如 libsamplerate)来实现。

## 总结

通过上述步骤,你可以通过 JNI 和 miniaudio 在 Android 项目中实现类似于 Python librosa.load 的功能。关键步骤包括:

- 使用 miniaudio 读取音频文件。
- 使用 JNI 将 C++ 代码与 Java 交互。
- 配置 Android 的 CMakeLists.txt 和 Gradle 构建系统。