

BOOTCAMP ESPECIALIDAD GNU/LINUX (2023)

# Lab 06 - NFS

Pedro Antonio Mayorgas Parejo

16 de agosto de 2023

## Índice

1	Instalación de NFS Server	3
2	Cliente NFS	6
	2.1 Persistencia de NFS en el cliente	7

#### 1. Instalación de NFS Server

Para la instalación de NFS, necesitamos el siguiente paquete:

1 sudo apt install nfs-kernel-server

```
debian@labnfs:-$ sudo apt install nfs-kernel-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
    keyutils libevent-core-2.1-7 libnfsidmap1 nfs-common rpcbind
Suggested packages:
    open-iscsi watchdog
The following NEW packages will be installed:
    keyutils libevent-core-2.1-7 libnfsidmap1 nfs-common nfs-kernel-server
    rpcbind
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 699 kB of archives.
After this operation, 2682 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Figura 1: Instalación del servicio NFS.

Ahora creamos una carpeta en /srv/data, para que esté lista para la exportación de NFS. Le cambiamos el usuario y grupo, de manera que permitamos que los usuarios ajenos puedan escribir/leer/ejecutar en ellas. Esto debe ser combinado con el all\_squash (si queremos que todos los usuarios no tengan permisos especiales), o root\_squash (si queremos que el usuario root no tenga permisos de superusuario).

```
1 sudo mkdir /srv/data
2 sudo chown —R nobody:nogroup /srv/data
```

Luego a continuación vamos al fichero localizado en /etc/exports, donde en ese fichero indicamos la exportación de la carpeta.

```
1  sudo nano /etc/exports
2  # Dentro del fichero
3  /srv/data 192.168.122.0/24(rw,no_subtree_check,sync,all_squash)
4  # Luego, activamos y comprobamos el servicio
5  systemctl enable nfs-kernel-server
6  sudo systemctl start nfs-kernel-server
7  sudo systemctl status nfs-kernel-server
8  # Exportamos el directorio
9  sudo exportfs -ra
10  # Verificamos el export
11  sudo exportfs
```




Figura 2: Fichero /etc/exports.

- 1. 192.168.122.0/24 Indicamos la subred permitida.
- 2. rw Permitimos la escritura y lectura.
- 3. sync Modo de sincronización total, indica al servidor NFS que expere a terminar una petición antes de atender la siguiente.
- 4. all\_squash Indica que todos los usuarios serán identificados como nobody.
- 5. no\_subtree\_check Indicamos al sistema NFS, que no tenga en cuenta los permisos root en el sistema de ficheros original, es decir dentro de los subdirectorios exportados.

Figura 3: Activación del servicio y exportación del directorio.

### 2. Cliente NFS

Para el cliente instalamos el siguiente paquete:

1 sudo apt install nfs-common

```
debian@diapo-almeida:~ Q ≡ _ □ x

debian@diapofs:/srv × debian@dingo-almeida:~ × ✓

Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...

Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-11-amd64

debian@dingo-almeida: $ sudo apt install nfs
nfs-common
nfs-ganesha-mem
nfs-ganesha-reph
nfs-ganesha-mem
nfs-ganesha-ceph
nfs-ganesha-nullfs
nfs-da-al-tools
nfs-ganesha-gulster
nfs-ganesha-proxy-v4
nfstrace
nfs-ganesha-gulster
nfs-ganesha-rgw
nfs-
```

Figura 4: Instalación del paquete.

Después de instalarlo, comprobamos la disponibilidad de los puntos de exportación, lo montamos con mount para hacer la prueba y finalmente creamos los ficheros o directorios dentro de ella para poder probar el sistema NFS.

```
1  # Buscamos el servidor NFS
2  sudo showmount -e 192.168.122.4
3  # Creamos la carpeta de montaje
4  sudo mkdir -p /var/www/html/DATA
5  # Montamos manualmente
6  sudo mount -t nfs4 192.168.122.4:/srv/data /var/www/html/DATA
```

Figura 5: Comprobando disponibilidad y montaje manual.




Figura 6: Pruebas de creación de directorios.

#### 2.1. Persistencia de NFS en el cliente

Para que el cliente cada vez que arranque su sistema pueda montar la exportación de manera automática. Tenemos que crear la siguiente entrada en /etc/fstab.

```
1 \# NFS EXPORT
```

2 192.168.122.4:/srv/data/var/www/html/DATA nfs4 defaults,rw 0 0

Figura 7: Montaje automático.