### Test structurel ou boîte blanche

### Plan


- □ Couverture du flot de contrôle :
  - > instruction, arête, condition, couverture du chemin.
- □ Couverture du flot de données :
  - définitions-usages des données.
- □ Analyse de la couverture des données.
- □ Test de mutation.

# Définitions élémentaires


- Un graphe de flot de contrôle est une représentation sous forme de graphe orienté de tous les chemins possibles dans un programme.
- □ Les nœuds sont des blocs d'instructions séquentiels.
- Les arêtes sont des transferts de contrôle.
- □ Les arêtes peuvent être étiquetées avec un attribut représentant la condition du transfert de contrôle.

# Graphe de flot de contrôle


```
read(x);
read(y);
while x \neq y loop
  if x>y then
       x := x - y;
  else
       y := y - x;
  end if;
end loop;
gcd := x;
```



# Principes du CFG



# Alternative: Diagramme d'activité UML



© G. Antoniol 2012

LOG3430 - White Box

### Instruction/Couverture des nœuds

### **□** Couverture d'instruction :

les anomalies ne peuvent pas être découvertes si les parties les contenant ne sont pas exécutées.

- □ Équivaut à couvrir tous les nœuds dans le CFG.
- □ En général, plusieurs entrées exécutent les mêmes instructions → une question importante en pratique:

Pouvons-nous minimiser les cas de test ?

# Incomplétude

□ La couverture des instructions peut mener à l'incomplétude.

Un x < 0 couvre toutes les instructions.

Mais le cas  $x \ge 0$  n'est pas pris en compte. Le code implicite (en italique et rouge) n'est pas couvert.

Ne rien faire pour le cas  $x \ge 0$  peut s'avérer faux, voire dangereux et devrait être testé.

### Couverture des arêtes

- □ Utiliser la structure de programme, le graphe de flot de contrôle (CFG).
- □ Critère de la couverture des arêtes :
  - sélectionner un ensemble de tests T de telle façon qu'en exécutant P pour chaque cas de test présent dans T, chaque arête du graphe du flot de contrôle P ait été traversée au moins une fois.
- □ Exercer toutes les conditions qui gouvernent le flot de contrôle du programme avec des valeurs vraies et fausses.

## Limite du Méthode: Exemple de code

```
counter:= 0;
found := false;
if number of items ≠ 0 then counter :=1;
  while (not found) and counter <</pre>
                                      number of items loop
       if table(counter) = desired element then
               found := true;
       end if:
       counter := counter + 1;
  end loop;
end if;
if found then write ("the desired element exists in
                   the table");
else write ("the desired element does not exists in
       the table");
end if;
```

### Jeu de tests

- □ Nous choisissons un jeu de tests avec une table de 0 item et une table de 3 items, le second étant celui désiré (|T| = 2).
- □ Pour le second cas de tests, le corps de la boucle est exécuté deux fois, quand la branche then est exécutée.
- □ Le critère de la couverture des arêtes est vérifié et l'erreur n'a pas été découverte par le jeu de tests.
- □ Toutes les valeurs possibles des éléments de la condition de la boucle while loop n'ont pas été exercées.

### Couverture des conditions

- □ Plus ample renforcement de la couverture des arêtes.
- □ Critère de la couverture des conditions :

sélectionner un jeu de tests T de telle façon que, en exécutant P pour chaque élément de T, chaque arête du graphe du flot de contrôle P est traversé, et *toutes les valeurs des éléments des conditions combinées sont traversés au moins une fois (all possible values!)*.

### **□** Conditions combinées :

C1 et C2 ou C3 ... où les Ci sont des expressions relationnelles ou des variables booléennes (conditions atomiques).

### □ Couverture modifiée des conditions :

seulement les combinaisons de valeurs de telle façon que Ci conduit aux deux valeurs de la condition générale (vrai et faux).

# Non couverture des arêtes masquées

```
if c1 and c2 then
    st;
else
    sf;
end if;
```

```
if c1 then
   if c2 then
       st;
   else
       sf;
   end if;
else
   sf;
end if;
```

- □ Deux programmes équivalents
  - > quoique vous écririez celui de gauche.
- □ Couverture des arêtes
  - ne couvrirait pas obligatoirement les arêtes "masquées",
  - > ex.: C2 = false peut ne pas être couvert.
- □ La couverture des conditions peut le faire.

### Couverture des conditions

#### Couverture des conditions :

sélectionner un jeu de tests T de telle façon qu'en exécutant P pour chaque élément de T, chaque condition atomique ait été évaluée à Vrai et Faux.

### □ Couverture des conditions / décisions :

sélectionner un jeu de tests T de telle façon qu'en exécutant P pour chaque élément de T, chaque arête du graphe du flot de contrôle P ait été traversée, et chaque condition atomique ait été évaluée à Vrai et Faux.

### □ Couverture modifiée des conditions/décisions (MC/DC)

Renforce la couverture des conditions décisions. Requiert uniquement les combinaisons de valeurs telles que la condition à tester affecte de manière indépendante la décision finale.

\* MC/DC Cause Unique = RACC, MC/DC Masquant = CACC

### Exemple

- □ Le standard international DO-178B pour la certification des systèmes aéroportés (1992).
- $\Box$  Exemple : A  $\land$  (B  $\lor$  C)

	ABC	Res.	Corr. cas faux
1	TTT	T	A (5)
2	TTF	T	A (6), B (4)
3	TFT	T	A (7), C (4)
4	TFF	F	B (2), C (3)
5	FTT	F	A (1)
6	FTF	F	A (2)
7	FFT	F	A (3)
8	FFF	F	-

#### MC/DC Cause Unique

Prendre une paire pour chaque élément :

- A: (1,5), or (2,6), or (3,7)
- B: (2,4)
- C: (3,4)

Deux ensembles minimum pour couvrir le critère de condition modifié :

•  $\{2,3,4\} \cup x \in \{6,7\}$ 

Cela fait 4 cas de tests (au lieu de 8 pour chaque combinaison possible).

### Couverture des chemins

- Critère de couverture des chemins : sélectionner un test T tel qu'en exécutant P pour chaque élément de T, tous les chemins conduisant du nœud initial au nœud final du graphe de flot de contrôle de P soient traversés.
- En pratique, le nombre de chemins est trop grand, sinon infini.
- Certains chemins sont infaisables.
- □ C'est l'une des clés pour déterminer les "chemins critiques".

### Exemple: Toutes les arêtes vs. tous les chemins...

```
if x ≠ 0 then
    y := 5;
else
    z := z - x;
end if;
if z > 1 then
    z := z / x;
else
    z := 0;
end if;
```

T1 = {<x=0, z =1>, <x =1, z=3>} exécute toutes les arêtes mais ne montre pas un risque de division par 0.

 $T1 \cup T2 \rightarrow$  tous les chemins couverts.


### Cas des boucles

- □ Chercher les conditions qui exécutent les boucles :
  - > zéro fois,
  - > un nombre maximum de fois,
  - un nombre moyen de fois (critère statistique).
- □ Par exemple, dans un algorithme de recherche d'un élément dans une table, on peut :
  - sauter une boucle (la table est vide),
  - exécuter la boucle une ou deux fois et par la suite trouver l'élément,
  - > chercher dans toute la table sans trouver l'élément désiré.

# Autre exemple : la fonction puissance

#### Programme estimé Z=X^Y

```
BEGIN
 read (X, Y);
 W = abs(Y);
 Z = 1 ;
 WHILE (W \ll 0) DO
  Z = Z * X ;
  W = W - 1 ;
 END
 IF (Y < 0) THEN
  z = 1 / z ;
 END
 print (Z) ;
END
```



# Exemple : Test du flot de contrôle

- □ Tous les chemins.
  - > Chemin infaisable:

$$\checkmark 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$$

- > Nombre infini de chemins :
  - ✓ Autant de chemins à réitérer :


$$2 \rightarrow (3 \rightarrow 2)^*$$
 que la valeur de Abs(Y) [W]

- □ Toutes les branches.
  - > Deux cas de tests suffisent :

$$\checkmark Y < 0: 1 \rightarrow 2 \rightarrow (3 \rightarrow 2) + \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$$
  
$$\checkmark Y \ge 0: 1 \rightarrow 2 \rightarrow (3 \rightarrow 2)^* \rightarrow 4 \rightarrow 6$$

- □ Toutes les instructions.
  - > Un cas de test suffit :

$$\checkmark Y < 0: 1 \rightarrow 2 \rightarrow (3 \rightarrow 2) + \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$$



### Dériver des valeurs d'entrée

- □ Il arrive, dans les programmes du monde réel, que certaines instructions ne soient pas atteignables
- Ce n'est pas toujours possible de décider automatiquement si une instruction est atteignable, ni même le pourcentage des instructions atteignables.
- □ Quand on n'atteint pas une couverture de 100%, il est parfois très difficile d'en déterminer la raison.
- Des outils sont nécessaires pour supporter cette activité et la recherche est très active quant à la proposition d'algorithmes efficaces pour dériver automatiquement des jeux de tests présentant des bons niveaux de couverture.
- □ Le test de flot de contrôle est, en général, plus adapté pour tester les petits cas.

### Plan

- □ Couverture du flot de contrôle :
  - > instruction, arête, condition, couverture du chemin.
- □ Couverture du flot de données :
  - > définitions-usages des données.
- □ Analyse de la couverture des données.
- □ Test de mutation.
- □ Test d'intégration :
  - > Stratégies,
  - > critères.
- Conclusions :
  - génération des données de test, outils, recommandations de Marick.

# Analyse du flot de données

- S'intéresse aux chemins du CFG qui sont significatifs pour le flot de données dans le programme.
- □ Se concentre sur l'affectation des valeurs aux variables et à leurs usages.
- □ Analyse des occurrences des variables.
  - L'occurrence de définition : la valeur est liée à la variable.
  - Les occurrences d'utilisation : la valeur de la variable est référée.
    - ✓ L'utilisation comme prédicat : la variable est utilisée pour décider si le prédicat est vrai.
    - ✓ L'utilisation de calcul : la variable est utilisée pour définir d'autres variables ou calculer une valeur (possiblement de sortie).

# Exemple factoriel

```
1. public int factorial(int n) {
2.    int i, result = 1;
3.    for (i=2; i<=n; i++) {
4.       result = result * i;
5.    }
6.    return result;
7. }</pre>
```

Variable Ligne de définition		Ligne d'utilisation	
n	1	3	
résultat	2	4	
résultat	2	6	
résultat	4	4	
résultat	4	6	


# Définitions élémentaires

- □ Le nœud n ∈CFG(P) est un **nœud de définition** de la variable  $v \in V$ , écrit comme DEF(v,n), ssi la valeur de la variable v est définie dans l'instruction correspondant au nœud n.
- Le nœud n ∈CFG(P) est un nœud d'utilisation de la variable v ∈ V, écrit comme USE(v,n), ssi la valeur de la variable v est utilisée dans l'instruction correspondant au nœud n.
- Un nœud utilisé USE(v,n) est une utilisation comme prédicat (représenté comme P-Use) ssi l'instruction n est une instruction prédicat, sinon USE(v,n) est une utilisation de calcul (représentée comme C-use).

## Définitions élémentaires II


- Un (sous)chemin definition-use d'une variable v (notée du-path) est un (sous)chemin dans PATHS(P) tel que, pour v ∈ V, il y a un nœud de définition DEF(v, m) et un nœud d'utilisation USE(v, n) avec m et n sont les nœuds initial et final du (sous) chemin.
- □ Un (sous)chemin definition-clear d'une variable v (notée dc-path) est un chemin definition-use de PATHS(P) avec un nœud initial DEF(v, m) et un nœud final USE(v, n) de telle manière qu'aucun autre nœud du chemin ne soit un nœud de définition de v.


## Exemple simple



© G. Antoniol 2012

# Exemple simple (CFG)





- DEF(max, 1)
- DEF(len, 2)
- DEF(max, 5)
- C-USE(len, 5)
- P-USE(len, 2)
- P-USE(len, 3)
- P-USE(max, 3)
- P-USE(max, 7)

## Définitions formelles de critères I

- L'ensemble T satisfait le critère all-Definitions pour le programme P ssi, pour chaque variable v ∈V, T contient <u>au moins</u> <u>un</u> chemin definition-clear à partir de <u>chaque</u> nœud de définition de v à <u>un</u> nœud d'utilisation de v.
- L'ensemble T satisfait le critère all-Uses pour le programme P ssi, pour chaque variable v ∈V, T contient <u>au moins un</u> chemin definition-clear partant de <u>chaque</u> nœud de définition de v à <u>chaque</u> nœud d'utilisation atteignable de v.
- L'ensemble T satisfait le critère **all-P-Uses/Some C-Uses** pour le programme P, ssi pour chaque variable v ∈V, T contient <u>au</u> <u>moins un</u> <u>chemin definition-clear</u> partant de <u>chaque</u> <u>nœud de</u> <u>définition de v à <u>chaque</u> <u>utilisation prédicat de v</u>, et si une définition de v n'a pas de P-Uses, il y a un chemin definition-clear à <u>au moins une utilisation calcul</u>.</u>

# Définitions formelles de critères II

- L'ensemble T satisfait le critère all-C-Uses/Some P-Uses pour le programme P ssi, pour chaque variable v ∈V, T contient <u>au moins un chemin definition-clear</u> partant <u>de chaque</u> nœud définition de v à <u>chaque</u> nœud d'utilisation de calcul de v, et si une définition de v n'a pas de C-Uses, il y a <u>un</u> chemin definition-clear à <u>au moins une</u> utilisation prédicat de v.
- L'ensemble T satisfait le critère all-DU-Paths pour un programme P ssi, pour chaque variable v ∈V, T contient <u>tous</u> les chemins definition-clear partant de <u>chaque</u> nœud de v à <u>chaque</u> nœud d'utilisation de v atteignable, et que ces chemins sont soit des traverses simples de boucles, soit ils ne contiennent pas de cycles.

# Petit programme

#### Programme estimé Z=X^Y

```
BEGIN
 read (X, Y) ;
 W = abs(Y);
 z = 1 ;
 WHILE (W \ll 0) DO
  z = z * x ;
  W = W - 1 ;
 END
 IF (Y < 0) THEN
  z = 1 / z ;
 END
 print (Z) ;
END
```


### Exemple de puissance (w,1-2,1-3)

Dcu = Definition c-use (clear)

Dpu = Definition p-use (clear)

nœud i	def(i)	c-use(i)	p-use(i,j)
1	<b>X, Y, W,</b>	Y	
	Z		
2			W
3	W, Z	X, W, Z	
4			Y
5	Z	Z	
6		Z	


nœud i	dcu(i,v)	dpu(i,v)	du(i,v)
1	dcu(1,X) = {3} dcu(1,Z) = {3,6} dcu(1,W) = {3}	dpu(1,Y) = {4} dpu(1,W) = {2}	du(1,W)={2,3} du(1,X)={3} du(1,Y)={4} du(1,Z)={3,6}
3	dcu(3,W) = {3} dcu(3,Z) = {3,5,6}	dpu(3,W) = {2}	du(3,W)={2,3} du(3,Z)={3,5,6}
5	dcu(5,Z) = {6}		du(5,Z) = {6}



### Discussion

- □ Aide à générer des données de test en suivant la manière dont la donnée est manipulée dans le programme.
- □ Aide à définir les critères intermédiaires entre le test de toutes les arêtes (possiblement trop faible) et le test de tous les chemins (souvent impossible).
- Mais nécessite le support d'un outil efficace (voir la fin du chapitre).

### Hiérarchie des critères de couverture



### Mesure de la couverture du code

- □ Un avantage des critères structurels est que leur couverture peut être mesurée *automatiquement* :
  - > Pour contrôler le progrès des tests,
  - Pour estimer l'achèvement des tests en terme d'anomalies restantes et de fiabilité,
  - Pour aider à fixer des objectifs pour les testeurs.
- □ Une haute couverture n'est pas une garantie d'un logiciel sans anomalie, seulement un élément d'information pour augmenter notre confiance → modèles statistiques.