

75-08 Sistemas Operativos Lic. Ing. Osvaldo Clúa 2010

Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires

Windows Boot Process

Resumen

Componente	Ejecución (Procesador)	Propósi to
Master Boot Record (MBR)	16-bi† <i>real mode</i>	Lee y carga parti tion boot sectors.
Boot sector	16-bi† <i>real mode</i>	Lee el directorio "/" para cargar Ntldr
Ntldr	16-bit real modey 32-bit or 64-bit protected	Lee Boot.ini, presenta e <i>boot menu</i> , carga Ntoskrnl.exe, Bootvid.dll, Hal.dll, y los drivers de boot-start. Conmuta a 32-bit protected mode o a 64-bit long modesegún la instalación
Ntdetect.com	16-bi† <i>real mode</i>	Detecta el hardware para Ntldr.
Ntbootdd.sys	Protected mode	Device driver usado para I/O sobre SCSI y Advanced Technology Attachment (ATA
Ntoskrnl.exe	Protected modecon paginado	Inicializa los executive subsystemsy los booty system-start device drivers. Prepara els sitema para correr aplicaciones nativas Carga Smss.exe.
Hal.dl	Protected mode con paginado	Kernel-mode DLLque sirve de interface entre Ntoksnrl y los drivers con el hardware
Smss	Aplicación Nativa	Carga Windows subsystem,incluyendo Win32k.sysy Csrss.exe,lanza Winlogon
Winlogon	Aplicación Nativa	Lanza al Service Control Manager (SCM), al Local Security Subsystem (LSASS), y presenta la caja de diálogo delogon.
Service control manager (SCM)	Aplicación Nativa	Carga e inicializa los <i>auto-start device drivers</i> y los <i>Windows Services</i> .

75-08 Sistemas Operativos Prof. Lic. Ing. Osvaldo Clúa

Proceso de boot - Windows XP

- Se carga el MBR del disco.
- Se cargan 512 Bytes de la primer partición marcada como activa. Contiene un mini file system driver.
- Se carga el archivo NTLDR (oculto en el directorio \).
 - Pasa al procesador a modo protegido
 - Inicializa las tablas de paginado.
 - Si existe hiberfil.sys, lo carga y recupera al sistema que está hibernando.
- Si no

NTLDR (XP)

- Si existe, carga Boot.ini y envia un prompt al usuario.
 - Si no existe, trata de cargar el S.O. de C:\.
 - Si se oprime F8 se lanza un menú con opciones.
- Lanza ntdetect.com para obtener datos de la configuración.
 - Si hay mas de un perfil, envía un *prompt* al usuario para determinar cual activar.
- Muestra una splash screen (logo)
 - Carga ntoskrnl.

Win Vista/7

- Se carga el Windows Boot Manager (bootmgr.efi)
 - Desde la Partición EFI
 - Desde el \boot\efi
- Lee el Boot Configuration Data (BCD) y despliega el menú de opciones
 - El BCD (reemplaza a boot.ini) se crea al instalar o reparar (bootrec) del DVD de instalación.

Win Vista/7

- El BCD también se puede modificar usando bcdedit o EasyBCD
- Finalmente invoca a winload.exe para que cargue el kernel.
 - El proceso sigue como en XP
- Estas dos etapas (bootmgr y winload)
 reemplazan a NTldr

ntoskrnl.exe

- Phase 0 (Interrupciones inhabilitadas)
 - Carga la Hardware Abstraction Layer Hal.dll
 - Carga los drivers de boot-time (pero no los inicializa) y guarda esa información en la clave del registry HKLM\SYSTEM.
 - Se guardan varios conjuntos de esta clave del registry, permitiendo acceso a "Last Known Good Configuration".
 - Se inicializa el Process Manager
 - Se crean las estructuras para el Proceso de la Phase 1 y para el Idle Process

Ntoskrnl Phase 1

- Se habilitan las interrupciones.
 - El idle process se interrumpe y entonces
 - Se llama a HAL para preparar el Controlador de Interrupciones de los dispositivos.
 - Se inicializan los servicios:
 - Object Manager, Executive, Microkernel, Security Reference Monitor, Memory Manager, Cache Manager, LPCS, I/O Manager y Process Manager.
 - En XP y 2003, esto se hace en forma asincrónica.
- El control pasa al Session Manager (smss)

smss.exe

- El Session Manager es una aplicación nativa (no usa las Windows API) y confiable (puede crear security tokens).
 - Hace un autocheck (chkdsk) si es necesario.
 - Carga las variables de ambiente
 (HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment)
 - Lanza el kernel mode del subsistema Win32 (win32k.sys) y pasa a modo gráfico.

smss.exe

- Lanza el modo usuario de Win32 Client Server Runtime Server Subsystem (csrss.exe)
 - Permite a las aplicaciones acceder a la Win32 API.
- · Carga las DLLs conocidas.
- Termina de inicializar al Registry y los Page files.
- Finalmente lanza el Windows Logon Manager (winlogon.exe)

Autenticación de usuario

- Winlogon carga a la GINA (Graphical Identification And Authentication).
 - En Vista se la reemplazó por Credential Providers.
 - Permite otros métodos de identificación.
- · Winlogon verifica la autenticidad de Windows.
- Espera el ingreso de un usuario para pasar a la fase de Logon.
 - Una vez exitoso el logon, crea un nuevo "Last Known Good Configuration"

Problemas durante el boot (XP)

Causa	Síntoma	Tratamiento
MBR Corrupto	"Invalid Partition Table," "Error Loading Operating System," "Missing Operating System."	Recovery Console → fixmbr (no recupera la Partiton Table)
Boot Sector Corrupto	"A disk read error occurred" "NTLDR is missing," "NTLDR is compressed"	Recovery Console → fixmboot
Boot.ini desconfigurado (o borrado)	"Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem," Could not read from selected boot disk," "Check boot path and disk hardware.	Recovery Console → bootcfg /rebuild (Explora las particiones y reconstruye el boot.ini)
Archivo del sistema corrupto	"Windows could not start because the following file is missing or corrupt," "STOP: 0xC0000135 {Unable to Locate Component}."	Recovery Console → chckdsk Buscar copia del archivo en \Windows\System32\DllCache
Registry corrupto	"Windows could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM"	Recovery Console → chckdsk usar ChkReg (bajar de Microsoft) NO CheckReg (es un troyano) Usar un ASR Backup
Post-Splash Screen (cuelgue o caída)		Rebootear con F8 a LKG (Last Known Good)

Hay otras herramientas como un live cd para recuperar las particiones. Es conveniente mantener un ASR backup (Auto System Recovery) del Sistema. En Win 7 estan las facilidades de WINRE

75-08 Sistemas Operativos Prof. Lic. Ing. Osvaldo Clúa