Módulo 3 – Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)


Parte 1 – Introdução à RMN



Lucas Raposo Carvalho

Instituto de Física e Química (IFQ) Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

QUI070 - Métodos Físicos de Análise, 2025.1





Sumário

- 1. O spin nuclear e a ressonância magnética
- 2. Blindagem nuclear e deslocamento químico
 - 3. Aspectos básicos de instrumentação
 - 4. Integração de sinais
- 5. Ambientes químicos e efeitos de blindagem
 - 6. Acoplamento escalar (*J*, spin-spin)


O número quântico de spin (s) descreve o momento angular intrínseco (ou momento angular de spin ou simplesmente spin) de um elétron ou qualquer outra partícula. O spin não possui análogo clássico.

Partículas do mesmo tipo possuem spins iguais:

- a. **Férmions** (elétrons e prótons) são partículas definidas por possuírem <u>spin</u> semi-inteiro ímpar (s = n + 1/2 : s = 1/2, 3/2, 5/2, ...);
- b. **Bósons** (fótons) são partículas definidas por possuírem <u>spin inteiro</u> (s = n $\therefore s = 0, 1, 2, ...$);

O número quântico de spin é o momento angular de spin quantizado.

A componente do spin ao longo de um determinado eixo (projeção) é dada pelo número quântico magnético de spin (m_s) . Convencionalmente, o eixo considerado é o z. Cada componente é um possível estado de spin.



$$s_z = m_s = (-s, [-s + 1], [-s + 2], ..., +s) \hbar$$

Os possíveis **estados de spin** para uma partícula com spin s é igual a 2s + 1.

Elétrons: $s=1/2 \div 2(1/2) + 1 = \underline{2 \text{ estados}}$ possíveis $(m_s=+1/2 \hbar \text{ e } m_s=-1/2 \hbar)$.

De maneira análoga aos **elétrons**, núcleos também possuem spin. O número quântico de spin nuclear (ou *spin nuclear*), denotado por I, é uma propriedade fixa e pode adotar números **inteiros** <u>ou</u> **semi-inteiros impares**.

Núcleos são compostos por **prótons** (p) e **nêutrons** (n), ambas partículas subatômicas compostas que possuem spin 1/2.

Núcleos atômicos, compostos de diferentes números de prótons e nêutrons, possuem diferentes números totais de spin.

As leis que governam a adição vetorial de spins nuclear não são conhecidas. Portanto, spins nuclear não podem ser **previstos**, apenas **determinados**.

Regras **empíricas** para números de spin (I) de núcleos atômicos:

n 2n X p 2n

2n + 1 X 2n + 1 2n + 1 X 2n

2n X 2n + 1

 $p \in n \text{ pares}$: I = 0

p e n impares: I = n + 1/2 (n = 0, 1, 2, ...)

 $p = \log n \text{ impar}$: I = n (0, 1, 2, ...)

Um núcleo de spin I possui 2I + 1 estados de spin (m_I) paralelos ao eixo z.

Exercício: Qual o spin (I) dos nuclídeos ¹³C, ¹⁴N, ¹⁶O, ¹⁹F e ³¹P?

$$I_z = m_I = (-I, [-I + 1], [-I + 2], ..., +I) \hbar$$

Elemento	¹ ₁ H	² ₁ H	¹² ₆ C	¹⁴ ₇ N	¹⁶ ₈ 0	¹⁷ ₈ 0	¹⁹ ₉ F	³¹ ₁₅ P
Número quântico de spin (I)	•	1	0	1	0	5/2	1/2	1/2
Estados de spin	2	3	0	3	0	6	2	2

Como se pode ver, não há relação direta entre o número quântico de spin nuclear e o número de prótons e/ou de nêutrons.

Outra interpretação do **número quântico de spin nuclear** (I) envolve sua relação com o **momento angular** do núcleo (I), dado pela expressão:

$$I = (I(I+1))^{1/2} \hbar, I = n+1/2, n \in \mathbb{Z}$$

Então, o vetor momento angular (\mathbf{I}) possui direções específicas e **quantizadas**, gerando 2I+1 direções possíveis em relação ao eixo z.

Importante: **Todos** os estados de spin (m_I) são **degenerados** na ausência de um campo magnético externo $(\boldsymbol{B_0})$. Ou seja, na <u>ausência</u> de $\boldsymbol{B_0}$, os estado de spin $m_I = +\ 1/2$ e $m_I = -\ 1/2$ possuem **a mesma energia**.

Como um $B_0 \neq 0$ afeta os spins nucleares?

Toda partícula carregada que possua um momento angular (I)apresentar um momento magnético (μ) associado.

$$ec{\mu}=rac{q}{2m}\mathbf{I}=rac{q}{2m}\left(\sqrt{I\left(I+1
ight)}\hbar
ight) egin{array}{ll} q: \mathrm{Carga\ da\ partícula} \\ m: \mathrm{Massa\ da\ partícula} \end{array}$$

Unidade: J T⁻¹

I: Número quântico de spin nuclear

Quando se considera que o núcleo não é uma carga pontual, pode-se usar o fator g do núcleo para se obter a seguinte relação:

$$\mu_z = g\beta_N I_z$$

g: Fator g nuclear (específico para cada núcleo)

$$eta_{
m N}$$
: Magneton nuclear ($eta_N=rac{e\hbar}{2m_{
m p}}$), $m_{
m p}$: Massa do próton

A quantidade $g \times \beta_N$ é igual a γ_N e é chamada de **razão magnetogírica** nuclear, possuindo valores tabelados.


Nuclídeo	g	$\gamma_{ m N}$ (10 6 rad T $^{-1}$ s $^{-1}$)	Abundância isotópica (%)
¹ H	5,585	267,522 187	99,98
^{2}H	0,857	41,065	0,0115
¹³ C	1,404	67,2828	1,11
^{14}N	0,404	19,331	99,632
¹⁵ N	- 0,566	- 27,116	0,368
¹⁷ O	- 0,757	- 36,264	0,038
¹⁹ F	5,255	40,078	100
³¹ P	2,261	108,291	100

A interação entre um momento magnético (μ) e um campo magnético externo (B) possui uma energia associada (E), dada por:

Quando se considera apenas a componente de ${\bf B}$ alinhada ao eixo z (B_z , ou ${\bf B_0}$) e a componente de μ alinhada ao eixo z ($\mu_z = \gamma I_z$), tem-se:

Na presença de um campo magnético **não nulo** (
$$B_0$$
) $E = -(\gamma I_z) B_0 \hbar \neq 0$), os estados de spin, m_I , não são mais degenerados e adotam valores **quantizados** (\hbar).

Quebra de degenerescência na presença de um campo magnético B_0 (efeito Zeeman nuclear):



$$\mathbf{B_0} = 0 \qquad \mathbf{B_0} \neq 0$$

Na ausência de B_0 ou de μ , a degenerescência não é quebrada e não ocorre separação de níveis!

É importante notar o seguinte:

- 1. O estado de spin $m_I = +1/2$, **paralelo** ao eixo z, possui uma energia **mais** baixa na presença de B_0 ($E_1 = -\gamma B_0 \hbar/2$);
- 2. O estado de spin $m_I = -1/2$, anti-paralelo ao eixo z, possui uma energia mais alta na presença de ${\pmb B_0}$ $(E_2 = + \gamma {\pmb B_0} \hbar/2)$;
- 3. Quanto mais intenso o campo magnético externo (B_0) , maior a separação dos níveis energéticos (ΔE) .

Exercício: Quais as energias relativas aos estados de spin de um núcleo com spin I=1? E de um núcleo com spin I=3/2?

Por que **todos** os núcleos de uma determinada amostra não se alinham a B_0 , diminuindo a energia do sistema?

A distribuição de população em níveis de energia é intrinsicamente estatística e governada pela distribuição de Boltzmann, oriunda do movimento térmico e da interação entre as moléculas.

Para dois níveis energéticos separados por uma diferença de energia ΔE (J):

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \gamma B_0 \hbar \qquad \frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right)$$

As populações $(N_1 \in N_2)$ dependem de T e de ΔE , ou seja, de $\mathbf{B_0}$.

Para todo T, tem-se que $N_2 < N_1$. No caso de núcleos, o excesso é **pequeno**.

Ex.: Para o núcleo de ¹H (T = 298,15 K e $B_0 = 14,1 \text{ T}$, T: Tesla):

$$\Delta E$$
 (¹H) = $\gamma_{\rm H} B_0 \frac{h}{2\pi} = \frac{(267,522 \times 10^6)(14,1)(6,626 \times 10^{-34})}{2\pi}$

$$\Delta E$$
 (¹H) = 3,997 × 10⁻²⁵J

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{(3,997 \times 10^{-25})}{(1,381 \times 10^{-23})(298,15)}\right)$$

$$\frac{N_2}{N_1} = 0.999902$$
 Ou seja, há um excesso de apenas 1 núcleo para cada ~10 204 núcleos!


15

Na presença de $B_0 \neq 0$, apenas uma componente do momento angular I pode ser determinada (no caso, I_z) juntamente com sua intensidade, $|\mathbf{I}|^2$.

Então, como há uma incerteza nas componentes I_x e I_y , \mathbf{I} é representado na 'diagonal', ou seja, não exatamente paralelo ao eixo z.

Além disso, o campo B_0 aplica um **torque** no núcleo atômico, que realiza um movimento de **precessão** em torno do eixo z, de modo similar a um giroscópio.

Giroscópio



Precessão do núcleo em torno do eixo principal de B_0 .

Fonte:

https://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/nmr1.htm

Essa **precessão** recebe o nome de **precessão de Larmor** e ocorre com uma frequência específica (frequência de Larmor, ω_0) para cada nuclídeo:

$$\omega = \frac{\vec{\mu}}{\vec{I}} \times B_0 \text{ (rad s}^{-1}\text{)} = \frac{\vec{\mu}}{2\pi \vec{I}} \times B_0 \text{ (s}^{-1} = \text{Hz)}$$

$$\omega_0 = \gamma B_0 \text{ (rad s}^{-1}\text{)} = \frac{\gamma B_0}{2\pi} \text{(Hz)}$$

Assim como o momento magnético do núcleo e o grau de separação dos níveis de energia, a frequência de Larmor também é dependente de B_0 .

A <u>frequência de Larmor</u> está intimamente ligada à diferença entre os níveis de energia dos estados de spin, ΔE .

17

Para promover a **excitação** entre de um núcleo no nível de energia 1 para o nível de energia 2, tem-se que:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \gamma B_0 \hbar$$

Então, uma **radiação** de energia compatível com ΔE deve incidir sobre o sistema para que a excitação do nuclídeo ocorra. Ou seja,

$$\Delta E = \gamma B_0 \hbar = \frac{\gamma B_0 \aleph}{2\pi} = \aleph \nu : \nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi} = \omega_0 \text{(Hz)}$$

Então, a **ressonância** ocorre quando a <u>frequência da radiação incidente</u> (ou radiofrequência, ν) é **igual** à <u>frequência de Larmor do núcleo</u> (ω_0).

Por exemplo, para o nuclídeo de 1 H, em um aparelho com campo magnético $B_0 = 14.1$ T, a sua frequência de Larmor é igual a:

$$\omega_0 = \frac{\gamma B_0}{2\pi} = \frac{(267,522 \times 10^6) (14,1)}{2\pi}$$

$$\omega_0 = 600,342 \times 10^6 \, \mathrm{Hz}$$
 Ondas de rádio!

Ou seja, a radiação incidente deve possui uma frequência de, aproximadamente, **600 MHz** para induzir uma transição de spin em um nuclídeo de ¹H em um campo de 14,1 T.

Aparelhos de RMN (espectrômetros) costumam ser referidos pela sua frequência de ressonância do ${}^{1}H$, em Hz, ao invés do B_{0} , em T.

A absorção de radiação e subsequente promoção para o estado de spin excitado pode ser esquematizada da seguinte forma:


Exercício: Qual a frequência necessária de radiação para promover um nuclídeo de ¹³C do estado 1 para o 2 em um campo magnético de 14,1 T?


A modificação de excessos populacionais durante análises de RMN são essenciais para definir se haverá uma **resposta** (<u>resultado observável</u>).

Por exemplo, para o ¹H em um campo de 14,1 T (600 MHz) e 298,15 K, a **proporção populacional** no <u>equilíbrio</u> é:

$$\frac{N_2}{N_1} = 0,999902 = \frac{499951}{500000}$$


Ou seja, para cada 500 000 nuclídeos, há um excesso de 49 nuclídeos no estado de **menor** energia.





Pequeno <u>excesso</u> de **isocromatas de spin**


O pequeno excesso de **isocromatas de spin** na direção paralela a B_0 pode ser representado por um **vetor de magnetização macroscópica** (\mathbf{M}) .




A descrição **clássica** da RMN utilizando vetores de magnetização macroscópica é conhecida como o **modelo vetorial** ou **modelo de Bloch**, e não será discutida com detalhes nessa disciplina.

Quando não há excesso de nuclídeos em estados de energia, não há **magnetização macroscópica** ($\mathbf{M}=0$) e, portanto, não se pode <u>detectar</u> o fenômeno.

Para que não exista **magnetização macroscópica**, o mesmo número de nuclídeos deve ocupar **ambos** os estado de energia 1 e 2 (**saturação**).



Os nuclídeos de uma molécula não possuem <u>frequências de Larmor</u> (ou de ressonância) **exatamente** iguais.



Matematicamente, o campo magnético **efetivo** sentido por um núcleo i ($B_{ef,i}$) é igual ao campo **aplicado** (B_0) subtraído do **induzido** ($B_{ind,i}$).

$$B_{\text{ef},i} = B_0 - B_{\text{ind},i}$$

 $B_{\text{ind},i}$ é **diretamente** proporcional a B_0 , ou seja,

$$B_{\mathrm{ind},i} = \sigma_i B_0$$

sendo que σ_i é a **constante de blindagem isotrópica** do núcleo i, dependente da **densidade eletrônica** em volta desse núcleo.

Então,
$$B_{ ext{ef},i} = B_0 \left(1 - \sigma_i
ight)$$

Ou seja, pode-se dizer que cada núcleo é **blindado** do campo B_0 pela corrente diamagnética de elétrons. A extensão da blindagem é determinada pela **constante de blindagem** daquele núcleo, que dependerá do arranjo eletrônico local (**ambiente químico**).

A variação de **ambientes químicos** para cada átomo de uma molécula faz com que o campo $B_{\rm ef}$ seja <u>ligeiramente</u> diferente, garantindo que cada núcleo possua uma frequência de Larmor ligeiramente diferente.

Dessa forma, a RMN possui uma **resolução atômica** do ponto de vista estrutural, pois diferencia núcleos atômicos baseados em ambientes químicos diferentes.

Em termos de frequência de Larmor ($\omega_{\rm ef}$), tem-se que

$$\omega_{\text{ef}} = \frac{\gamma B_{\text{ef}}}{2\pi} : B_{\text{ef}} = \frac{\omega_{\text{ef}} 2\pi}{\gamma}$$

$$: \omega_{\text{ef},i} = \frac{\gamma}{2\pi} B_0 (1 - \sigma_i) (\text{Hz})$$

Ou seja, quanto <u>maior</u> a **densidade eletrônica** em volta de um núcleo i, <u>maior</u> sua **constante de blindagem** (σ_i) , <u>menor</u> o campo magnético efetivo $(B_{\text{ef},i})$ e <u>menor</u> a frequência de Larmor $(\omega_{\text{ef},i})$.

Variações na frequência de Larmor efetiva resultam em variações nas frequências de núcleos individuais, embora sejam variações **pequenas**.

Comparando a diferença entre a $\omega_{\rm ef}$ do ¹H no **cloreto de metila** e no **fluoreto de metila**, percebe-se que o $\Delta\omega_{\rm ef}$ é igual a 72 Hz para um campo de 1,41 T (ω_0 (¹H) = 60 MHz).

$$\frac{\omega_{\text{ef},i}}{\omega_0 \,(^1\text{H})} = \frac{(72)}{(60 \times 10^6)} = 1.2 \times 10^{-6}$$

Comparativamente, a diferença é irrisória, sendo 1.2×10^{-6} ou 1.2 ppm.

Então, as frequências de ressonância da cada átomo são medidas de modo **relativo**, usando um **padrão interno de referência**. Para o ¹H e ¹³C, esse padrão é o <u>tetrametilsilano</u> (**TMS**).

Tetrametilsilano (TMS)

O deslocamento, em Hz, de $\omega_{{\rm ef},i}$ em relação ao TMS depende de B_0 .

Por exemplo, ω_0 (¹H) para um espectrômetro de 1,41 T é igual a 60 MHz e, para um de 14,1 T, é igual a 600 MHz.

Logo, o deslocamento de $\omega_{{
m ef},i}$ em relação ao TMS será ${f 10}$ vezes maior em um campo de 14,1 T comparado a um de 1,41 T.

Essa mudança de referencial de dados para **um mesmo núcleo** de **uma mesma molécula** para dois aparelhos diferentes é <u>indesejada</u>. Portanto, uma unidade **independente de** B_0 é mais adequada.

Para tal, o <u>deslocamento</u> de $\omega_{ef,i}$ em relação ao TMS é sempre **dividido** por $\omega_{ef,i}$. A quantidade resultante é conhecida como **deslocamento químico** (δ), que é <u>independente</u> do aparelho (B_0) utilizado.

$$\delta = \frac{\omega_{\text{ef},i} - \omega \text{ (TMS)}}{\omega_0}$$

Ex.: Os prótons do CH₃Br possuem $\omega_{{
m ef},i}$ deslocada em 162 Hz comparada ao TMS quando ω_0 é 60 MHz, e em 270 Hz quando ω_0 é 100 MHz.

$$\delta = \frac{(162)}{(60 \times 10^6)} = \frac{(270)}{(100 \times 10^6)} = 2.7 \times 10^{-6}$$

Então, os prótons do CH_3Br possuem o mesmo **deslocamento químico**, $\delta = 2.7 \times 10^{-6}$, ou seja, **2.7 ppm**, independente do aparelho utilizado.

30

Por convenção, deslocamentos químicos (δ) são representados com **duas** casas decimais para o ${}^{1}H$ e com **uma** casa decimal para os demais núcleos.


Para análises em H_2O , na qual a solubilidade do TMS é baixa (20 mg/L), utiliza-se o DSS como **padrão interno de referência**. O DSA também pode ser usado em soluções aquosas, especialmente com compostos <u>catiônicos</u>.

3-(trimetilsilil)propano-1sulfonate de sódio (**DSS**)

$$H_3C$$
 CH_3 CH_3

Trifluoroacetato de 4,4-dimetil-4-silapentano-1-amônio (**DSA**)¹

Os primeiros aparelhos de RMN desenvolvidos envolviam a varredura de frequências de ressonância. Eles são chamados de instrumento de onda contínua, ou continuous wave (CW).




Quando há absorção de energia ($v_{rf} = \omega_{ef,i}$), os elétrons na bobina de detecção se movimentam e um **sinal de ressonância** (<u>errôneamente</u> chamado de **pico**) é detectado.

Ao invés de mudar a frequência induzida (v_{rf}) para se adequar aos ambientes químicos ligeiramente diferentes, **o campo** B_0 **é variado**, utilizando as bobinas presentes nos ímãs. Essa variação é em torno de 20 ppm.

A varredura de B_0 entre 1,41 T – 20 ppm e 1,41 T + 20 ppm enquanto a radiofrequência se mantém constante (*onda contínua*) é a base do funcionamento de instrumentos CW.

Espectro típico, obtido com um gravador similar a um sismógrafo:



Funcionamento de espectrômetros modernos: Pulsos de radiofrequência.


O *princípio da incerteza de Heisenberg* estabelece uma relação entre a **energia** e o **tempo** de um estado de ressonância:

$$\Delta E \Delta t \ge \frac{\hbar}{2\pi}$$


Ou seja, estados com **baixo** tempo de vida possuem uma **alta** incerteza na suas energia, e vice-versa.

Dessa forma, a RMN **pulsada** faz uso do Princípio da Incerteza para excitar *vários núcleos* de um nuclídeo simultâneamente.

Um **pulso** de radiação com frequência v_{rf} com de **curta duração** (pulso **duro**), na verdade, abrange um grande intervalo de frequências ($v \pm \Delta v$, $\Delta v \propto 1/\Delta t$) e excitando vários núcleos dentro de um intervalo.




Utilizando o **modelo vetorial** da RMN, pode-se ter uma ideia melhor do processo de excitação pela radiofrequência.




Quando a magnetização macroscópica (\mathbf{M}) está no plano xy, o sistema sai do equilíbrio $(\mathbf{M}=0)$. Eventualmente, ele irá retornar ao equilíbrio $(\mathbf{M}>0)$.

restaurado



Retorno da magnetização ao equilíbrio (M' para M): relaxação dos spins


Além disso, não se pode ignorar a **precessão** que M' faz em torno do eixo de B_0 quando a radiofrequência é **desligada** ($B_1 = 0$).



Sistema **fora** do equilíbrio


Precessão em torno do eixo z

A soma da **precessão** em torno do eixo z e a eventual restauração de \mathbf{M} faz com que \mathbf{M} ' descreva um momento **espiralar** em torno do eixo z.




É importante observar que o **receptor** (ao longo de y) detecta uma magnetização, M, cada vez **menor** e que <u>alterna</u> entre positiva e negativa.

comportamento descrito pela magnetização é observado no gráfico gerado, o decaimento livre de indução (em inglês, free-induction decay, FID).



Problema: Como converter o gráfico no domínio do **tempo** (t) para o domínio das **frequências** (v), separando as diversas frequências dos núcleos?




Transformada de Fourier: Artifício matemático para transformar o FID em um gráfico no domínio das frequências (ω) e decompor os valores.

$$S(\omega) = \int S(t)e^{-i\omega t}dt$$
 Sinal de RMN no domínio das frequências (ω , espectro) Sinal de RMN no domínio do tempo (t , FID)

4. Integração de sinais

Espectros de RMN não diferenciam apenas entre os **tipos** de nuclídeos de uma molécula, mas também revelam o **número** desses nuclídeos.



A área sob a curva (**integral**) de cada sinal é obtida <u>eletronicamente</u>, usando linhas verticais proporcionais à área.

55,5; 22 e 32,5 são números **relativos** de hidrogênios quimicamente distintos.

4. Integração de sinais

Integrais fornecem informações sobre o número de hidrogênios quando são comparadas com uma de **referência**.


Integral 1: Integral 2: Integral 3:
$$\frac{55,5 \text{ divisões}}{22,0 \text{ divisões}} = 2,52 \qquad \frac{22,0 \text{ divisões}}{22,0 \text{ divisões}} = 1,00 \qquad \frac{32,5 \text{ divisões}}{22,0 \text{ divisões}} = 1,48$$

Dessa forma, a **proporção de hidrogênios** no acetato de benzila, a partir das integrais, é 2,52:1,00:1,48.

Como a integral 2 (δ 5,1 ppm) é relativa a **2 hidrogênios**, tem-se que a real proporção é obtida como 5,04:2,00:2,96, ou seja, aproximadamente **5:2:3**.

Integrais podem ter erros entre 10 % e 20 %!

Nuclídeos em **ambientes químicos** <u>idênticos</u> são considerando quimicamente **equivalentes**. Esses nuclídeos possuem <u>deslocamentos químicos iguais</u>.



Átomos **equivalentes** são relacionados por operações de simetria -e.g., eixo de rotação (C_n) , plano de simetria (σ) e centro de inversão (i). ou movimentos moleculares -e.g., rotação de ligações σ e inversões de conformações cadeira.


Ex.: Os **hidrogênios** destacados em vermelho são **equivalentes** entre si, assim como os azuis.

Sendo assim, em uma análise de RMN, cada composto acima teria **dois sinais** de ¹H, um para cada conjunto de hidrogênios quimicamente equivalentes (azul e vermelho).


Pode-se distinguir átomos, especialmente de ¹H, como **homotópicos**, **enantiotópicos** e **diastereotópicos**.

Essa distinção é fundamental pois esses tipos de átomos possuem equivalências químicas e magnéticas diferentes.

Como a substituição de qualquer um dos ${}^{1}H$ por ${}^{2}H$ (D) gerou moléculas <u>iguais</u> (**A** e **B**), esses hidrogênios são **homotópicos** e **equivalentes** (1 sinal).




A substituição de um dos 1 H azuis ou vermelhos gera um par de enantiômeros. Logo, são **enantiotópicos** e **equivalentes** (1 sinal).



A substituição de um dos ¹H por um D gera um par de **diastereoisômeros**. Logo, são **diastereotópicos** e <u>não são equivalentes</u> (2 sinais)!


Exercício: Indique o número de sinais observados para os compostos abaixo em um espectro de RMN de ¹H e suas respectivas integrações.

Para o ¹H, as diferenças entre deslocamentos químicos de diferentes nuclídeos pode ser observada em uma janela espectral de ~ 12 ppm.



Efeitos de **blindagem diamagnética** para ¹H ligado à $C(sp^3)$:


$$0.7 - 1.3$$
 $1.2 - 1.4$ $1.4 - 1.7$




$$1.2 - 1.4$$



$$1,4-1,7$$




$$2,2-2,9$$
 $2,0-3,0$




$$2,0-3,0$$

$$3,2 - 3,8$$



$$2,1-3,0$$



$$2,1-2,4$$


$$3,5 - 4,8$$

$$2,0-4,0$$

$$2,0-4,0$$
 $2,7-4,1$ $3,1-4,1$ $4,2-4,8$


$$3,1-4,1$$

$$4,2-4,8$$




Eletronegatividade (χ) de átomos ligados ao C- \mathbf{H} influenciam fortemente o δ . Quanto maior a χ , maior tende a ser o δ .


1. Nuclídeos ¹H ligados à átomos/grupos eletronegativos possuem uma menor densidade eletrônica e, portanto, são menos blindados ao B_0 .



2. O efeito de χ <u>diminui</u> com a **distância** e <u>aumenta</u> com o **n° de grupos**.





Efeitos de **blindagem diamagnética** para ¹H ligado à $C(sp^2)$ e C(sp):




- 1. ¹H ligados à carbonos **vinílicos** (sp^2) possuem δ que os ligados à $C(sp^3)$ pelo **maior caráter** s, aumentando a **eletronegatividade**.
- 2. Esse efeito explica, **em parte**, os δ maiores de ¹H ligados à carbonos vinílicos, **aromáticos** e **carbonílicos**. Mas **não** explica a blindagem de hidrogênio alquínicos.


O δ de ¹H ligados à **anéis aromáticos** (anormalmente <u>desblindados</u>), **alcinos** e **ciclopropanos** (anormalmente <u>blindados</u>) pode ser explicado pela **anisotropia magnética**.






De forma esquemática, as <u>anisotropias magnéticas</u> de vários grupos produzem os seguintes efeitos de **blindagem** e **desblindagem**:







Ciclopropano:

- BARANAC-STOJANOVIĆ, M.; STOJANOVIĆ, M.
 Journal of Organic Chemistry, 78, 1504-1507,
 2013. DOI: 10.1021/jo3025863
- 2. POULTER, C. D. *et al.* **Journal of the American Chemical Society**, *94*, 2291-2296, **1972**. DOI: 10.1021/ja00762a021

Exemplos de blindagens e desblindagens pouco usuais devido à anisotropia magnética e correntes diatrópicas:

$$\delta \sim -1.8 \hspace{0.2cm} \begin{array}{c} \text{H} \\ \text{H}$$

1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaeno ([18]anuleno)

Biciclo [4.4.1] undeca-1,3,5,7,9-pentaeno (1,6-metano [10] anuleno)

Além de efeitos de eletronegatividade e de anistropia magnética, **ligações de hidrogênio** são efeitos importante para o δ .

Grupo funcional	Fórmula molecular	δ (ppm)
Ácidos	RCOO H	10,5 a 12,0
Fenóis	ArO H	4,0 a 7,0
Álcoois	RO H	0,5 a 5,0
Aminas	RNH_2	0,5 a 5,0
Amidas	$RC(O)NH_2$	5,0 a 8,0
Enóis	HC=CH-O H	> 15


Como ligações de hidrogênio **retiram** densidade eletrônica do H, promovem a desblindagem e são **cumulativas**.

Condições de **alta concentração** e **baixa temperatura** favorecem ligações de hidrogênio.


Até o momento, vimos que espectros de RMN conseguem diferenciar núcleos com base (i) no **deslocamento químico** e, no caso do 1 H, (ii) na **integração** dos sinais obtidos no espectro.

Um terceiro tipo de distinção é baseado na **vizinhança** do átomo, que reproduz padrões previsíveis no <u>formato</u> do sinal, devido ao fenômeno de **acoplamento spin-spin**, ou **acoplamento em** *J*.


1 sinal integrado para 1 H, $\delta > 3,1$ ppm a 4,1 ppm



Espectro de RMN do 1,1,2-tricloroetano calculado pelo *software* ChemDraw 22 (300 MHz, DMSO- d_6):



O fenômeno do **desdobramento** de sinais por **acoplamento spin-spin** pode ser racionalizado pela regra do $\mathbf{n} + \mathbf{1}$, no qual o spin de um 1 H é afetado pelo(s) spin(s) de \mathbf{n} outro(s) 1 H **equivalentes** ligado a átomos próximos.



H_A: 2 átomos de ¹H equivalentes ligados ao C adjacente.

 \longrightarrow n + 1 = 3 (tripleto)

H_X H_X: 1 átomo de ¹H equivalente ligado ao C adjacente.


 \rightarrow n + 1 = 2 (<u>dupleto</u>)

$$H_3C$$


CH₃: 2 átomos de 1 H equivalentes \longrightarrow n + 1 = 3 (<u>tripleto</u>) ligados ao C adjacente.

CH₂: 3 átomos de 1 H equivalentes \longrightarrow n + 1 = **4** (quarteto) $_6$ ligados ao C adjacente.


Diferentes vizinhanças geram diferentes padrões de desdobramento ou multiplicidades de spin, que são previsíveis pela regra do n+1.



acoplamento spin-spin ocorre devido à polarização de elétrons que participam de ligações químicas pelos núcleos acoplados.



Ex.: O **iodeto de etila** (CH₃CH₂I) possui um **tripleto** <u>centrado</u> em 1,83 ppm e um **quarteto** <u>centrado</u> em 3,20 ppm.



O triângulo de pascal é um artifício matemático útil para prever a intensidade relativa de **multipletos** derivados da regra n + 1.

Intensidades relativas Multiplicidade Simpleto

Dupleto

Tripleto

Quarteto


Quinteto

Sexteto


A constante de acoplamento entre dois núcleos A e X, $J_{AX} = J_{XA}$, determina a distância entre os sinais de uma dada multiplicidade e é um reflex do quão forte esses núcleos estão acoplados.


É sempre medida utilizando a escala de deslocamento químico, sendo **sempre** expressa em Hertz (**Hz**).


Para tal, a **diferença** entre os sinais de um multipleto é calculada, em ppm, e essa diferença é **multiplicada** pela frequência do espectrômetro **para aquele núcleo**.



Alguns valores típicos de constante de acoplamento (J) incluem:







Espectros adquiridos em campos mais altos possuem maior **dispersão** de frequências. Então, o cálculo do *J* corrige essa dispersão.

Então, assim como o δ , o J também **independe** do espectrômetro utilizado.