Lab2

姓名: 陈锐林, 学号:21307130148

2023年10月13日

实验一、procnum

一、实现思路:

在阅读了 proc.c 以及文档中的 hint 后,我感觉具体的实现并不复杂。进程存 储在 proc[NPROC] 中,只要我们遍历该数组,状态不为 UNUSED 的就让计数器 加1即可。

二、调用顺序:

上述的思路应该在 proc.c 中新增函数,因为在 sysproc.c 中是没法直接调用 proc 的。先在 proc.c 中增加 uint64 getnproc(void) 函数,所以在 def.h 中增加其 声明,最后由 sysproc.c 中的函数 uint64 procnum(void) 调用;以及完成了 ppt 中 的步骤后,之后用户程序 procnum.c 即可正常调用。

三、补充说明:

ppt 要求我们实现的 procnum 还要求对一个 int* 的 num 作出改变。这里需 要额外处理这个地方。首先该地址的获取可以用已有 argint 完成;但是传出去好 像在 syscall.c 中没找到类似的函数(也可能是没认真看),所以这里封装了另一个 函数 fetchout(addr,num),其调用 copyout(仿照 fetchaddr 的 copyin 调用);完成 了将一个 num 传给用户空间中地址为 addr 的内容改变。freemem 中也是类似处 理,下面不再赘述。

四、实验代码:

```
uint64
sys_procnum(void){
 uint64 ptr;
 int x;
 argint(0,&x);
 uint64 nproc = getnproc();
 ptr = nproc;
 if (fetchout(x,&ptr) < 0)</pre>
   return -1;
 return nproc;
      (a) sysproc.c 中
```

```
uint64 getnproc(void)
 struct proc *p;
 uint64 nproc = 0;
  for (p=proc; p< &proc[NPROC]; p++) {</pre>
   if (p->state != UNUSED)
   ++nproc;
 return nproc;
```

(b) proc.c 中

五、运行结果:

hart 1 starting hart 2 starting init: starting sh \$ procnum Number of process: 3

实验二、freemem

一、实现思路:

在阅读了 kalloc.c 以及文档中的 hint 后,我感觉具体的实现并不复杂。主要的空闲内存存在 freelist 中,我们先上锁,之后统计大小即可。而作为一个 list,可以很自然地用 next 遍历,而每次只要加上 xv6 自带参数 PGSIZE 即可。

二、调用顺序:

上述的思路应该在 kalloc.c 中新增函数,因为在 sysproc.c 中是没法直接调用 kmem 的。先在 kalloc.c 中增加 uint64 getfreemem(void) 函数,所以在 def.h 中增加其声明,最后由 sysproc.c 中的函数 uint64 freemem(void)调用;以及完成了 ppt 中的步骤后,之后用户程序 freemem.c 即可正常调用。

三、实验代码:

```
uint64
                                                                               uint64 getfreemem(void)
sys_freemem(void){
                                                                                 uint64 freemem = 0;
 uint64 ptr;
                                                                                 int nowcpu = cpuid();
 int x;
                                                                                 acquire(&kmem[nowcpu].lock);
 argint(0,&x);
                                                                                 struct run *r = kmem[nowcpu].freelist;
 uint64 freemem = getfreemem();
                                                                                 while (r) {
 ptr = freemem;
                                                                                  freemem += PGSIZE;
                                                                                  r = r - > next;
 if (fetchout(x,&ptr) < 0)</pre>
   return -1;
                                                                                 release(&kmem[nowcpu].lock);
 return freemem;
                                                                                 return freemem;
      (a) sysproc.c 中
                                                                                           (b) kalloc.c 中
```

五、运行结果:

```
hart 2 starting
hart 1 starting
init: starting sh
$ freemem
Number of bytes of free memory: 66744320
```

实验三、trace

一、实现思路:

首先,为了让系统调用被正确跟踪,需要从其掩码入手,给 struct proc 增加一个新的变量, int mask。之后在 syscall 时识别并及时打印就可以。

二、具体实现:

通过观察 syscall.c 中的 syscall 函数后,我们发现,syscall 会获取一个 num,而这个 num 就可以用来作掩码判断。以及还需要完善的点:sys_trace 负责获取参数,并向当前进程传递;需要考虑 fork 时 mask 也被传递,所以要在 proc.c 的 fork 函数中增添一行 np->mask = p->mask; 在 syscall 函数中,如果直接打印 syscalls[num],会出现乱码,为了解决该现象,新增一 char* 数组 syscall_name,如此打印就无误。

三、实验代码:

```
int mask = p->mask;
// trace syscall masked
if ((1 << num) & mask) {
    printf("%d: syscall %s -> %d\n", p->pid, syscall_name[num], p->trapframe->a0);
}
```

四、运行结果:

```
$ trace 32 grep hello README
4: syscall read -> 1023
4: syscall read -> 961
4: syscall read -> 321
4: syscall read -> 0
$
$ trace 2147483647 grep hello README
6: syscall trace -> 0
6: syscall exec -> 3
6: syscall open -> 3
6: syscall read -> 1023
6: syscall read -> 961
6: syscall read -> 321
6: syscall read -> 321
6: syscall read -> 0
6: syscall read -> 0
6: syscall read -> 0
```

实验四、流程概述

1. 系统调用过程:

用户使用系统调用的接口,通过 syscall 函数触发系统调用;处理器从用户模式变为内核模式;在内核模式内系统选择要执行的调用;执行系统调用,可能会会从用户空间拿取数据;返回系统调用结果,返回用户模式。

2.malloc 的底层实现原理:

查阅到的资料经概述后如下: (1) 内存池初始化:在启动时,xv6 会初始化一个内存池,用于存储所有可用的内存块。(2) 内存块分配:malloc 函数会调用内存分配器。内存分配器的任务是从内存池中找到足够大的空闲内存块,然后将其标

记为已分配。分配器返回指向此块的指针。(3) 内存块释放:完成使用分配的内存后,可以使用 free 函数来将内存块返回给内存分配器。内存分配器会将被释放的内存块标记为可用。(4) 碎片管理:内存分配器可能需要处理内存碎片的问题。碎片是未分配的小块内存,通常由已分配内存块之间的空间导致。一些内存分配器使用合并或分割策略来最小化碎片。在 xv6 中,内存分配器采用首次适配策略,即它会尽量使用第一个足够大的空闲块,而不会尝试合并或分割块。(5) 内存池管理:内存分配器还需要管理内存池,以跟踪哪些块是可用的,哪些是已分配的。