HW9

姓名: 陈锐林, 学号:21307130148

2023年11月3日

Question1

这题要补全 fork-join.c, 根据题目和代码信息; 我们要设置信号量, 让输出顺序正常 (parent => child => parent), 通过在 child 中 sleep 来保证正确。所以设置信号量的思路即: parent 中 wait, child 完成并 post。代码和运行效果如下:

parent: begin child

parent: end

Question2

这题要求实现,每个线程都要在另一个进来之后才能退出。题目也提示了要使用两个信号量;那么就简单了。分别用两个信号量控制两个 child。对于 child1,每当开始工作时,post child2 的信号量;并等待 child2 post 自己的信号量; child2 类似。这里给出代码 (main 函数初始化,略去) 和运行效果:

parent: begin child 1: before child 2: before child 2: after child 1: after parent: end

```
void *child_1(void *arg) {
    printf("child 1: before\n");
    Sem_post(&s2); //new
    Sem_wait(&s1); //new
    printf("child 1: after\n");
    return NULL;
}

void *child_2(void *arg) {
    printf("child 2: before\n");
    Sem_post(&s1); //new
    Sem_wait(&s2); //new
    printf("child 2: after\n");
    return NULL;
}
```

这里要实现 barrier 相关的事务;要求达成的效果是在给定线程数的情况下,先对所有线程做事情 A,再做事情 B。为了实现该代码,我们需要在 barrier 中保存线程数,当前等到的线程数。对于某个线程,我们可以对当前等到的线程数作判断;如果总数不达标,就要调用 wait 等待。当总数够了,就 post。综上,我设置了信号量 t1,t2;总线程数 N,当前队列内线程数 q。t1 用来实现等待所有线程进队,t2 用来保证对 q 的更新不会出错。还需要说明初始化,q 和 N 不必多说;t1 该是 0,因为要保证从第一个线程开始就等待;t2 该是 1,保证每次对 q 的更新都顺利进行并及时 post 回去。代码和运行 (./barrier 2) 结果如下:

```
typedef struct __barrier_t {
    sem_t t1,t2;
   int N;
   int q;
                                                    void barrier(barrier_t *b) {
} barrier_t;
                                                         Sem wait(&b->t2);
                                                        if(b->q < b->N -1){
void barrier_init(barrier_t *b,
                                                             b->q++;
               int num threads) {
                                                             Sem_post(&b->t2);
   Sem_init(&b->t1,0);
                                                             Sem_wait(&b->t1);
   Sem_init(&b->t2,1);
    b\rightarrow q = 0;
                                                        Sem_post(&b->t1);
    b \rightarrow N = num threads;
       (a) 结构定义和初始化
                                                              (b) 函数 barrier
```

parent: begin child 0: before child 1: before child 1: after child 0: after parent: end

(1) 参照前面的内容,可以较容易地实现。用 readers 表示读者数,为了保证更新的正确,需要一个信号量 count;为了保证写的唯一,需要信号量 write。为了解决冲突,构造读者优先锁,读者获取锁时,如果他是当前第一个在读的,那就要将 write 占用;读者释放锁时,如果当前只剩他一人了,就要及时放开锁。其他就是维护 readers,写者正常的 wait 和 post。(2) 饿死的情况是很有可能发生的,如果先进来俩个读者,他们赖着不走;这样无论之后来了多少写者,write 将一直为0,写者难以正常写。如下面的例子,明明是两个循环,但是读者只能读到0。(3)代码(额外添加的 sleep 没显示)和执行(./reader writer 3 2 2) 结果如下:

```
typedef struct __rwlock_t {
   sem_t write;
   sem t count;
    int readers;
} rwlock_t;
                                                   void rwlock_release_readlock(rwlock_t *rw) {
                                                       Sem wait(&rw->count);
void rwlock_init(rwlock_t *rw) {
                                                       if(rw->readers == 1)
   Sem_init(&rw->write,1);
                                                           Sem_post(&rw->write);
   Sem_init(&rw->count,1);
                                                       rw->readers--;
   rw->readers = 1;
                                                       Sem_post(&rw->count);
void rwlock acquire readlock(rwlock t *rw) {
                                                   void rwlock_acquire_writelock(rwlock_t *rw) {
    Sem wait(&rw->count);
                                                       Sem_wait(&rw->write);
   if(rw->readers == 0)
       Sem wait(&rw->write);
    rw->readers++;
                                                   void rwlock_release_writelock(rwlock_t *rw) {
   Sem_post(&rw->count);
                                                       Sem_post(&rw->write);
                  (a) part1
                                                                      (b) part2
```

```
begin
read 0
read 0
read 0
read 0
read 0
write 1
write 2
write 3
write 4
end: value 4
```

我们能看到,上面的问题主要是因为读者对写锁 write 的无条件霸占。所以从这点出发,为了让写者可以有作用,我们可以储存排队要写的人的数量,并在读者尝试上锁时判断是不是还有人要写。自然而然,writers 变量的维护也需要一个信息量 wcount。读者现在流程就变成:上锁时,如果有写者在排队,那就要及时让出位置 (post wcount 和 write, 再 wait read 和 write);接着再做和之前类似的事。读者的释放操作可以保持不变,即使 post write 就好。对于写者的操作也有较大变化,当一个写者进来时,首先要对 writers 进行维护,紧接着要刺探是不是能写(wait write),写完了要及时把 writers 复原;写者释放时也还需要 post read。代码和运行 (和上面一样的命令)截图如下:

```
typedef struct __rwlock_t {
    sem_t rcount;
                                                   void rwlock acquire readlock(rwlock t *rw) {
    sem_t wcount;
                                                      Sem_wait(&rw->rcount);
    sem_t write;
                                                      Sem_wait(&rw->wcount);
    sem_t read;
                                                      if(rw->writers >= 1) {
    int readers;
                                                          Sem_post(&rw->write);
    int writers;
                                                          Sem_post(&rw->wcount);
} rwlock_t;
                                                          Sem wait(&rw->read);
                                                          Sem_wait(&rw->write);
                                                      } else {
void rwlock_init(rwlock_t *rw) {
                                                          Sem_post(&rw->wcount);
    Sem_init(&rw->write, 1);
    Sem_init(&rw->rcount, 1);
                                                      if(rw->readers == 0) {
    Sem_init(&rw->wcount, 1);
                                                          Sem_wait(&rw->write);
    Sem_init(&rw->read, 0);
                                                       rw->readers++;
    rw->readers = 0;
    rw->writers = 0;
                                                      Sem_post(&rw->rcount);
               (a) part1
                                                                     (b) part2
void rwlock_release_readlock(rwlock_t *rw) {
   Sem_wait(&rw->rcount);
   if(rw->readers == 1)
      Sem post(&rw->write);
                                                                             read 0
                                                                             read 0
   rw->readers--;
   Sem_post(&rw->rcount);
                                                                             read 0
void rwlock_acquire_writelock(rwlock_t *rw) {
                                                                            read 0
  Sem_wait(&rw->wcount);
                                                                            write 1
   rw->writers++:
   Sem_post(&rw->wcount);
                                                                            read 1
   Sem wait(&rw->write);
   Sem wait(&rw->wcount);
                                                                            write 2
   rw->writers--;
                                                                            read 2
   Sem post(&rw->wcount);
                                                                            write 3
void rwlock_release_writelock(rwlock_t *rw) {
                                                                            write 4
   Sem post(&rw->read);
   Sem_post(&rw->write);
                                                                            end: value 4
               (a) part3
                                                                                 (b) part4
```

只要能保证每个线程都能得到锁并进行正常的工作就行。首先解决怎么展示锁被正常使用,这里直接调用函数 pthread_self() 函数展示被锁前后的线程 ID 即可,会发现输出是正常且对应的。说回到设计,我主要是用了两个信号量和一个标志。标志 value 用来指示目前状态;锁被占用,value 减小,释放则增大。可以看到,为了避免饥饿,在锁释放时对 value 判断,如果 value 还小于 0,说明还有线程卡在了等待阶段。信号量是 mutex 和 turn,初始化为 1/0;首个进程可顺利进行,无需关心 turn。在 acquire 阶段,mutex 作总体控制,保证 value 不会发生问题;但如 value 小于 0,在 acquire 阶段,该线程就等待 turn,直到拿到锁;这是和上面 release 阶段对应的。代码和运行效果如下:

```
void ns_mutex_acquire(ns_mutex_t *m) {
    Sem_wait(&m->mutex);
    m->value--;
    if (m->value < 0) {
        Sem_post(&m->mutex);
        Sem_wait(&m->turn);
    }
    Sem_post(&m->turn);
}

sem_post(&m->mutex);
}

(a) part1

void ns_mutex_release(ns_mutex_t *m) {
        Sem_wait(&m->mutex);
        m->value++;
        if (m->value <= 0) {
            Sem_post(&m->turn);
        }
        Sem_post(&m->mutex);
}
```

Started: 140562588829248 Got lock: 140562588829248 Started: 140562563651136 Got lock: 140562563651136 Started: 140562572043840 Got lock: 140562572043840 Started: 140562546865728 Got lock: 140562546865728 Started: 140562555258432 Got lock: 140562555258432 Started: 140562580436544 Got lock: 140562580436544 Started: 140562468435520 Got lock: 140562468435520 Started: 140562460042816 Got lock: 140562460042816 Started: 140562451650112 Got lock: 140562451650112 Started: 140562443257408 Got lock: 140562443257408