# Monte Carlo: symulacja procesu Wienera, wyznaczanie współczynnika dyfuzji, symulacja procesu dyfuzji i absorpcji

3 kwietnia 2024

## 1 Wstęp

# 1.1 Symulacja procesu Wienera i wyznaczanie współczynnika dyfuzji w układzie otwartym

Równanie dyfuzji w 1D ma postać

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \qquad u = u(x, t) \tag{1}$$

gdzie: D to współczynnik dyfuzji. Dla warunku początkowego w postaci delty Diraca (źródło punktowe)

$$u(x = 0, t = 0) = \delta(x - x_0) \tag{2}$$

rozwiązanie opisuje wyrażenie

$$u(x,t) = \frac{1}{\sigma_t \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_t^2}\right]$$
 (3)

gdzie

$$\sigma_t = \sqrt{2Dt} \tag{4}$$

Wyrażenie (3) ma identyczną postać jak rozkład normalny  $N_t(x_0, \sigma_t)$ . Proces dyfuzji możemy zasymulować wykonując ewolucję czasową grupy cząstek, które w kolejnych chwilach czasowych są przemieszczane losowo tak jak w procesie stochastycznym Wienera (i - to numer cząstki)

$$X_i(t + \Delta t) = X_i(t) + \Delta X_i, \qquad \Delta X \sim N_{\Delta t}(0, \sigma_{\Delta t})$$
 (5)

gdzie korzystamy z rozkładu normalnego podstawiając:  $t \to \Delta t$  oraz  $(x-x_0) \to \Delta x$  co daje f<br/>gp tego rozkładu

$$f(\Delta x, \Delta t) = \frac{1}{\sigma_{\Delta t} \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{\Delta x^2}{2\sigma_{\Delta t}^2}\right], \qquad \sigma_{\Delta t} = \sqrt{2D\,\Delta t}$$
 (6)

Jeśli symulację prowadzimy dla zbioru n cząstek, z których każda jest opisywana położeniem np. w 2D:

$$\vec{r}_i(t) = [X_i(t), Y_i(t)] \tag{7}$$

to wówczas możemy odwrócić zagadnienie i postarać się określić współczynniki dyfuzji  $(D_{xx}, D_{yy}, D_{xy} = D_{yx})$ :

$$D_{xx}(t) = \frac{\langle x(t) - \langle x(t) \rangle^2 \rangle}{2t} = \frac{\langle x^2(t) \rangle - \langle x(t) \rangle^2}{2t}$$
 (8)

i analogicznie dla  $D_{yy}(t)$ , oraz współczynnik  $D_{xy}$  określający korelację kierunków x-y

$$D_{xy}(t) = \frac{\langle (x(t) - \langle x(t) \rangle)(y(t) - \langle y(t) \rangle) \rangle}{2t} = \frac{\langle x(t)y(t) \rangle - \langle x(t) \rangle \langle y(t) \rangle}{2t}$$
(9)

przy czym wartości oczekiwane w chwili czasowej t przybliżamy ich średnimi po liczbie cząstek

$$\langle x(t) \rangle = \overline{x(t)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i(t)$$

$$\langle y(t) \rangle = \overline{y(t)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Y_i(t)$$

$$\langle x(t)y(t) \rangle = \overline{x(t)y(t)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i(t)Y_i(t)$$

$$\langle x^2(t) \rangle = \overline{x^2(t)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2(t)$$

Wartości  $D_{xx}(t)$ ,  $D_{yy}(t)$  i  $D_{xy}(t)$  oczywiście fluktuują w czasie (proces stochastyczny), zatem aby uzyskać wartości niezależne od czasu oraz odpowiadające im niepewności musimy dokonać uśrednienia w wybranym odcinku czasu m-tego momentu

$$\langle D_{\alpha\beta}^m \rangle \approx \overline{D_{\alpha\beta}^m} = \frac{1}{N_t} \sum_{k=1}^{N_t} D_{\alpha,\beta}^m(t_k)$$
 (10)

gdzie:  $\alpha, \beta = x, y$ ;  $N_t$  to liczba kroków czasowych w wybranym przedziale czasu  $[t_A, t_B]$ . Następnie można określić odchylenie standardowe średniej

$$\sigma_{\overline{D_{\alpha\beta}}} = \sqrt{\frac{\overline{D_{\alpha\beta}^2 - \left(\overline{D_{\alpha\beta}^1}\right)^2}}{N_t}} \tag{11}$$

Jest to typowy sposób wyznaczania współczynnika dyfuzji dla procesu, w którym rozpraszanie cząstek zachodzi pod wpływem wielu niezależnych czynników.


#### 1.2 Symulacja dyfuzji i absorpcji w układzie zamkniętym

#### 1.2.1 Postawienie problemu

Rozważamy teraz proces dyfuzji cząstek w układzie zamkniętym, którego brzeg stanowi okrąg (rys.1). W układzie jest źródło dostarczające do układu cząstki z wydajnością

$$\omega = \frac{\Delta n}{\Delta t} \tag{12}$$

Cząstka w układzie podlega dyfuzji w kierunkach xy ze współczynnikem  $D=D_{xx}=D_{yy}=const$ : jeśli w chwili t znajduje się w położeniu  $\vec{P}(t)$  to proponowane nowe położenie  $\vec{P}(t+\Delta t)=\vec{P}(t)+[\Delta x,\Delta y]$ , gdzie  $\Delta x,\Delta y$  losowane są z fgp danego wzorem (6). Docierając do brzegu obszaru odbija się on ścianki zewnętrznej zgodnie z prawem odbicia (kąt padania = kąt odbicia). Jeśli trajektoria cząstki przecina obszar absorbenta (czerwony okrąg na rys.1) zostaje pochłonięta. Przy stałym wydatku cząstek ze źródła  $\omega=const$  występowanie absorbenta ogranicza gęstość (liczbę) cząstek w układzie.



Rysunek 1: Źródło (niebieski) i obszar absorbenta (czerwony okrąg) znajdują się w obszarze czynnym o geometrii kołowej. Cząstka wychodząc ze źródła porusza się w sposób przypadkowy w kierunkach xy (proces Wienera) odbijając się od brzegu obszaru. W trakcie przejścia przez obszar absorbenta cząstka znika (na rysunku pokazano także dalszy przebieg trajektorii bez absorpcji).

#### 1.2.2 Algorytm symulacji dyfuzji i absorpcji

W poniższym algorytmie zmienna  $\theta_i$  wskazuje czy cząstka jest aktywna ( $\theta_i = 1$ ) czy jest nieaktywna ( $\theta_i = 0$ ).

```
inicjalizacja:
         x_r, y_r, R_r - środek i promień obszaru
         x_a, y_a, R_a - środek i promień absorbenta
         x_s\,,y_s\, – położenie źródła
         N_{max} - maksymalna liczba aktywnych cząstek w układzie
         t_{max}, \Delta t, N=t_{max}/\Delta t - czas trwania symulacji, krok czasowy i liczba kroków
         \omega = \Delta n/\Delta t - wydajność źródła
         for (i=1; i<=N_{max}; i++) \theta_i=0 //brak cząstek w układzie w chwili startowej
for(it=1; it <= N; it++){
                   //licznik aktywnych czastek
         n_{new}=0 //licznik nowych-dodawanych czastek ze zrodla
         for (i=1; i<=N_{max}; i++){
            //próbujemy dodać cząstkę
                    if (\theta_i == 0 \&\& n_{new} < \Delta n) {
                             \theta_i = 1
                              x_i = x_s
                              y_i = y_s
                              n_{new} + +
                    }
```

```
// przesuwamy aktywne cząstki
              if(\theta_i == 1){
                   \vec{P}_1:
                           x_1 = x_i
                          y_1 = y_i
                           \Delta x \sim N_{\Delta t}(0, \sigma_{\Delta t})
                           \Delta y \sim N_{\Delta t}(0, \sigma_{\Delta t})
                           x_2 = x_i + \Delta x
                           y_2 = y_i + \Delta y
                           jeśli |ec{P}_2|>R_r wykonaj odbicie od brzegu obszaru
                 sprawdź absropcję (możliwe odbicia wielokrotne):
                           |\vec{r}_i(t_i \leqslant t \leqslant t_i + \Delta t) - \vec{r}_a|^2 \leqslant R_a^2 \implies \theta_i = 0
                 zachowaj nowe położenie:
                           x_i = x_2
                           y_i = y_2
                           if (\theta_i == 1) n++ //zliczamy aktywne cząstki
             }
}
```

#### Uwagi:

}

- $N_{max}$  to maksymalna dopuszczalna liczba cząstek, a n to rzeczywista liczba aktywnych cząstek. Oczywiście stosujemy warunek  $N_{max} > n$ , a ponieważ nie wiemy ile może wynosić n więc  $N_{max}$  dobieramy empirycznie z pewnym nadmiarem.
- Parametry wszystkich cząstek  $(x_i, y_i, \theta_i)$  najlepiej jest trzymać w jednej tablicy
- $\vec{r}_i(t_i \leq t \leq t_i + \Delta t)$  oznacza trajektorię cząstki pomiędzy chwilami  $t_i$  oraz  $t_i + \Delta t$ . Trajektoria może być krzywą łamaną w przypadku wielokrotnych odbić od brzegu (patrz rys.1), dlatego należy sprawdzać warunek przejścia przez absorbent dla każdego odcinka dowolne przecięcie brzegu absorbenta kasuje cząstkę.
- sprawdzenie czy cząstka przechodzi przez brzeg oraz operację odbicia realizujemy za pomocą gotowej procedury

```
void particle_translation( double & x1,double & y1, double & x2,double & y2, double xr,double yr, double Rr, double xa,double ya, double Ra, int & \theta ,double & length)
```

#### Działanie:

– Do procedury przekazujemy punkt startowy  $\vec{P}_1 = [x_1, y_1]$  oraz proponowany końcowy  $\vec{P}_2 = [x_2, y_2]$  oraz  $\theta = 1$  (WAŻNE). Procedura sprawdza czy punkt  $\vec{P}_2$  znajduje się poza obszarem. Jeśli nie, to ustawia  $x_1 = x_2$ ,  $y_1 = y_2$  oraz length = 0 (odległość  $\vec{P}_2$  od  $\vec{P}_1$ ). Jeśli trajektoria przechodzi przez obszar absorbenta to zwraca wartość  $\theta = 0$ , więc wiemy że cząstkę należy wtedy skasować.

– Gdy  $\vec{P}_2$  leży poza brzegiem obszaru, to procedura przesuwa punkt  $\vec{P}_1$  na brzeg do punktu przecięcia pierwotnej trajektorii z brzegiem ( $\vec{P}_3$ ) a punkt  $\vec{P}_2$  zostaje umieszczony na kierunku odbicia tak aby całkowita długość trajektorii była zachowana. Jeśli  $\vec{P}_1 \neq \vec{P}_2$  wówczas length>0 i należy wywołać procedurę kolejny raz z argumentami, które zwróciła. Gdy po kilku wywołaniach otrzymamy  $length<10^{-6}$  (porównujemy double) to nowe położenie cząstki  $x_i=x_1$  oraz  $y_i=y_1$ , jeśli któryś z generowanych odcinków przetnie obszar absorbenta wówczas procedura zwraca  $\theta=0$ .

Do wywołania procedury najlepiej jest użyć pętli do - while gdyż nie wiemy ile wywołań będzie potrzebnych, a petla wykona się conajmniej raz

```
\theta=1 do{ particle\_translation(x1,y1,x2,y2,xr,yr,Rr,xa,ya,Ra,\theta,length) \} while( length > <math display="inline">10^{-6} )
```

# 2 Zadania do wykonania

1. Wykonać symulację dyfuzji  $N_{max}$  cząstek w układzie otwartym (proces Wienera) i wyznaczyć zależność czasową współczynników dyfuzji:  $D_{xx}(t)$ ,  $D_{yy}(t)$  i  $D_{xy}(t)$ . Symulacje wykonać dla parametrów

$$D=1$$
  $N_{max}=10^2,\ 10^3,\ 10^4,\ 10^5$  - liczba cząstek  $x_i(t=0)=y_i(t=0)=0,\quad i=1,2,\ldots,n$   $\Delta t=0.1$   $t_{max}=100$ 

Sporządzić wykresy  $D_{xx}(t)$ ,  $D_{yy}(t)$  i  $D_{xy}(t)$  na jednym rysunku dla każdego  $N_{max}$  (3 rysunki). Wyznaczyć wartości średnie współczynników dyfuzji oraz ich niepewności dla  $N_t = t_{max}/\Delta t$ .

2. Wykonać symulacje procesu dyfuzji i absorpcji w układzie zamkniętym o geometrii kołowej. Symulacje wykonać dla parametrów

$$D = 1$$

$$N_{max} = 10^{4}$$

$$\Delta t = 0.1$$

$$t_{max} = 10^{3}$$

$$\omega = \Delta n/\Delta t = 1; 5; 10$$

$$x_{r} = 0, y_{r} = 0, R_{r} = 5$$


$$x_{a} = 3, y_{a} = 0, R_{a} = 0.1; 0.5$$

$$x_{2} = -4.5, y_{s} = 0$$

Narysować zależność liczby cząstek aktywnych od czasu n(t). Na podstawie ich analizy określić wpływ wartości parametrów  $\omega$  oraz  $R_a$  na maksymalną liczbę cząstek aktywnych n. Sporządzić kilka rysunków pokazujących rozkład cząstek w początkowych chwilach symulacji (część narastająca n(t)) oraz rysunek rozkładu końcowego cząstek (gdy n(t) przestanie rosnąć, a jedynie fluktuuje).


# 3 Przykładowe wyniki

#### 3.1 Proces Wienera




Rysunek 2: Szacowanie współczynnika dyfuzji w procesie Wienera dla układu otwartego: (a) rozkład przestrzenny cząstek w kilku chwilach czasowych, (b) wartości współczynników dyfuzji

### 3.2 Dyfuzja i absorpcja w układzie zamkniętym



Rysunek 3: Przykładowa zależność liczby aktywnych cząstek w układzie od numeru iteracji.



Rysunek 4: Proces dyfuzji cząstek uwalnianych ze źródła  $\vec{P}_s=(-4.5,\,0)$  (żółte kółko), niebieski okrąg to brzeg absorbenta.