# Passo a passo de instalação do CUDA Toolkit: (Ubuntu 12.04)

<u>Errata:</u> Na versão anterior deste passo-a-passo (compilar arquivos MEX-CUDA no MATLAB), foi instruida a instalação do CUDA toolkit versão 6.5. Esta versão, porém, requer um driver para GPU *nvidia-319* ou superior, cujo não funciona com ubuntu 12.04. A solução, assim, é utilizar a versão 5 do CUDA toolkit para Ubuntu 11.10.

- Changelog:
  - Modificada a versão do CUDA SDK e passos de instalação.
  - o Removida seção sobre teste no Matlab

### 1. Procedimento

- 1.1 Possuir placa de vídeo compatível com CUDA
- 1.2 Instalar drivers NVIDIA
  - Possibilidade 1: Fazer instalação pelo prompt
    - o No terminal: sudo service lightdm stop
    - O Quando a tela ficar toda preta, pressionar Ctrl+Alt+F1 e fazer login.
    - Digitar: sudo apt-get install nvidia-current-updates (Instalará o driver nvidia-304)
    - o Reiniciar computador: sudo shutdown –r now
  - Possibilidade 2: Fazer instalação pelo desktop (não recomendado, pois pode instalar o driver errado)
    - Ir em "system settings">"Additional Drivers"
    - o Instalar os drivers pertinentes

#### 1.3 Instalar e configurar o CUDA SDK

Versão 5.0, pode ser baixado no site da NVIDIA (<a href="https://developer.nvidia.com/cudatoolkit-50-archive">https://developer.nvidia.com/cudatoolkit-50-archive</a>), em x32 ou x64 bits (para Ubuntu 11.10), inclusive para Windows ou OSX.

- Instalando o CUDA SDK:
  - o Após o download: sudo service lightdm stop
  - Quando a tela ficar toda preta, pressionar Ctrl+Alt+F1 e fazer login
  - o Ir até a pasta onde foi feito o download
  - o Digitar: sudo sh cuda\_5.0.35\_linux\_64\_ubuntu11.10-1.run
  - Aceitar o termo de licença (Ctrl+C pula para o final)
  - o **NÃO** instalar o driver da NVIDIA que vem junto do arquivo.
  - Selecionar os diretórios padrão de bibliotecas
  - Se bem sucedida a instalação, reiniciar o computador com o comando sudo shutdown –r now

## • Configurando o CUDA SDK:

A configuração do SDK em si é bem fácil, visto que usaremos só o compilador nvcc. Logo, é preciso somente adicionar o caminho do nvcc executável ao caminho do sistema, e as bibliotecas do CUDA ao caminho de bibliotecas. Para isso, editamos o arquivo .bashrc (localização: normalmente em /home//.bashrc), adicionando as seguintes linhas (assumindo que as bibliotecas e executáveis tenham sido instalados em seus diretórios padrão):

- o export PATH=\$PATH:/usr/local/cuda-5.0/bin:
- export LD\_LIBRARY\_PATH=\$LD\_LIBRARY\_PATH:/usr/local/cuda-5.0/lib64:
  (se for um sistema x32, usar /usr/local/cuda-5.0/lib)

## 2. Tutoriais

 Introduction to CUDA C: http://www.nvidia.com/content/GTC-2010/pdfs/2131\_GTC2010.pdf