


# Packet Tracer : projet d'intégration des compétences

# **Topologie**



# Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut	Association de VLAN
R1	G0/0.1	192.168.99.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 99
	G0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 10
	G0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 20
	S0/0/0	209.165.22.222	255.255.255.224	N/A	N/A
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	N/A
R2	G0/0.1	192.168.99.2	255.255.255.0	N/A	VLAN 99
	G0/0.10	192.168.10.2	255.255.255.0	N/A	VLAN 10
	G0/0.20	192.168.20.2	255.255.255.0	N/A	VLAN 20
	S0/0/0	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A	N/A
	S0/0/1	209.165.22.190	255.255.255.224	N/A	N/A
ISP	S0/0/0	209.165.22.193	255.255.255.224	N/A	N/A
	S0/0/1	209.165.22.161	255.255.255.224	N/A	N/A
Web	NIC	64.104.13.130	255.255.255.252	64.104.13.129	N/A
PC10A	NIC	192.168.10.101	255.255.255.0	192.168.10.1	VLAN 10
PC10B	NIC	192.168.10.102	255.255.255.0	192.168.10.1	VLAN 10
PC20A	NIC	192.168.20.101	255.255.255.0	192.168.20.1	VLAN 20
PC20B	NIC	192.168.20.102	255.255.255.0	192.168.20.1	VLAN 20

#### Scénario

Dans cet exercice, deux routeurs sont configurés de manière à communiquer l'un avec l'autre. Vous êtes chargé de configurer les sous-interfaces en vue de communiquer avec les commutateurs. Vous configurerez les VLAN, le trunking ainsi qu'EtherChannel avec PVST. Les périphériques Internet sont tous préconfigurés.

### **Conditions requises**

Vous êtes chargé de configurer les routeurs R1 et R2 ainsi que les commutateurs S1, S2, S3 et S4.

**Remarque :** Packet Tracer ne permet pas l'attribution de valeurs de point inférieures à 1. Étant donné que 154 éléments sont vérifiés au cours de cet exercice, une valeur de point n'est pas attribuée à toutes les configurations. Cliquez sur **Check Results>Assessment Items** afin de vérifier que vous avez correctement configuré l'ensemble des 154 éléments.

#### Routage inter-VLAN

Sur R1 et R2, activez et configurez les sous-interfaces avec les spécifications suivantes :

- Configurez l'encapsulation dot1Q appropriée.
- Configurez le VLAN 99 en tant que VLAN natif.
- Configurez l'adresse IP de la sous-interface conformément à la table d'adressage.

### Routage

Configurez OSPFv2 avec les spécifications suivantes :

- Utilisez l'ID de processus 1.
- Annoncez le réseau pour chaque sous-interface.
- Désactivez les mises à jour OSPF pour chaque sous-interface.

#### **VLAN**

- Pour tous les commutateurs, créez les VLAN 10, 20 et 99.
- Configurez les ports statiques suivants pour S1 et S2 :
  - F0/1 9 en tant que ports d'accès dans le VLAN 10.
  - F0/10 19 en tant que ports d'accès dans le VLAN 20.
  - F0/20 F24 et G0/1 0/2 en tant que trunk natif pour le VLAN 99.
- Configurez les ports statiques suivants pour **S3** et **S4** :
  - F0/1 9 en tant que ports d'accès dans le VLAN 10.
  - F0/10 20 en tant que ports d'accès dans le VLAN 20.
  - F0/21 F24 et G0/1 0/2 en tant que trunk natif pour le VLAN 99.

#### **EtherChannels**

- Tous les EtherChannels sont configurés en tant que LACP.
- Tous les EtherChannels sont configurés de manière statique en tant que trunk natif pour le VLAN 99.
- Utilisez le tableau suivant pour configurer les ports de commutation appropriés pour la formation d'EtherChannels :

Port Channel	Périphérique : ports	Périphérique : ports
1	S1: G0/1 – 2	S3: G0/1 – 2
2	S2: G0/1 – 2	S4: G0/1 – 2
3	S1: F0/23 – 24	S2: F0/23 – 24
4	S3: F0/23 – 24	S4: F0/23 – 24
5	S1: F0/21 – 22	S4: F0/21 – 22
6	S2: F0/21 – 22	S3: F0/21 - 22

#### **Spanning Tree**

- Configurez le mode Rapid Spanning Tree par VLAN pour l'ensemble des commutateurs.
- Configurez les priorités Spanning Tree conformément au tableau ci-dessous :

Périphérique	Priorité du VLAN 10	Priorité du VLAN 20
S1	4096	8192
S2	8192	4096
S3	32768	32768
S4	32768	32768

# Connectivité

• Tous les PC sont censés pouvoir envoyer des requêtes ping vers le Web et les autres PC.