


《Android 开发从入门到实战》

简单控件

让人人都能享受到高品质的教育服务



简单控件



设置文本的内容

- > 设置文本内容有两种方式:
 - 在 XML 文件中通过属性 android:text 设置文本
 - 在 Java 代码中调用文本视图对象的 setText 方法设置文本

引用字符串资源

- ➤ 在XML文件中引用(@string/***)
- ➤ 在Java代码中引用(R.string.***)

设置文本的大小

- ➤ 在 Java 代码中调用 setTextSize 方法,即可指定文本大小。
- ➤ 在 XML 文件中则通过属性 android:textSize 指定文本大小,此时需要指定字号单位。
 - px: 它是手机屏幕的最小显示单位,与设备的显示屏有关。
 - dp: 它是与设备无关的显示单位,只与屏幕的尺寸有关。
 - sp: 它专门用来设置字体大小,在系统设置中可以调整字体大小。



设置文本的颜色

➤ 在 Java 代码中调用 setTextColor 方法即可设置文本颜色, 具体色值可从 Color 类取。

Color类中的颜色类型	说明	Color类中的颜色类型	说明
BLACK	黑色	GREEN	绿色
DKGRAY	深灰	BLUE	蓝色
GRAY	灰色	YELLOW	黄色
LTGRAY	浅灰	CYAN	青色
WHITE	白色	MAGENTA	玫红
RED	红色	TRANSPARENT	透明



RGB颜色定义

- ➤ 在XML文件中则通过属性android:textColor指定文本颜色,色值由透明度alpha和RGB
 三原色(红色red、绿色green、蓝色blue)联合定义。
- ➤ 色值有八位十六进制数与六位十六进制数两种表达方式,例如八位编码FFEEDDCC中,FF 表示透明度,EE表示红色的浓度,DD表示绿色的浓度,CC表示蓝色的浓度。
- ▶ 透明度为FF表示完全不透明,为00表示完全透明。RGB三色的数值越大,表示颜色越浓,也就越亮;数值越小,表示颜色越淡,也就越暗。



使用色值定义文字颜色

- ➤ 在Java代码中设置色值需要添加0x前缀表示十六进制数。
- ➤ 在XML文件中设置色值需要添加 "#" 前缀。

引用颜色资源

- ➤ 在XML文件中引用(@color/***)。
- ➤ 在Java代码中引用(R.color.***)。

设置视图的宽高

➤ 视图宽度通过属性android:layout_width表达,视图高度通过属性android:layout_heig ht表达,宽高的取值主要有下列三种:

- match_parent:表示与上级视图保持一致。
- wrap_content:表示与内容自适应。
- 以dp为单位的具体尺寸。


在代码中设置视图宽高

- ➤ 首先确保XML中的宽高属性值为wrap_content,接着打开该页面对应的Java代码,依序 执行以下三个步骤:
 - 调用控件对象的getLayoutParams方法,获取该控件的布局参数。
 - 布局参数的width属性表示宽度,height属性表示高度,修改这两个属性值。
 - 调用控件对象的setLayoutParams方法,填入修改后的布局参数使之生效。



设置视图的间距


- > 设置视图的间距有两种方式:
 - 采用layout_margin属性,它指定了当前视图与周围平级视图之间的距离。包括layout_margin、layout_marginLeft、layout_marginTop、layout_marginRight、layout_marginBottom
 - 采用padding属性,它指定了当前视图与内部下级视图之间的距离。包括padding、paddingLef
 - t, paddingTop, paddingRight, paddingBottom



设置视图的对齐方式

- > 设置视图的对齐方式有两种途径:
 - 采用layout_gravity属性,它指定了当前视图相对于上级视图的对齐方式。
 - 采用gravity属性,它指定了下级视图相对于当前视图的对齐方式。
- ➤ layout_gravity与gravity的取值包括:left、top、right、bottom,还可以用竖线连接各

取值,例如 "left|top"表示即靠左又靠上,也就是朝左上角对齐。




线性布局LinearLayout

- > 线性布局内部的各视图有两种排列方式:
 - orientation属性值为horizontal时,内部视图在水平方向从左往右排列。
 - orientation属性值为vertical时,内部视图在垂直方向从上往下排列。
- ➤ 如果不指定orientation属性,则LinearLayout默认水平方向排列。



线性布局的权重

- > 线性布局的权重概念,指的是线性布局的下级视图各自拥有多大比例的宽高。
- ➤ 权重属性名叫layout_weight,但该属性不在LinearLayout节点设置,而在线性布局的直接下级视图设置,表示该下级视图占据的宽高比例。
 - layout width填0dp时, layout weight表示水平方向的宽度比例。
 - layout_height填0dp时,layout_weight表示垂直方向的高度比例。





相对布局RelativeLayout

- ▶ 相对布局的下级视图位置由其他视图决定。用于确定下级视图位置的参照物分两种:
 - 与该视图自身平级的视图;
 - 该视图的上级视图(也就是它归属的RelativeLayout)
- > 如果不设定下级视图的参照物,那么下级视图默认显示在RelativeLayout内部的左上角。

相对位置的取值

相对位置的属性取值	相对位置说明
layout_toLeftOf	当前视图在指定视图的左边
layout_toRightOf	当前视图在指定视图的右边
layout_above	当前视图在指定视图的上方
layout_below	当前视图在指定视图的下方
layout_alignLeft	当前视图与指定视图的左侧对齐
layout_alignRight	当前视图与指定视图的右侧对齐
layout_alignTop	当前视图与指定视图的顶部对齐
layout_alignBottom	当前视图与指定视图的底部对齐
layout_centerInParent	当前视图在上级视图中间
layout_centerHorizontal	当前视图在上级视图的水平方向居中
layout_centerVertical	当前视图在上级视图的垂直方向居中
layout_alignParentLeft	当前视图与上级视图的左侧对齐
layout_alignParentRight	当前视图与上级视图的右侧对齐
layout_alignParentTop	当前视图与上级视图的顶部对齐
layout_alignParentBottom	当前视图与上级视图的底部对齐

网格布局GridLayout

- > 网格布局支持多行多列的表格排列。
- ▶ 网格布局默认从左往右、从上到下排列,它新增了两个属性:
 - columnCount属性,它指定了网格的列数,即每行能放多少个视图;
 - rowCount属性,它指定了网格的行数,即每列能放多少个视图;

chapter03	
浅红色	橙色
绿色	深紫色



滚动视图ScrollView

- > 滚动视图有两种:
 - ScrollView,它是垂直方向的滚动视图;垂直方向滚动时,layout_width属性值设置为match_p arent,layout_height属性值设置为wrap_content。
 - HorizontalScrollView,它是水平方向的滚动视图;水平方向滚动时,layout_width属性值设置为wrap_content, layout_height属性值设置为match_parent。



按钮控件Button

- ➤ 按钮控件Button由TextView派生而来,它们之间的区别有:
 - Button拥有默认的按钮背景,而TextView默认无背景;
 - Button的内部文本默认居中对齐,而TextView的内部文本默认靠左对齐;
 - Button会默认将英文字母转为大写,而TextView保持原始的英文大小写;

按钮控件的新增属性

- >与TextView相比,Button增加了两个新属性:
 - textAllCaps属性,它指定了是否将英文字母转为大写,为true是表示自动转为大写,为false表示不做大写转换。
 - onClick属性,它用来接管用户的点击动作,指定了点击按钮时要触发哪个方法;



点击事件和长按事件

- ▶ 监听器, 意思是专门监听控件的动作行为。只有控件发生了指定的动作, 监听器才会触发 开关去执行对应的代码逻辑。
- > 按钮控件有两种常用的监听器:
 - 点击监听器,通过setOnClickListener方法设置。按钮被按住少于500毫秒时,会触发点击事件。
 - 长按监听器,通过setOnLongClickListener方法设置。按钮被按住超过500毫秒时,会触发长按事件。

禁用与恢复按钮

- ▶ 在实际业务中,按钮通常拥有两种状态,即不可用状态与可用状态,它们在外观和功能上的区别如下:
 - 不可用按钮:按钮不允许点击,即使点击也没反应,同时按钮文字为灰色;
 - 可用按钮:按钮允许点击,点击按钮会触发点击事件,同时按钮文字为正常的黑色;
- ➤ 是否允许点击由enabled属性控制,属性值为true时表示允许点击,为false时表示不允许 点击。



图像视图ImageView

- ➤ 图像视图展示的图片通常位于res/drawable***目录,设置图像视图的显示图片有两种方式:
 - 在XML文件中,通过属性android:src设置图片资源,属性值格式形如 "@drawable/不含扩展名的图片名称"。
 - 在Java代码中,调用setImageResource方法设置图片资源,方法参数格式形如 "R.drawable.不 含扩展名的图片名称"。



图像视图的缩放类型


➤ ImageView本身默认图片居中显示,若要改变图片的显示方式,可通过scaleType属性设定,该属性的取值说明如下:

XML中的缩放类型	ScaleType类中的缩放类型	说明
fitXY	FIT_XY	拉伸图片使其正好填满视图(图片可能被拉伸变形)
fitStart	FIT_START	保持宽高比例,拉伸图片使其位于视图上方或左侧
fitCenter	FIT_CENTER	保持宽高比例,拉伸图片使其位于视图中间
fitEnd	FIT_END	保持宽高比例,拉伸图片使其位于视图下方或右侧
center	CENTER	保持图片原尺寸,并使其位于视图中间
centerCrop	CENTER_CROP	拉伸图片使其充满视图,并位于视图中间
centerInside	CENTER_INSIDE	保持宽高比例,缩小图片使之位于视图中间(只缩小不放大)



缩放类型的效果


fitCenter



chapter03

centerCrop

centerInside





fitXY



图像按钮ImageButton

- ➤ ImageButton是显示图片的图像按钮,但它继承自ImageView,而非继承Button。
- ➤ ImageButton和Button之间的区别有:
 - Button既可显示文本也可显示图片,ImageButton只能显示图片不能显示文本。
 - ImageButton上的图像可按比例缩放,而Button通过背景设置的图像会拉伸变形。
 - Button只能靠背景显示一张图片,而ImageButton可分别在前景和背景显示图片,从而实现两张图片叠加的效果。



lmageButton的使用场合

- ightharpoonup 在某些场合,有的字符无法由输入法打出来,或者某些文字以特殊字体展示,就适合适合 先切图再放到ImageButton。例如:开平方符号 $\sqrt{}$,等等。
- ➤ ImageButton与ImageView之间的区别有:
 - ImageButton有默认的按钮背景, ImageView默认无背景。
 - ImageButton默认的缩放类型为center,而ImageView默认的缩放类型为fitCenter。


同时展示文本与图像

- > 同时展示文本与图像的可能途径包括:
- ➤ (1) 利用LinearLayout对ImageView和TextView组合布局。
- ➤ (2)通过按钮控件Button的drawable***属性设置文本周围的图标。
 - drawableTop: 指定文字上方的图片。
 - drawableBottom: 指定文字下方的图片。
 - drawableLeft: 指定文字左边的图片。
 - drawableRight: 指定文字右边的图片。
 - drawablePadding: 指定图片与文字的间距。










实战项目: 计算器

▶ 计算器的界面分为两大部分,第一部分是上方的计算表达式,既包括用户的按键输入,也包括计算结果数字;第二部分是下方的各个按键,例如:从0到9的数字按钮、加减乘除与等号、正负号按钮、小数点按钮、求倒数按钮、平方按钮、开方按钮,以及退格、清空、取消等控制按钮。





简单计算器用到的控件

- > 线性布局LinearLayout: 计算器的整体布局是从上到下排列着的。
- ➤ 网格布局GridLayout: 计算器下半部分的几排按钮,正好成五行四列表格分布,适合采用GridLayout。
- ➤ 滚动视图ScrollView: 计算器界面如果超出屏幕大小,就要支持滚动。
- ➤ 文本视图TextView: 计算结果文本需要使用TextView, 且文字靠下靠右显示。
- ➤ 按钮Button: 用于0-9的数字按键,以及加减乘除等运算按键。
- ▶ 图像按钮ImageButton: 开根号的运算符 "√" 虽然能够打出来,但是右上角少了一横, 所以该按钮要用一张标准的开根号图片显示。



计算器运行的演示效果

chapter03			
简单计算器			
8×9=72.0			
CE	÷	×	С
7	8	9	+
4	5	6	-
1	2	3	$\sqrt{}$
1/X	0	•	=

执行乘法运算的计算器界面

chapter03				
	简单计算器			
8√=2.8284271247461903 + 60=62.82842712474619				
CE	÷	×	С	
7	8	9	+	
4	5	6		
1	2	3	$\sqrt{}$	
1/X	0	•	=	

先执行开方运算再执行加法运算