第4节 静电的防止与利用

[知识导图] [学法指导] [课标要点] 1.了解静电平衡的概念, 1. 通过对静电场中导体的自由电荷 感应电荷的电场 静电现象 知道处于静电平衡的导 运动情况的讨论,知道处于静电 静电的 特征规律 体的特性. 静电平衡 防止与 平衡的导体的特征. 电荷分布规律 2.了解静电平衡时带电导 利用 2. 通过 FLASH 和视频感受尖端放 体上电荷的分布特点. 尖端放电 电的产生过程和静电屏蔽现象. 3. 了解尖端放电和静电屏 应用 静电屏蔽 3.通过学习,知道如何有效利用静 蔽现象. 静电吸附 电和防止静电的危害. 4.了解静电吸附的应用.

新 **备教材**

必备知识分层讲透

学新知 教材解读 •


知识点①


静电平衡状态下导体的电场

1.静电感应现象

→ 导体中正、负电荷数量相等,呈现电中性.

如图甲所示,将一不带电的金属导体 ABCD 放到电场强度为 E_0 的电场中,导体内的自由电子在电场力的作用下向电场线的反方向移动,使导体的一侧聚集负电荷,导体另一侧聚集等量的正电荷,这种现象就是静电感应现象.





如果静电平衡时导体内部场 强不为0,那么自由电子就会在静电力的作用下足向移动,那

2. 静电平衡状态

如图乙所示,导体两侧正、负电荷在导体内部产生与原电场方向相反的电场.因与原来的电场方向相反,叠加的结果是使合电场强度逐渐减弱,直到导体内部各点的合电场强度等于零为止,于是导体内的自由电子不再发生定向移动,我们就说导体达到了静电平衡状态,如图丙所示.

达到静电平衡的条件.

教案摘抄

摘自河北衡水中学集体备课资料-

自由电子不会一直运动,因为感应电荷的电场和外加电场反向,阻碍电子的定向移动,当这两个电场大小相等时,电子将停止定向移动.——)但电子仍在做无规则运动.

3.静电平衡状态的特征

外电场的场强与导体内感应电"荷产生的场强的矢量和为零.

(1)处于静电平衡状态的导体,内部的场强处处为 0.

035

高中物理·必修第三册(RJ)

(2)处于静电平衡状态的导体,外部表面附近任何一点的场强方向必定与这股如导体表面的电场 点的表面垂直.

教案摘抄

山东历城二中集体备课资料电场强度的切局分量,

- 1.静电平衡是自由电荷发生定向移动的结果,达到静电平衡时,自由电荷不再发生定向移动.
- 2. 金属导体建立静电平衡的时间是非常短暂的.
- 3. 导体达到静电平衡后内部电场强度处处为零是指外电场 E 与导体两端的感应电荷产 生的附加电场 E' 的合电场强度为零, E'=-E.

问:一个导体处在某个点电荷产生的电场中,处于静电平衡状态,若这个点电荷的电 荷量发生改变,或者导体到点电荷的距离发生改变,那么原先处于静电平衡的导体 上的电荷是否重新分布?理由是什么?

答:是,当这个点电荷的电荷量发生改变,或者导体到点电荷的距离发生改变时,点电荷在 导体内部产生的电场强度会发生改变,导体内部的电荷会在电场的作用下定向移动,直到 导体达到新的静电平衡状态.


AB 是长为L 的金属杆, P_1 、 P_2 是位于AB 所在直线上的 4_____ 两点,位置如图所示,在 P_2 点有一个带电荷量为+Q的点电荷,试 求出金属杆上的感应电荷在 P_1 点产生的场强大小和方向. 利用感应电荷在尸点、

[名师讲习]由于金属杆处于静电平衡状态,P1点的合场强为零,因此金属杆上的感应电荷产生的电场强度与点、 在 P_1 点产生的场强与点电荷+Q在 P_1 点产生的场强大小相等、方向相反,从而得:E= $k \frac{Q}{I^2}$,方向向右.

[正确答案] $k \frac{Q}{I^2}$ 方向向右

在导体表面的自由电荷 将受到静电力作用而 发生定同移动,这与静 电平衡相互矛盾.

面不垂直,则沿表面有



电荷十口在尸点产生的

电场强度大小相等、方

同相反求解.

电荷在导体上的分布特点,不仅适用于达到静电平 尖端放电、静电屏蔽和静电吸附 产衡的导体(原来不带电),也适用于孤立的带电体. 1.静电平衡时导体电荷分布的特点

- (1)导体内部没有净剩电荷,电荷只分布在导体的外表面.这是因为,假如导体 内部有电荷,导体内部的场强就不可能为零,自由电荷就会发生定向移动,导 体也就没有处于静电平衡状态.
- (2)在导体外表面,越尖锐的位置,电荷的密度(单位面积的电荷量)越大,周 围的电场强度越大,而凹陷的位置几乎没有电荷.

2.尖端放电)简单讲就是使空气导电,度成导体.

(1)空气的电离:在一定条件下,导体尖端周围的强电场足以使空气中残留的 带电粒子发生剧烈运动,并与空气分子碰撞从而使空气分子中的正、负电荷 分离.这个现象叫作空气的电离.

(2)尖端放电:中性分子电离后变成带负电的自由电子和失去电子而带正电 的离子.这些带电粒子在强电场的作用下加速,撞击空气中的分子,使它们进 一步电离,产生更多的带电粒子.那些所带电荷与导体尖端的电荷符号相反的 粒子,由于被吸引而奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失 去电荷.这种现象叫作尖端放电.

导体中越关锐的地 方,电荷密度越大,产生 时电场强度越大,周 围时空气越客岛电离.

036

星推荐•涂教材

- (3)尖端放电的应用和防止
- ①应用:避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施;另外燃气灶中的电子打火器的放电电极做成针状,加上电压时更容易产生电火花. 导体外表面越干滑,
- ②防止:高压设备中导体的表面尽量光滑,以减少电能的损失. 电荷越不容易聚集.

师问问:夜间高压电线周围有时会出现一层绿色光晕,这是什么原理?

生苔 答:在带电的高压架空电力线路上,导线周围会产生电场.如果电场强度超过了空气的击穿强度,就会使导线周围的空气电离而呈现局部放电现象,这就是通常所说的电晕现象(也就是在高压电线周围会出现一层绿色光晕).

3.静电屏蔽——————特点:外部电场对导体内部没有影响.如图.

- (1)定义:把一个电学仪器放在封闭的金属壳里,即使壳外有电场,但由于壳内电场强度保持为零,外电场对壳内的仪器不会产生影响.金属壳的这种作用叫作静电屏蔽. 一前沒条件:处于静电平衡状态的导体.
- (2)静电屏蔽的实质:静电屏蔽的实质是利用了静电感应现象,使金属壳内感应电荷的电场和外加电场的矢量和为零,好像是金属壳将外电场"挡"在外面,即所谓的屏蔽作用,其实是壳内两种电场并存,矢量和为零.
- (3)静电屏蔽的应用和危害实现静电屏蔽不一定要闭密封时金属客器,
- ①静电屏蔽的应用 金属网也能起到静电屏蔽时作用.


电学仪器和电子设备外面会有金属罩,通讯电缆外面包一层铅皮,可以防止外电场的干扰;电工高压带电作业时,穿戴由金属丝网制成的衣、帽、手套、鞋子,可以对人体起到静电屏蔽作用,使人安全作业.

②静电屏蔽的危害


静电屏蔽也可带来不利的影响,如航天飞机、飞船返回地球大气层时,由于飞船高速运动,与大气层摩擦产生高温,在飞船的周围形成一层等离子体,它对飞船产生静电屏蔽作用,导致地面控制中心与飞船的通信联系暂时中断,对航天员来说,这是一个危险较大的时间段.

4.静电吸附

- (1)静电除尘:含尘气体经过高压静电场时被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集,达到清洁空气的目的.
- (2)静电喷漆:雾化的油漆微粒在直流高压(80~90 kV)电场中带负电荷,在静电力作用下,油漆微粒飞向带正电荷的工件表面,形成漆膜,此过程称为静电喷漆.
- (3)静电复印:复印机也应用了静电吸附.复印机的核心部件是有机光导体鼓,它是一个金属圆柱,表面涂覆有机光导体(OPC).没有光照时,OPC 是绝缘体,受到光照时变成导体.复印机复印的工作过程如图所示.



星推荐·涂教材



带电粒子在静电加印作用下聚 集到相应带电极板,从而达到 除生、喷涂、复印等目的.

(2023 江苏苏州高二期中)国家电网检修人员利用直升 例 2 机直接或通过绝缘绳索等间接方式将作业人员运载至线路故障位 置开展带电检修.请用学过的电学知识判断下列说法正确的是



A. 电工被铜丝纺织的衣服所包裹, 使体内电场强度保持为零, 对人体起保护作用 B. 直升飞机内存在很强的电场 金属网也可以起到静电屏蔽时作用.

C.小鸟停在单根高压输电线上会被电死

D.铜丝必须达到一定的厚度,才能对人体起到保护作用 → 静电屏蔽与金属丝时厚度无关.

[名师讲习] 电工被铜丝纺织的衣服所包裹,起到静电屏蔽作用,使处于高压电场中的人体 外表面各部位形成一个等电位屏蔽面,使人体内电场强度保持为零,对人体起保护作用, 与铜丝的厚度没有关系,A正确,D错误;直升机由金属制成,由于静电屏蔽,内部场强为 零,B错误;小鸟停在单根高压输电线上,小鸟的两只脚之间的距离很小,所以两脚间的电 压也很小,小鸟不会被电死,C错误.

[正确答案]A





知识点③

静电屏蔽的两种情况

1.导体外部的电场影响不到导体内部(外屏蔽)

(1)现象:把验电器靠近带电体,箔片会张开,如图甲所示,但如果把验电器置 于金属网罩内,如图乙所示,再靠近带电体,箔片不再张开,说明网罩内不受 外电场的影响.






由于静电感应,金属网内场强处处 为零,验电器上的自由电荷不再受电 场力作团,故不再发生定向移动, 验电器呈电中性,箱片不张干.

(2)本质:由于静电感应,外加电场与导体的感应电场在导体内部任一点的合 场强为零.

2.接地导体的内部电场影响不到导体外部(全屏蔽)

(1)现象:一封闭的导体球壳内部空间有一点电荷+q,由于静电感应,导体球 壳内外表面感应出等量的异种电荷,其电场线分布如图甲所示.



要将内电场屏蔽,导体必须接地,将外表面的感应电荷


当把导体球壳接地后,点电荷+q在球壳内的电场对外部空间就没有影响了, 此时的电场线分布如图乙所示.

038

星推荐·涂教材

(2)本质:接地导体的内部电场不影响导体外部,是因为导体外部的感应电荷都被导入大地,在只有源电荷和内壁感应出的异种电荷的情况下,两部分电荷在导体外部任何一点的场强叠加后为零.

例 3 (2023 玉溪江川区第二中学高二开学考试)如图所示,两个相同的空心金属球 M和 N,M 带电荷量为一Q,N 不带电(M,N 相距很远,互不影响),旁边各放一个不带电的金属球 P 和 R,当将带正电 Q 的小球分别放入 M 和 N 的空腔中时 ()



A.P.R 上均有感应电荷

B.P.R 上均没有感应电荷

C.P 上有而R 上没有感应电荷

D.P 上没有而 R 上有感应电荷

分析静电屏蔽问题的关键是抓住静电平衡的特点,区分场种屏蔽现象,认清感应电荷的公布特点

[名师讲习]把一个带正电 Q 的小球放入原来不带电的金属空腔球壳内,带负电的电子被带正电的小球吸引到内表面,内表面带负电,外表面剩余了正电荷,外表面带正电,而 R 处于电场中,出现静电感应现象,从而导致 R 上有感应电荷出现;若将带正电 Q 的小球放入带一Q 电荷 M 的空腔内时,因同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,且正负电荷相等,M 所带负电荷被吸引至内表面,则金属壳外表面不带电,则 P 处没有电场,因而没有感应电荷出现,故 A、B、C 错误,D 正确.

[**正确答案**]D

研题型


重点题型分类研究

答案见 P290


题型 1 对静电平衡的理解


国盘内各点场强为零,则电 即A点场强为零,则电

1.(2023 昆明高二检测)在点电荷-Q 的电场中,一金属圆盘处于静电平衡状 场强度E' 应与-Q 在A 态,若圆平面与点电荷在同一平面内,则盘上感应电荷在盘中 A 点所激发的 点 产生的电场强度 军 附加电场强度 E'的方向在下图中正确的是 ()大、反向.



 $\frac{E'}{Q}$





2.(2023 河北正定中学高二周测)如图所示,在真空中有两个 -Q 点电荷 A 和 B,电荷量分别为 -Q 和 +2Q,它们相距 L,如 果在两点电荷连线的中点 O 有一个半径为 r(2r < L) 的空心金属

果在两点电荷连线的中点 O 有一个半径为 r(2r < L) 的空心金属球,且球心位于 O 点,求球壳上的感应电荷在 O 点处的电场强度.

039