#### **Contents**

# 目录

1.	DNS 分离解析:	. 1
	1.1 多区域分离解析	. 1
2.	缓存 DNS 服务:	4
	2.1 缓存 DNS 作用及适用场景	4
	2.2 构建缓存 DNS 服务	4
	2.3 DNS 查询方式	. 5
3.	WEB 服务项目实战:	. 5
	3.1 案例需求要点:	. 5
	3.2 实践步骤:	. 6



# 1. DNS 分离解析:

## 1.1 多区域分离解析

分类(匹配客户端来源不相同)不同:

#### 如要实现以下案例要求:

客户端 192.168.4.207------> www.tedu.cn ------> 192.168.4.100 其他地址 -----> www.tedu.cn -----> 1.2.3.4 客户端 192.168.4.10 -----> www.qq.com -----> 192.168.10.100 其他地址 -----> www.qq.com -----> 172.25.0.11

根据上述题目要求,可以得出在客户端 192.168.4.207 访问 www.tedu.cn 返回的结果是 192.168.4.100 之外,其他无论是在 192.168.4.207 访问 www.qq.com,还是在其他主机访问 www.tedu.cn,返回的都是其他的结果 得出结果如图所示:

客户机来自	域名	解析结果
192.268.4.207	www.tedu.cn	192.268.4.100
	www.qq.com	172.25.0.11
192.168.4.10	www.tedu.cn	1.2.3.4
	www.qq.com	192.168.10.100
其他地址	www.tedu.cn	1.2.3.4
	www.qq.com	172.25.0.11



#### 1.修改主配置/etc/named.conf

```
[root@svr7 /]# vim /etc/named.conf
options {
       directory "/var/named";
};
view "nsd" {
       match-clients { 192.168.4.207; };
       zone "tedu.cn" IN {
              type master;
              file "tedu.cn.zone"; ----》解析结果192.168.4.100
};
       zone "qq.com" IN {
              type master;
              file "qq.com.zone"; ----》解析结果172.25.0.11
};
};
view "vip" {
       match-clients { 192.168.4.10; };
       zone "tedu.cn" IN {
              type master;
              file "tedu.cn.other"; ----》解析结果1.2.3.4
};
       zone "qq.com" IN {
              type master;
              file "qq.com.other"; ----》解析结果192.168.10.100
};
};
view "other" {
```



```
match-clients { any; };
    zone "tedu.cn" IN {
        type master;
        file "tedu.cn.other"; ----》解析结果1.2.3.4
};

zone "qq.com" IN {
        type master;
        file "qq.com.zone"; ----》解析结果172.25.0.11
};
};
```

#### 2.建立地址库文件

```
[root@svr7 /]# vim /var/named/qq.com.zone
......
qq.com. NS svr7
svr7 A 192.168.4.7
www A 172.25.0.11
[root@svr7 /]# vim /var/named/qq.com.other
......
qq.com. NS svr7
svr7 A 192.168.4.7
www A 192.168.10.100
[root@svr7 named]# systemctl restart named
```

### 验证: pc207 主机和虚拟机 A 验证

```
[root@pc207 /]# nslookup www.tedu.cn
[root@pc207 /]# nslookup www.qq.com
[root@C /]# nslookup www.tedu.cn
[root@C /]# nslookup www.qq.com
```



# 2. 缓存 DNS 服务:

## 2.1 缓存 DNS 作用及适用场景

作用:缓存解析记录,加快解析

#### 适用场景:

--互联网出口带宽较低的企业局域网络

--ISP 服务商的公共 DNS 服务器

# 2.2 构建缓存 DNS 服务

虚拟机 svr7:作为真实的 DNS 服务器

虚拟机 pc207: 作为缓存 DNS 服务器

虚拟机 A: 作为客户端

虚拟机 pc207:构建缓存 DNS 服务器

```
[root@pc207 /]# vim /etc/named.conf


options {
    directory "/var/named";
    forwarders { 192.168.4.7; }; #请求转发给192.168.4.7
};
[root@pc207 /]# systemctl restart named
```

#### 虚拟机 A 进行测试:

[root@C ~]# nslookup www.tedu.cn 192.168.4.207



## 2.3 DNS 查询方式



递归解析: 客户端的解析请求,到主 DNS 服务器,然后主 DNS 服务器与其他 DNS 服务沟通,最终将解析结果带回来的过程

迭代解析:主 DNS 服务器指引下一个 DNS 服务器地址

```
关闭递归解析:

[root@svr7 ~]# vim /etc/named.conf

options {


    directory "/var/named";
    recursion no; #关闭递归解析
};
```

# 3. WEB 服务项目实战:

# 3.1 案例需求要点:

web 服务器和 DNS 服务结合(web 服务器做需要开启基于域名的虚拟主机,DNS 需要使用分离解析技术)





	主机名	IP 地址
虚拟机 A	A.tedu.cn	192.168.4.10
虚拟机 B	B.tedu.cn	192.168.4.20
虚拟机 C	C.tedu.cn	192.168.4.208
虚拟机 svr7	svr7.tedu.cn	192.168.4.7
虚拟机 pc207	pc207.tedu.cn	192.168.4.207

# 3.2 实践步骤:

虚拟机 A 操作:

#### 1.安装软件包 httpd

[root@A ~]# yum -y install httpd

#### 2.建立修改调用配置文件

[root@A ~]# vim /etc/httpd/conf.d/nsd01.conf

<VirtualHost \*:80>

ServerName www.qq.com



```
DocumentRoot /var/www/qq

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>

ServerName www.163.com

DocumentRoot /var/www/163

</VirtualHost>

[root@A ~]# mkdir /var/www/qq /var/www/163

[root@A ~]# echo '<h1> Web1 QQ' > /var/www/qq/index.html

[root@A ~]# echo '<h1> Web1 163' > /var/www/163/index.html

[root@A ~]# systemctl restart httpd
```

#### 虚拟机 B 操作:

```
[root@D ~]# yum -y install httpd
从虚拟机A拷贝nsd01配置文件
[root@A ~]# scp /etc/httpd/conf.d/nsd01.conf 192.168.4.20:/etc/httpd/conf.d/
[root@B ~]# mkdir /var/www/qq /var/www/163
[root@B ~]# echo '<h1>Web2 QQ' > /var/www/qq/index.html
[root@B ~]# echo '<h1>Web2 163' > /var/www/163/index.html
[root@B ~]# systemctl restart httpd
```

#### 虚拟机 svr7 操作:

```
1、修改主配置文件
[root@svr7 ~]# vim /etc/named.conf
......
view "vip" {
    match-clients { 192.168.4.207; };
    zone "163.com" IN {
        type master;
        file "163.com.zone";
```



```
};
             zone "qq.com" IN {
                    type master;
                    file "qq.com.zone";
                    };
};
view "other" {
      match-clients { any; };
      zone "163.com" IN {
             type master;
             file "163.com.other";
              };
       zone "qq.com" IN {
             type master;
             file "qq.com.other";
             };
};
2、建立地址库文件
[root@svr7 ~]# cd /var/named/
[root@svr7 named]# cp -p qq.com.zone 163.com.zone
[root@svr7 named]# cp -p qq.com.zone 163.com.other
[root@svr7 named]# vim 163.com.zone
163.com. NS svr7
svr7 A 192.168.4.7
www A 192.168.4.10
[root@svr7 named]# vim qq.com.zone
```



```
qq.com. NS svr7
svr7 A 192.168.4.7
www A 192.18.4.10
[root@svr7 named]# vim 163.com.other
163.com. NS svr7
svr7 A 192.168.4.7
www A 192.168.4.20
[root@svr7 named]# vim qq.com.other
qq.com. NS svr7
svr7 A 192.168.4.7
www A 192.168.4.20
[root@svr7 named]# systemctl restart named
测试:指定 DNS 服务器地址
```

```
虚拟机pc207
[root@pc207 ~]# echo nameserver 192.168.4.7 > /etc/resolv.conf
[root@pc207 ~]# curl www.qq.com
<h1>web1 qq
[root@pc207 ~]# curl www.163.com
<h1>web1 163
虚拟机C
[root@C ~]# echo nameserver 192.168.4.7 > /etc/resolv.conf
[root@C ~]# curl www.qq.com
<h1>web2 qq
[root@C ~]# curl www.163.com
<h1>web2 163
```