部署企业私有镜像仓库Harbor

私有镜像仓库有许多优点

- 1) 节省网络带宽, 针对于每个镜像不用每个人都去中央仓库上面去下载, 只需要从私有仓库中下载即可;
- 2) 提供镜像资源利用,针对于公司内部使用的镜像,推送到本地私有仓库中,以供公司内部相关人员使用。

VMware公司开源了企业级Registry项目Harbor, 其的目标是帮助用户迅速搭建一个企业级的Docker registry 服务。

华为云购买云主机,准备环境如下

主机名称	IP地址	角色
harbor	192.168.1.100	Harbor私有镜像仓库
docker	192.168.1.68	Docker主机

分发实验所需软件包

Dokcer Compose 是用于定义和运行多容器 Docker 应用程序的工具。Harbor的每个组件都是以Docker容器的形式构建的,所以使用Docker Compose来对它进行部署。

```
部署私有镜像仓库harbor,从js主机拷贝harbor软件到1.100主机
[root@js ~]# scp -r /root/project3/harbor 192.168.1.100:/root/
harbor主机开机路由转发
[root@harbor ~]# echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' >> /etc/sysctl.conf
[root@harbor ~]# sysctl -p
harbor主机安装docker服务,并启动
[root@harbor ~]# cd /root/harbor/
[root@harbor harbor]# yum -y install docker-ce-18.06.3.ce-3.el7.x86 64.rpm
[root@harbor harbor]# systemctl enable --now docker
部署harbor
[root@harbor harbor]# mv docker-compose /usr/local/bin/
[root@harbor harbor]# chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
[root@harbor harbor]# tar -xf harbor-offline-installer-v2.2.3.tgz -C /usr/local/
[root@harbor harbor]# cd /usr/local/harbor
[root@harbor harbor]# ls
common.sh
             harbor.yml.tmpl LICENSE
harbor.v2.2.3.tar.gz install.sh
                               prepare
4) 修改配置文件
                                                 #拷贝harbor配置文件
[root@harbor harbor]# cp harbor.yml.tmpl harbor.yml
[root@harbor harbor]# vim harbor.yml #访问harbor管理界面的地址,改为本机IP地址
5 hostname = 192.168.1.100
#以下配置加上注释,否则需要证书
                                           #加上注释
13 #https:
# https port for harbor, default is 443
15 #port: 443
                                           #加上注释
# The path of cert and key files for nginx
    #certificate: /your/certificate/path
                                               #加上注释
#private_key: /your/private/key/path
                                              #加上注释
```


```
安装harbor
[root@harbor harbor]# ./install.sh
......

✓ ----Harbor has been installed and started successfully.----

[root@harbor harbor]# ss -antpu | grep 80
tcp LISTEN 0 1024 [::]:80 [::]:* users:(("docker-proxy",pid=15459,fd=4))
```

另外购买一个新的公网IP地址,绑定到harbor主机上面,进行访问

访问Harbor界面(http://公网IP地址:80),用户名: admin 密码: Harbor12345



部署一台Docker主机用于测试上传和下载。

```
安装docker软件
harbor主机拷贝docker软件包到docker主机
[root@harbor harbor]# cd /root/harbor/
[root@harbor harbor]# scp docker-ce-18.06.3.ce-3.el7.x86_64.rpm 192.168.1.68:/root/
docker 主机安装 docker 软件包,更改配置文件
[root@docker ~]# yum -y install docker-ce-18.06.3.ce-3.el7.x86_64.rpm
[root@docker ~]# vim /usr/lib/systemd/system/docker.service
12 ExecStart=/usr/bin/dockerd --insecure-registry 192.168.1.100:80
[root@docker ~]# systemctl daemon-reload && systemctl enable docker && systemctl start docker
[root@docker ~]# docker login http://192.168.1.100:80 #测试登录Harbor镜像仓库
Username: admin
Password: Harbor12345
Login Succeeded
#密码信息会存储在/root/.docker/config.json中
注意: 如果没有添加--insecure-registry 192.168.1.100:80, 在登录时会报以下错误。
Error response from daemon: Get https://192.168.1.100:80/v2/: http: server gave HTTP response to
HTTPS client
Docker Registry交互默认使用的是https,然而此处搭建的私有仓库只提供http服务,所以当与私有仓库交互时就会
报上面的错误。为了解决这个问题需要在启动docke时增加启动参数为默认使用http访问。这个是在客户机的docker配
置文件里添加的(即上传镜像到私有仓库里或从私有仓库下载镜像的客户机)
解决方法:添加参数,重启服务即可
向私有仓库中上传镜像,harbor主机上传busybox镜像给docker主机
[root@harbor docker]# cd /root/harbor/
[root@harbor harbor]# scp busybox.tar 192.168.1.68:/root/
```

#docker主机导入镜像 [root@docker ~]# docker load -i busybox.tar [root@docker ~]# docker images #查看系统中镜像 [root@docker ~]# docker tag busybox:latest 192.168.1.100:80/library/busybox:latest [root@docker ~]# docker push 192.168.1.100:80/library/busybox:latest #向私有仓库推送镜像

在界面中查看刚刚上传的镜像文件。能够看到镜像仓库数为1,点击项目名称,查看该项目下的镜像文件



点击进去,可以看到上传的镜像



将系统中目前有的镜像文件删除,从私有镜像仓库中下载镜像 [root@docker ~]# docker rmi 192.168.1.100:80/library/busybox:latest [root@docker ~]# docker pull 192.168.1.100:80/library/busybox:latest #下载镜像 [root@docker ~]# docker images

明确的看到该镜像的下载次数为1



点击左侧导航栏,可以看到日志信息



如果harbor停止了,可以使用如下命令启动

[root@harbor ~]# cd /usr/local/harbor/

[root@harbor harbor]# docker-compose up -d