目录

1.	约束	巨条件:	1
1	.1	作用	1
1	.2	设置约束条件	1
2.	修改	坟表结构:	3
2	2.1 语	导法结构:	3
2	2.2	添加新字段	3
2	2.3	修改字段类型	4
2	2.4	删除字段	5
		修改字段名	
2	2.6	修改表名	6
3.	Му	sql 键值概述:	6



1. 约束条件:

1.1 作用

限制字段赋值

mysql> desc t1;

Null Key Default Extra #这四列为约束条件

Null #指是否允许为字段赋空值;

#YES,允许给字段赋空值,默认也是允许赋空值;

#NO, 不允许给字段赋空值;

Key: 键值

Default #当不给字段赋值时,则使用默认值,初始默认值为 NULL,可以修改

Extra #额外的设置,例如:可以设置学号为自动增长的

1.2 设置约束条件

null 允许为空(默认设置)

not null 不允许为 null (空)

key 键值类型

default 设置默认值,缺省为 NULL

extra 额外设置

环境准备:

mysql> create database test;

mysql> use test;

mysql> create table t1(name char(15), s_year year, uptime time, birthday date, party

datetime);



```
mysql> insert into t1 values("bob", 1990,083000, 20231120, 20230214183000);
mysql> insert into t1 values("tom",2000,time(now()),curdate(),now());
mysql> insert into t1(s_year) values(03),(81);
mysql> select * from t1;
mysql> create table t2(name char(15), sex enum("boy", "girl", "no"), likes set("eat", "money", "game", "music"));
mysql> desc t2;
```

验证约束条件 Null,可以给字段赋空值

```
mysql> insert into t2 values ('bob','boy','eat,game');
mysql> select * from t2;
mysql> insert into t2 values (null,null,null); #t2表中可以插入null (没有数据)
mysql> select * from t2;
mysql> insert into t2(name) values ('tom'); #只给name字段赋值,其他字段会使用默认值赋值
mysql> select * from t2;
```

建表时指定字段值不为空和设置默认值

```
mysql> create table t3( name char(10) not null, age tinyint unsigned default 18, class char(8) not null default 'NSD2006');
mysql> desc t3;
mysql> insert into t3(name) values("john");#只插入name字段,则其他字段采用默认值
mysql> select * from t3;
```

向 t3 表中插入数据,所有字段自己定义,可以不使用默认值

```
mysql> insert into t3 values("tom", 29, "nsd2003");
mysql> select * from t3;
```

验证 null 值和"null"值

#null 指的是没有任何的数据



#"null" 指的是有数据,但数据的内容为"null"

mysql> desc t3;

mysql> insert into t3 values(null,null,null); #name字段不能为空,存储失败

mysql> insert into t3 values("null",null,null); #给name字段加引号,不代表

空值,而是代表字符串,存储失败,class 字段不能为空

mysql> insert into t3 values("null",null,""); #class字段直接加引号,不为空,是0个字符

mysql> select * from t3;

2. 修改表结构:

2.1 语法结构:

用法: mysql> alter table 库名.表名 执行动作;

执行动作:

add:添加新字段

modify: 修改字段类型

drop: 删除字段

change: 修改字段名

rename: 修改表名

2.2 添加新字段

用法

✓ 新字段默认添加在字段末尾

✓ mysql> alter table 库名.表名

add 字段名 类型(宽度) 约束条件 [after 字段名 | first];



向 t1 表中插入一个字段 email, 不为空,默认值为"stu@tedu.cn",不指定表字段的位置,默认会插入到表的最后

mysql> desc t1;

mysql> alter table t1 add email varchar(30) not null default "stu@tedu.cn";

mysql> desc t1; #email字段在最下方

mysql> select * from t1; # t1表中的数据也会多出一行, 值为默认值

向 t1 表的最前面插入一个字段 stu_id, 约束条件采用默认系统设置

mysql> alter table t1 add stu_id char(9) first;

mysql> desc t1; # stu id字段位于表的首位

mysql> select * from t1; # stu_id没有指定默认值, 默认为NULL

在 t1 表中的 name 字段后,插入一个新字段 sex,类型为枚举类型,默认值为: boy

mysql> alter table t1 add sex enum("boy", "girl") default "boy" after name;

mysql> desc t1; # sex字段位于name字段的后面

mysql> select * from t1; #多出一列sex,默认值为boy

2.3 修改字段类型

基本用法

✓ 修改的字段类型不能与已存储的数据冲突

mysql> alter table 库名.表名

modify 字段名 类型(宽度) 约束条件 [after 字段名 | first] ;

修改 t1 表的 sex 字段,设置默认值为 man

mysql> alter table t1 modify sex enum("man", "woman") default "man";#修改失败,字

段里需要包含原表中的数据类型boy,否则冲突

mysql> alter table t1 modify sex enum("man", "woman", "boy") default "man"; #修改

成功,sex字段中存在和表中数据相同的类型'boy'



```
mysql> desc t1;
```

修改 t1 表中的 name 字段类型,修改为 varchar(15)

```
mysql> desc t1;
mysql> alter table t1 modify name varchar(15);
mysql> desc t1;
```

使用 modefy 实现字段值的位置调换

将 email 字段移到 sex 字段的后面

```
mysql> alter table t1 modify email varchar(30) not null default "stu@tedu.cn" after sex;
mysql> desc t1;
mysql> select * from t1; #数据不发生变化
```

2.4 删除字段

基本用法

✓ 表中有多条记录时,所有列的此字段的值都会被删除 mysql> alter table 库名.表名 drop 字段名;

删除 t1 表中的字段 stu id

```
mysql> select * from t1;

mysql> alter table t1 drop stu_id;

mysql> select * from t1;

mysql> desc t1;
```

删除 t1 表中的多个字段(email 和 party)

mysql> alter table t5 drop email,drop party;



2.5 修改字段名

基本用法

✓ 命令格式

mysql> alter table 库名.表名 change 原字段名 新字段名 类型 约束条件;

修改 t1 表中 s_year 的字段名,使用 change 命令将字段 s_year 的名字改为 abc

mysql> alter table t1 change s_year abc year;

2.6 修改表名

基本用法

- ✓ 表对应的文件名,也被改变
- ✓ 表记录不受影响

mysql> alter table 表名 rename 新表名;

使用rename命令来修改t5表的表名为stuinfo

mysql> alter table t1 rename stuinfo;

mysql> show tables;

3. Mysql 键值概述:

根据数据存储要求,选择键值

① index 普通索引

② unique 唯一索引

③ fulltext 全文索引

④ primary key 主键

⑤ foreign key 外键