

Autor Luis Lüscher
Datum 18. Oktober 2020

Version 2.0 Klassifikation Öffentlich

Seiten 54, inkl. Deckblatt

Portfolio

M159

Directory Services konfigurieren und in Betrieb nehmen



Änderungsverzeichnis

Version	Status	Name	Datum	Beschreibung
0.1	Erledigt	Lüscher, Luis	23.08.2020	Dokument wurde erstellt
0.2	Erledigt	Lüscher, Luis	29.08.2020	Punkt 1 wurde vollständig beschrieben.
0.3	Erledigt	Lüscher, Luis	29.08.2020	Punkt 2 wurde vollständig beschrieben.
0.4	Erledigt	Lüscher, Luis	30.08.2020	Punkt 3 wurde vollständig beschrieben.
0.5	Erledigt	Lüscher, Luis	02.09.2020	Punkt 4 wurde vollständig beschrieben.
0.6	Erledigt	Lüscher, Luis	05.09.2020	Punkt 5 wurde vollständig beschrieben.
0.7	Erledigt	Lüscher, Luis	06.09.2020	Punkt 6 wurde vollständig beschrieben.
0.8	Erledigt	Lüscher, Luis	06.09.2020	Punkt 7 wurde vollständig beschrieben.
0.9	Erledigt	Lüscher, Luis	06.09.2020	Punkt 8 wurde vollständig beschrieben.
1.0	Erledigt	Lüscher, Luis	06.09.2020	Punkt 9 wurde vollständig beschrieben.
1.1	Erledigt	Lüscher, Luis	06.10.2020	Punkt 10 wurde vollständig beschrieben.
1.2	Erledigt	Lüscher, Luis	08.10.2020	Punkt 11 wurde vollständig beschrieben.
1.3	Erledigt	Lüscher, Luis	12.10.2020	Punkt 12 wurde vollständig beschrieben.
1.4	Erledigt	Lüscher, Luis	13.10.2020	Punkt 13 wurde vollständig beschrieben.
1.5	Erledigt	Lüscher, Luis	14.10.2020	Punkt 14 wurde vollständig beschrieben.
1.6	Erledigt	Lüscher, Luis	15.10.2020	Punkt 15 wurde vollständig beschrieben.
1.7	Erledigt	Lüscher, Luis	16.10.2020	Punkt 16 wurde vollständig beschrieben.
1.8	Erledigt	Lüscher, Luis	16.10.2020	Überarbeitung gesamter Dokumentation (Orthografie, Syntax, Escheinungsbild).
1.9	Erledigt	Lüscher, Luis	16.10.2020	Final Check 1 von 2
2.0	Erledigt	Lüscher, Luis	1^8.10.2020	Final Check 2 von 2

Öffentlich 2/54

Lizenz

Creative Commons License



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Schweiz (CC BY-NC-SA 3.0 CH) zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ch/ oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

Sie dürfen:

Teilen - das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

Bearbeiten – das Material remixen, verändern und darauf aufbauen

Unter folgenden Bedingungen:

Namensnennung – Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstützt gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

Nicht kommerziell – Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.

Keine weiteren Einschränkungen – Sie dürfen keine zusätzliche Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Öffentlich 3/54

Inhaltsverzeichnis

1. Planen und VMs vorbereiten	c
1.1. Spezifikation	
1.2. Logische Netzwerklayout	
1.3. Standardeinstellung	
1.3.1. Firewall	
1.3.2. Tastaturlayout	
1.3.3. Lokale PW-Richtlinien	
1.3.4. Verstärkte Sicherheitskonfiguration für IE	
1.3.5. Netzwerkadapter	
1.3.6. Ordneroptionen	
2. RouterOS und VMnet konfigurieren	16
3. Neue Gesamtstruktur aufsetzen	19
4. Client in Domäne einbinden	23
5. Active Directory erste Schritte	26
5.1. User und Gruppen	
5.2. UNC	
5.2.1. UNC unter WIN	
5.2.2. UNC unter Unix	
5.3. Freigabe erstellen	
5.4. AD – Papierkorb	
5.4.1. Was ist das?	
5.4.2. Vor- und Nachteile	
5.4.3. Aktivieren des AD - Papierkorb	
5.5. ABE	
5.5.1. Was ist das?	
5.5.2. Aktivierung von ABE	
6. Directory Information Tree	
6.1. DIT erstellen	
6.1.1. Struktur – Allgemein	
6.1.2. Struktur – Detailliert	
6.2. Struktur im AD anlegen	36
7. DC2 zur Gesamtstruktur hinzufügen	
7.1. Domain Controller hinzufügen	37
8. DNS in Active Directory	
8.1. Fragen über DNS in Active Directory	
8.2. Neue Forward-Zone übertragen	39
9. Mit GPOs arbeiten	
9.1. Netzlaufwerk mit GPO erzeugen	
9.2. Verknüpfung auf dem Desktop anlegen	
9.3. Verändern der Passwortrichtlinien	
9.4. GPResult	42
10 Kanfiguriaran yan Standartan und Subnatzan	13

11. GPO mit Standort verknüpfen	44
12. Roaming Profiles und Folder Redirection	46
13. Deploy MSI mit GPO	
14. ADDS - DNS und Replikation Fehleranalyse	48
14.1. Replmon	
14.2. RepAdmin	48
14.3. DCDiag	
14.3.1. Bestandene Tests	48
14.4. Gruppenrichtlinien-Eventlog	49
14.5. Active Directory Log Level	52
15. LDAP – PowerShell Tool	
15.1. LDAP Abfragen und LDAP Queries (CMD Prompt)	52
15.2. LDAP Abfragen und LDAP Queries (PowerShell)	52
15.2.1. Benutzeranleitung	
16. DFS einrichten und Namespace anlegen	53

1. Planen und VMs vorbereiten

Hinweise

Verwenden Sie als VM-Netz immer «Host-only», sofern Sie allein arbeiten. Ansonsten können Sie Probleme mit Ihren Klassenkameraden im selben physischen Netzwerk bekommen. Alle die zu zweit über zwei Notebook hinweg arbeiten, müssen Ihre Subnetze mit der Lehrperson absprechen, damit es keine doppelten Subnetze gibt. Dazu wird auf dem BSCW eine Liste geführt «Subnetze.xlsx»

Auf dem Server 1 und dem Server 2 werden jeweils ein DNS-Serverdienst installiert. Server 1 soll den DNS-Server von Server 2 als primären DNS-Server verwenden und umgekehrt. Natürlich kann diese Konfiguration produktiv erst vorgenommen werden, wenn Server 2 über den installierten DNS-Dienst verfügt.

Demote = Herabstufen eines Domänencontrollers (Wenn dieser aus der AD-Umgebung entfernt wird)

Verwenden Sie als Domänenname einen einfachen Namen bestehend aus a-z & 0-9

1.1. Spezifikation

Domäne

Domänenname	Base.dom
Domänenadministrator	a_tk3ll
Kennwort Domänenadministrator	Admin1234!

Standort 1

Name	Zürich
Subnetz	10.11.1.0/24
DC-Name	mtzhwdc01
DC-IP-Adresse (CIDR)	10.11.1.10./24

Standort 2

Name	Oberengstringen
Subnetz	10.11.2.0/24
DC-Name	mtzowdc02
DC-IP-Adresse (CIDR)	10.11.2.10/24

Router

IP-Adresse Interface 1 (CIDR)	10.11.1.1
VM-Netz Interface 1	eth1
IP-Adresse Interface 2 (CIDR)	10.11.2.1
VM-Netz Interface 2	eth2

DC1 (Windows Server Desktop)

Name	mtzhwdc01
IP-Adresse (CIDR)	10.11.1.10/24
VM-Netz Netzwerk-Interface	eth0
Gateway	10.11.1.1
DNS-Server1	10.11.2.10
DNS-Server2	10.11.1.10
Lokaler Administrator	Administrator
Kennwort lokaler Administrator	Admin1234!
Kennwort-Demote	Admin1234!

DC2 (Windows Server Desktop)

Öffentlich 6/54

Name	mtzowdc02	
IP-Adresse (CIDR)	10.11.2.10/24	
VM-Netz Netzwerk-Interface	eth0	
Gateway	10.11.2.1	
DNS-Server1	10.11.1.10	
DNS-Server2	10.11.2.10	
Lokaler Administrator	Administrator	
Kennwort lokaler Administrator	Admin1234!	
Kennwort-Demote	Admin1234!	

DC3 (Windows Server Core)

Name	mtzhwdc03
IP-Adresse (CIDR)	10.11.1.12/24
VM-Netz Netzwerk-Interface	eth0
Gateway	10.11.1.1
DNS-Server1	10.11.2.10
DNS-Server2	10.11.1.10
Lokaler Administrator	Administrator
Kennwort lokaler Administrator	Admin1234!
Kennwort-Demote	Admin1234!

Öffentlich 7/54

Client1

Name	c00001
IP-Adresse (CIDR)	10.11.1.1/24
VM-Netz Netzwerk-Interface	eth0
Gateway	10.11.1.1
DNS-Server1	10.11.1.10
DNS-Server2	10.11.2.10
Lokaler Administrator	Administrator
Kennwort Lokaler Administrator	Admin1234!

Client2

Name	c00002
IP-Adresse (CIDR)	10.11.1.11/24
VM-Netz Netzwerk-Interface	eth0
Gateway	10.11.1.1
DNS-Server1	10.11.1.10
DNS-Server2	10.11.2.10
Lokaler Administrator	Administrator
Kennwort Lokaler Administrator	Admin1234!

AD Testbenutzer ohne Domänenadministrationsrechten


Login	tk3ll
Passwort	Admin1234!

AD Testbenutzer mit Domänenadministrationsrechten

Login	a_tk3ll
Passwort	Admin1234!

Öffentlich 8/54

1.2. Logische Netzwerklayout




Der Standort des C00002 kann innerhalb der LB2 verändert werden, da einige Aufgaben einen Client im Subnetz Oberengstringen benötigen. In diesem Fall wird die letzte Oktette der IP-Adresse übernommen. Der Netzanteil wird entsprechend verändert sowie die DNS-Server (gemäss Vorgaben, jeweilig anderen DNS-Server).

Öffentlich 9/54


1.3. Standardeinstellung

Folgende Einstellungen müssen Sie auf sämtliches System vornehmen. Auf dem «Windows Core Server» müssen Sie lediglich 1.3.1 und 1.3.2 einstellen.


1.3.1. Firewall



Öffentlich 10/54




Öffentlich 11/54



1.3.2. Tastaturlayout

Das Tastaturlayout wird bereits im Installationsprozess definiert.


1.3.3. Lokale PW-Richtlinien



Um die lokalen Passwort-Richtlinien auszuschalten, öffnet man die lokalen Sicherheitsrichtlinien. Danach geht man unter dem Punkt Kontorichtlinien auf den Punkt «Kennwort muss Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen» Und hier setzt man dann den Wert auf «Deaktiviert».

Öffentlich 12/54


1.3.4. Verstärkte Sicherheitskonfiguration für IE



Um die verstärkten Sicherheitskonfigurationen für den IE auszuschalten, öffnet man den Server-Manager und dann links auf den Reiter «Lokaler Server». Hier muss man dann auf den Punkt «Verstärkte Sicherheitskonfiguration für IE» gehen. Danach öffnet sich ein Fenster im welchen man beide Werte auf «Aus» setzen.

Öffentlich 13/54


1.3.5. Netzwerkadapter



Auf dem Netzwerkadapter muss man nur den Haken bei «Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6)» entfernen.

Öffentlich 14/54

1.3.6. Ordneroptionen



Bei folgenden Punkten muss man den Haken entfernen:

- Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden
- Freigabe-Assistent verwenden (empfohlen)
- Geschütze Systemdatei ausblenden (empfohlen)

Warnung

Sie haben angegeben, dass geschützte Betriebssystemdateien (als "System" und "Versteckt" gekennzeichnet) im Explorer angezeigt werden sollen.


Diese Dateien sind für den Start und die Ausführung von Windows erforderlich. Nach dem Löschen oder Ändern dieser Dateien funktioniert der Computer möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.

Sollen diese Dateien wirklich angezeigt werden?

Wenn diese Meldung auftaucht, einfach mit «Ja» bestätigen.

Öffentlich 15/54

2. RouterOS und VMnet konfigurieren



Öffentlich 16/54

Mode	● Router ○ Bridge	Und danach beginnt im Browser, der
		Einrichtungsprozess. Nun kann man die
Address Acquisition	● Static ○ Automatic ○ PPPoE	gewünschten Parameter eingeben.
IP Address	10.0.0.66	
Netmask	255.255.255.0 (/24)	
Gateway	10.0.0.1	
DNS Servers	•	
MAC Address	00:0C:29:25:70:14	
IP Address	10.11.1.1	
Netmask	255.255.255.0 (/24)	
DHCP Server		
DHCP Server Range	▲ 10.11.1.240	
NAT		
VPN Access		
VPN Address	10.0.0.40	
Router Identity	MikroTik	
Password		
Confirm Password		

Öffentlich 17/54


```
Ethernet-Adapter Ethernet0:
                                                           Folgendes Ergebnis
                                                           erhalte ich, wenn ich
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
                                                           versuche den anderen
  IPv4-Adresse . . . . . . . . . : 10.11.1.10
                                                           DC zu erreichen. Der
  Ping ist erfolgreich, das
  Standardgateway . . . . . . . . : 10.11.1.1
                                                           Routing funktioniert.
C:\Users\Administrator>ping 10.11.2.10
Ping wird ausgeführt für 10.11.2.10 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 10.11.2.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=127
Ping-Statistik für 10.11.2.10:
   Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
   (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
                                                           Folgendes Ergebnis
Ethernet-Adapter Ethernet0:
                                                          erhalte ich, wenn ich
                                                           versuche den anderen
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
                                                           DC zu erreichen. Der
   IPv4-Adresse . . . . . . . . : 10.11.2.10
                                                           Ping ist erfolgreich, das
   Subnetzmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                                                           Routing funktioniert.
   Standardgateway . . . . . . . . : 10.11.2.1
C:\Users\Administrator>ping 10.11.1.10
Ping wird ausgeführt für 10.11.1.10 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 10.11.1.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=127
Ping-Statistik für 10.11.1.10:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
```

Öffentlich 18/54

3. Neue Gesamtstruktur aufsetzen

Active Directory & DNS				
	Bil	d	Text	
Dynamische Updates ermöglichen DNS-Clientcomputern, sich zu registrieren und die eigenen Ressourceneinträge dynamisch mit einem DNS-Server bei Änderungen zu aktualisieren. Bestimmen Sie den Typ des dynamischen Updates, der verwendet werden soll. Nur sichere dynamische Updates zulassen (für Active Directory empfohlen) Diese Option ist nur für Active Directory-integrierte Zonen verfügbar. Nicht sichere und sichere dynamische Updates zulassen Dynamische Updates von Ressourceneinträgen werden von allen Clients zugelassen. Durch diese Option besteht ein hohes Sicherheitsrisiko, da Updates von nicht vertrauenswürdigen Quellen angenommen werden können. Dynamische Updates nicht zulassen Dynamische Updates von Ressourceneinträgen werden von dieser Zone nicht zugelassen. Diese Einträge müssen manuell aktualisiert werden.		Bei der Einrichtung der einzelnen Zonen ist wichtig, dass man «Nicht sichere und sichere dynamische Updates» zulässt.		
Eigenschaften vor		? ×	So sieht dann dies auf der AD-Zone aus.	
WINS Allgemein	Zonenübertragungen Autoritätsursprung (SOA)	Sicherheit Namenserver		
Replikation: Alle (Wir	Directory-integriert Domänencontroller in dieser Domänendows 2000-Kompatibilität) Active Directory gespeichert.	Ändem		
hohes Sich Quellen an Klicken Sie auf "/	Zulassen nicht sicherer dynamischer erheitsrisiko, da Updates von nicht v genommen werden können.	Updates besteht ein		
	OK Abbrechen Überne	hmen Hilfe		

Öffentlich 19/54



Nun fügen wir noch eine Sicherheitseinstellung hinzu. Sodass unser DC nicht aus Versehen gelöscht werden kann. Dafür den DC in der AD öffnen und danach unter dem Reiter «Objekt» den Haken bei «Objekt vor zufälligen Löschen schützen» setzen.

Windows-IP-Konfiguration

Ethernet-Adapter Ethernet0:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

IPv4-Adresse : 10.11.1.10 Subnetzmaske : 255.255.255.0 Standardgateway : 10.11.1.1

C:\Users\Administrator>nslookup Standardserver: mtzowdc02.base.dom Address: 10.11.2.10

> 10.11.2.10

Server: mtzowdc02.base.dom

Address: 10.11.2.10

mtzowdc02.base.dom

Address: 10.11.2.10

mtzowdc02

Server: mtzowdc02.base.dom

Address: 10.11.2.10

mtzowdc02.base.dom Name:

Address: 10.11.2.10

Der nslookup vom DC01 ist erfolgreich.

Öffentlich 20/54

```
Der nslookup vom
Ethernet-Adapter Ethernet0:
                                                      c00001 ist erfolgreich.
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  IPv4-Adresse . . . . . . . . : 10.11.1.11
  Standardgateway . . . . . . . : 10.11.1.1
C:\Windows\system32>nslookup
Standardserver: mtzowdc02.base.dom
Address: 10.11.2.10
> 10.11.1.13
Server: mtzowdc02.base.dom
Address: 10.11.2.10
      c00002.base.dom
Address: 10.11.1.13
> c00002
Server: mtzowdc02.base.dom
Address: 10.11.2.10
Name: c00002.base.dom
Address: 10.11.1.13
                                                       Der nslookup vom
Ethernet-Adapter Ethernet0:
                                                      c00002 ist erfolgreich.
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  IPv4-Adresse . . . . . . . . : 10.11.1.13
               Subnetzmaske
  Standardgateway . . . . . . . . : 10.11.1.1
C:\Windows\system32>nslookup
Standardserver: mtzowdc02.base.dom
Address: 10.11.2.10
> 10.11.1.11
Server: mtzowdc02.base.dom
Address: 10.11.2.10
      c00001.base.dom
Name:
Address: 10.11.1.11
> c00001
Server: mtzowdc02.base.dom
Address: 10.11.2.10
Name:
      c00001.base.dom
Address: 10.11.1.11
```

Öffentlich 21/54


```
Windows-IP-Konfiguration
                                                          Der nslookup vom
                                                          DC02 ist erfolgreich.
Ethernet-Adapter Ethernet0:
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  IPv4-Adresse
                . . . . . . . . . . . . 10.11.2.10
                  . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Subnetzmaske .
  Standardgateway . . . . . . . : 10.11.2.1
C:\Users\Administrator>nslookup
Standardserver: mtzhwdc01.base.dom
Address: 10.11.1.10
> 10.11.1.10
Server: mtzhwdc01.base.dom
Address: 10.11.1.10
Name:
       mtzhwdc01.base.dom
Address: 10.11.1.10
> mtzhwdc01
Server: mtzhwdc01.base.dom
Address: 10.11.1.10
       mtzhwdc01.base.dom
Name:
Address: 10.11.1.10
```

Öffentlich 22/54


4. Client in Domäne einbinden

Damit der Computer im Active Directory verfügbar ist und Active Directory Benutzer sich anmelden können, muss der Client der Domäne hinzugefügt werden. Im Klartext: Der Computer muss ein Objekt im Active Directory werden.

Voraussetzung ist, dass der Domänencontroller und das DNS korrekt installiert sind. Windows 7/10 Home Premium und Basic können keiner Domäne hinzugefügt werden. Hierzu ist Professional, Enterprise, Ultimate oder Education notwendig.



Öffentlich 23/54



Öffentlich 24/54




Nach einem Neustart ist der Computer der Domäne hinzugefügt.

Domänenbenutzer können sich jetzt am Computer anmelden. Der neu hinzugefügte Domänencomputer befindet sich standardmäßig in der Organisationseinheit Computer.

Öffentlich 25/54

5. Active Directory erste Schritte

5.1. User und Gruppen



Öffentlich 26/54

5.2. UNC

Uniform Naming Convention kurz UNC wird zur Bezeichnung von Adressen freigegebener Betriebsmittel in einem Rechnernetz genutzt. Die UNC-Adresse stellt einen Netzwerkpfad dar, über den man Ressourcen anderer Rechner in dem Netzwerk ansprechen und nutzen kann.

5.2.1. UNC unter WIN

Das Format eine solchen Netzwerkpfades unter Windows ist:

\\Servername\Freigabe\Pfad bzw. \\IP-Adresse\Freigabe\Pfad

5.2.2. UNC unter Unix

Das Eingabeformat unter Unix ist:

//Servername/Freigabe/Pfad bzw. //IP-Adresse/Freigabe/Pfad

5.3. Freigabe erstellen



So sieht die entsprechende Freigabe in der Computerverwaltung aus.

Netzwerkfehler X

Auf \\MTZHWDC01\Daten konnte nicht zugegriffen werden.

Sie haben keine Berechtigung für den Zugriff auf \\MTZHWDC01\Daten. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um den Zugriff anzufordern.

Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter "Windows-Hilfe und Support".




Als ich versuche mit dem Admin auf den freigegebenen Ordner zuzugreifen, erhalte ich folgende Meldung. Der Zugriff ist für diesen User nicht gewährleistet.

Öffentlich 27/54



Für den User «tk3ll» in der Gruppe ST18a ist der Zugriff möglich. Da die Gruppe ST18a berechtigt ist.



Die Gruppe «ST18a» ist berechtigt auf dem freigegebene Ordner zu Lesen.

Öffentlich 28/54

5.4. AD - Papierkorb

5.4.1. Was ist das?

Der AD-Papierkorb gibt es seit Windows Server 2008 R2. Er erlaubt es, versehentlich gelöschte Objekte im laufenden Betrieb wiederherzustellen, das heisst ohne einen DC für eine autorisierte Wiederherstellung von AD-Objekten aus dem AD-backup offline nehmen. Der AD-Papierkorb ist in der Voreinstellung nicht eingeschaltet.

5.4.2. Vor- und Nachteile


Vorteile:

- Kein aufwändiges Backup der Verzeichnisdatenbank mehr notwendig.
- Wenn man aus Versehen etwas löscht, kann dies rückgängig gemacht werden.
- Die Attribute der einzelnen Objekte werden gespeichert (Im Gegensatz zu der «Reanimierung» der Tombstone)
- Objekte werden nur entfernt und nicht als gelöscht angezeigt (Vor- und Nachteil)


Nachteil:

- Die Aktivierung kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Kann zu Perfomance Problemen führen, wenn zu voll.
- Objekte werden nur entfernt und nicht als gelöscht angezeigt (Vor- und Nachteil)

5.4.3. Aktivieren des AD - Papierkorb



Öffentlich 29/54



Öffentlich 30/54


5.5. ABE

5.5.1. Was ist das?


Unter Windows Server 2003 R2 führte Microsoft die Access Based Enumeration kurz ABE oder zu Deutsch Zugriffsbasierte Aufzählung als separat zu installierendes Add-on ein. Seine Aufgabe besteht darin, Ordner und Dateien für Benutzer auszublenden, wenn sie dafür nicht die erforderlichen Zugriffsrechte besitzen.

Das wesentliche Anliegen hinter den ABE besteht darin, Benutzern von File-Servern einen höheren Komfort zu bieten und gleichzeitig mehr Sicherheit zu erreichen. Sie verhindern, dass Anwender durch Verzeichnisbäume navigieren können, in denen sie ohnehin keine Befugnisse haben. Dies erhöht vor allem für weniger geübte User die Übersichtlichkeit und schützt davor, dass Neugierige aufgrund der Ordnerstrukturen Rückschlüsse auf deren Inhalte ziehen.

5.5.2. Aktivierung von ABE



Öffentlich 31/54



Öffentlich 32/54

Finanzen HR	Die entsprechenden Einträge unter dem Punkt Sicherheit sollten auch in den Unterordner erstellt werden. So sieht die Ordnerstruktur auf dem MTZHWDC01 aus. (Sicht des Administrator)
tzwerk > MTZHWDC01 > Daten > Name Finanzen	Der User tk3ll der Gruppe St18a sieht nur den Ordner «Finanzen».
zwerk > MTZHWDC01 > Daten > Name HR	Der User tk3ir der Gruppe St18b sieht nur den Ordner «HR».
ler Datenträger (C:) > DATA > Name Finanzen GL HR	Auf dem MTZHWDC01 habe ich einen weiteren shared Folder erstellt, welcher <u>kein</u> ABE aktiviert hat.
Name Finanzen GL HR	Der User tk3ll der Gruppe St18a sieht nur alle Ordner, obwohl die Berechtigungen gesetzt sind.
etzwerk > MTZHWDC01 > data > Name Finanzen GL HR	Der User tk3ir der Gruppe St18b sieht nur alle Ordner, obwohl die Berechtigungen gesetzt sind.

Öffentlich 33/54

6. Directory Information Tree

Erstellen Sie aus den nachfolgenden Daten einen passenden DIT und legen sie die entsprechende Struktur in der AD an.

6.1. DIT erstellen

Richtlinien für den DIT:

- ✓ Jede Abteilung kommt im DIT nur einmal vor
- ✓ Standorte sind im DIT abgebildet
- ✓ Alle Abteilungen, welche an beiden Standorten vorkommen, sollen über einen fiktiven Standort mit einem sinnvollen Namen abgedeckt sein
- ✓ Pro Standort gibt es einmal intern und extern

Rot: An beiden Standorten vorhanden.

Blau: Nur an Standort 1 vorhanden.

Grün: Nur an Standort 2 vorhanden.

Standort 1

- GL (intern)
- Mitarbeiter (intern)
- Sekretariat (intern)
- Aussendienst (extern)
- Buchhaltung (intern)
- Promoter (extern)
- Partner (extern)
- Informatik (intern)


Standort 2

- GL (intern)
- Aussendienst (extern)
- Promoter (extern)
- Messemitarbeiter (extern)
- Partner (extern)
- Informatik (intern)

Öffentlich 34/54

6.1.1. Struktur – Allgemein

Dies ist die Struktur in einer einfacheren Variante.



6.1.2. Struktur - Detailliert

Dies ist die Struktur der AD in einer detaillierten Version.



Öffentlich 35/54

6.2. Struktur im AD anlegen




Folgende Struktur wurde in der AD angelegt.

Öffentlich 36/54

7. DC2 zur Gesamtstruktur hinzufügen

7.1. Domain Controller hinzufügen

Der Domain Controller wurde zur base.dom Domäne hinzugefügt.



Öffentlich 37/54


8. DNS in Active Directory

8.1. Fragen über DNS in Active Directory

- 1. Was macht der CMD-Befehl «ipconfig /flushdns»
 - a. Der Client / Server löscht den Namenscache für IP-Einträge und aktualisiert sie vom angeschlossenen DNS-Server neu.
- 2. Was macht der CMD-Befehl «ipconfig /displaydns»
 - a. Die Option Ipconfig/displaydns gibt den Inhalt des DNS Caches aus.
- 3. Was macht der PS-Befehl «Show-DnsServerCache -ComputerName "DNS-Servername"»
 - a. Es zeigt den Cache vom DNS Server an
- 4. Unter welchem Pfad sind die Zonenfiles abgespeichert, welche vom Windows DNS Server verwaltet werden (Keine Active Directory integrierte Zonen)
 - a. C:\Windows\System32\dns
- 5. Wo werden Active Directory integrierte Zonen abgespeichert?
 - a. Active Directory integriertes DNS speichert Zonendaten in Anwendungsverzeichnis der Partitionen.
- 6. Was ist der Unterschied zwischen einer in Active Directory integrierten Zone und einer Standard Windows DNS Server Zone?
 - a. Eine Active Directory integrierte Zone wird im Active Directory hinterlegt und sind daher auf allen Domänen Controllern hinterlegt. Die Active Directory Zonen-Synchronisation ist schneller und sicherer als die Synchronisation über eine normale DNS-Zone.
- 7. Was macht der CMD-Befehl «ipconfig /registerdns»
 - a. Es erstellt oder aktualisiert entweder einen Host-A/AAAA-Eintrag innerhalb des in Active Directory integrierten DNS.
- 8. Warum ist es nicht notwendig, dass mein DNS Server eine Weiterleitung eingerichtet hat?
 - a. Wenn der DNS-Server eine Anfrage eingerichtet hat, die er nicht beantworten kann (externe Domain), dann gibt er sie an den Server weiter, auf den die Weiterleitung konfiguriert ist. (beispielsweise, wenn ich eine Abfrage für google.com eingebe).
- 9. Was ist eine rekursive Namensauflösung?
 - a. Bei einer rekursiven Namensauflösung, wird immer der nächste Server angefragt. Als beispiel, wenn ich nach Google.com suche, dann sucht mein Client in seinem Cache, gibt die Anfrage an den Konfigurieten DNS-Server weiter, dieser gibt es an den Provider weiter usw. bis die ersten Server eine Antwort hat und diese dann nach und nach zurückgibt.
- 10. Was ist eine iterative Namensauflösung?
 - a. Bei der iterativen Namensauflösung ist der DNS-Client/Server direkt so konfiguriert, dass er bei den Root-Servern anfragt und nicht zuerst beim Provider etc.
- 11. Wie erfährt eine sekundäre Zone über Änderungen, wenn keine Benachrichtigungen aktiviert sind?
 - a. Sie erfährt die Änderungen, wenn die Primäre Zone geändert wird. An der Sekundären Zone können nicht direkt Änderungen vorgenommen werden.
- 12. Was ist eine bedingte Weiterleitung?
 - a. Eine bedingte Weiterleitung ist eine Weiterleitung unter Bedingungen. Beispielsweise, wenn eine Anfrage für eine gewisse Domain kommt, dann leite sie dorthin etc.
- 13. Wie wird eine bedingte Weiterleitung im englischen genannt?
 - a. Im Englischen wird die bedingte Weiterleitung «Conditional Forwarders» genannt. Dazu existiert auch ein Ordner auf dem DNS Server.

Öffentlich 38/54

8.2. Neue Forward-Zone übertragen




Folgender Screenshot vom DC02.

Öffentlich 39/54


9. Mit GPOs arbeiten

9.1. Netzlaufwerk mit GPO erzeugen



Öffentlich 40/54

9.2. Verknüpfung auf dem Desktop anlegen



Öffentlich 41/54



9.3. Verändern der Passwortrichtlinien

Veränderung der Passwortrichtlinien		
Bild		Text
 ✓ Mathematical Computer C)	Im Gruppenrichtlinien-Editor kann man auf die Kennwortrichtlinien gehen.
Richtlinie Kennwort muss Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen Kennwortchronik erzwingen Kennwörter mit umkehrbarer Verschlüsselung speichern Maximales Kennwortalter Minimale Kennwortlänge Minimales Kennwortalter	Richtlinieneinstellung Deaktiviert 24 gespeicherte Kennwörter Deaktiviert Nicht definiert Nicht definiert Nicht definiert	Nun kann man die entsprechenden Richtlinieneinstellungen tätigen. Bei einigen muss man die Definierung ausschalten, damit sie nicht mehr berücksichtigt werden. Zudem muss man die Komplexitätsvoraussetzung deaktivieren.

9.4. GPResult

https://school.luis-luescher.com/ad/file.html https://school.luis-luescher.com/ad/file2.html

Öffentlich 42/54

10. Konfigurieren von Standorten und Subnetzen


Nun habe ich auf einem Client im Subnetz 1 (10.11.1.0/24) den Logonserver MTZHWDC01 (entsprechender Server am Standort)

```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IPv4-Adresse . . . . . . . : 10.11.2.13
Subnetzmaske . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . : 10.11.2.1
C:\Users\tk3ir>set logonserver
LOGONSERVER=\\MTZOWDC02
```


Nun habe ich auf einem Client im Subnetz 2 (10.11.2.0/24) den Logonserver MTZOWDC02 (entsprechender Server am Standort)

Öffentlich 43/54

11. GPO mit Standort verknüpfen



Öffentlich 44/54




Öffentlich 45/54

12. Roaming Profiles und Folder Redirection

Roaming Profiles und Folder Redirection		
Bild	Text	
\\MTZHWDC01\Profiles\tkzuz\Documents\St18a	Sobald die Folder Redirection funktioniert sollte man den UNC-Pfad des entsprechenden Ordner sehen.	
Desktop Jownloads Ookumente Silder	Man erkennt ebenfalls das die Folder Redirection sowie die Roaming Profiles funktionieren an dem kleinen grünen Synchronisation-Kreis unten links.	
Desktop Documents Downloads Favorites Links Music Pictures Start Menu Videos	So sieht der entsprechende User Ordner aus auf dem Server mtzhwdc01.	

Öffentlich 46/54

13. Deploy MSI mit GPO



Öffentlich 47/54

14. ADDS - DNS und Replikation Fehleranalyse

14.1. Replmon

Die CSV Datei ist als Download auf meiner Website verfügbar.

```
Last Sync Result, "Dest DC", "Dest DC Domain", "Dest DC Site Name", "Dest DC Is GC?", "Dest DC Is RODC?", "Partition Name", "Last Sync Message", "Source DC", "So
0,"MTZHWDC01.BASE.DOM","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
,mtzowdc02.base.dom","base.dom","OE",True,False,"10/05/2020 08:05:02","10/05/2020 08:05:02",0,
0,"MTZHWDC01.BASE.DOM","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"CN=Configuration,DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
,mtzowdc02.base.dom","base.dom","OE",True,False,"10/05/2020 08:05:02","10/05/2020 08:05:02",0,
0,"MTZHWDC01.BASE.DOM","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"CN=Schema,CN=Configuration,DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
mtzowdc02.base.dom","base.dom","OE",True,False,"10/05/2020 08:05:02","10/05/2020 08:05:02",0,
0,"MTZHWDC01.BASE.DOM","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"DC=DomainDnsZones,DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
mtzowdc02.base.dom","base.dom","OE",True,False,"10/05/2020 08:05:02","10/05/2020 08:05:02",0,
0,"MTZHWDC01.BASE.DOM","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"DC=ForestDnsZones,DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
mtzowdc02.base.dom","base.dom","OE",True,False,"10/05/2020 08:05:02","10/05/2020 08:05:02",0,
0, "MTZOWDC02.BASE.DOM", "base.dom", "OE", True, False, "DC=base, DC=dom", "Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
mtzhwdc01.base.dom","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"10/05/2020 08:11:52","10/05/2020 08:11:52",0,
0,"MTZOWDC02.BASE.DOM","base.dom","OE",True,False,"CN=Configuration,DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
mtzhwdc01.base.dom","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"10/05/2020 08:11:52","10/05/2020 08:11:52",0,
0,"MTZOWDC02.BASE.DOM","base.dom","OE",True,False,"CN=Schema,CN=Configuration,DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
mtzhwdc01.base.dom","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"10/05/2020 08:11:52","10/05/2020 08:11:52",0,
0,"MTZOWDC02.BASE.DOM","base.dom","OE",True,False,"DC=DomainDnsZones,DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
mtzhwdc01.base.dom","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"10/05/2020 08:11:52","10/05/2020 08:11:52",0,
0,"MTZOWDC02.BASE.DOM","base.dom","OE",True,False,"DC=ForestDnsZones,DC=base,DC=dom","Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
mtzhwdc01.base.dom","base.dom","HAUPTSITZ",True,False,"10/05/2020 08:11:52","10/05/2020 08:11:52",0,
```

14.2. RepAdmin

```
Printscreen gemäss Auftrag
```

```
C:\Users\Administrator>repadmin /replsummary
Startzeit der Replikationszusammenfassung: 2020-10-05 11:03:47
Datensammlung für Replikationszusammenfassung wird gestartet.
Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.
Ouell-DSA
                   Größtes Delta
                                    Fehler/gesamt %% Fehler
                                            5
MTZHWDC01
                       02h:51m:55s
                                      0 /
                                                  0
                                             5
MTZOWDC02
                       02h:58m:45s
                                      0 /
                                                  0
Ziel-DSA
                   Größtes Delta
                                    Fehler/gesamt %%
                                                       Fehler
MTZHWDC01
                       02h:58m:46s
                                                  0
                                      0 /
                                             5
MTZOWDC02
                       02h:51m:56s
                                       0 /
                                                  0
```

14.3. DCDiag

Auftrag: Erstellen einer Liste mit sämtlichen bestanden sowie nicht bestandenen Tests.

14.3.1. Bestandene Tests


- 1. MTZHWDC01 hat den Test Connectivity bestanden.
- 2. MTZHWDC01 hat den Test Advertising bestanden.
- 3. MTZHWDC01 hat den Test FrsEvent bestanden.
- 4. MTZHWDC01 hat den Test DFSREvent bestanden.
- 5. MTZHWDC01 hat den Test SysVolCheck bestanden.
- 6. MTZHWDC01 hat den Test KccEvent bestanden.
- 7. MTZHWDC01 hat den Test KnowsOfRoleHolders bestanden.
- 8. MTZHWDC01 hat den Test MachineAccount bestanden.

Öffentlich 48/54


- 9. MTZHWDC01 hat den Test NCSecDesc bestanden.
- 10. MTZHWDC01 hat den Test NetLogons bestanden.
- 11. MTZHWDC01 hat den Test ObjectsReplicated bestanden.
- 12. MTZHWDC01 hat den Test Replications bestanden.
- 13. MTZHWDC01 hat den Test RidManager bestanden.
- 14. MTZHWDC01 hat den Test Services bestanden.
- 15. MTZHWDC01 hat den Test SystemLog bestanden.
- 16. MTZHWDC01 hat den Test VerifyReferences bestanden.
- 17. ForestDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden.
- 18. ForestDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden.
- 19. DomainDnsZones hat den Test CheckSDRefDom bestanden.
- 20. DomainDnsZones hat den Test CrossRefValidation bestanden.
- 21. Schema hat den Test CheckSDRefDom bestanden.
- 22. Schema hat den Test CrossRefValidation bestanden.
- 23. Configuration hat den Test CheckSDRefDom bestanden.
- 24. Configuration hat den Test CrossRefValidation bestanden.
- 25. base hat den Test CheckSDRefDom bestanden.
- 26. base hat den Test CrossRefValidation bestanden.
- 27. base.dom hat den Test LocatorCheck bestanden.
- 28. base.dom hat den Test Intersite bestanden.

Von insgesamt 28 Tests wurden 28 Tests bestanden.

14.4. Gruppenrichtlinien-Eventlog



Öffentlich 49/54




Öffentlich 50/54



Öffentlich 51/54

14.5. Active Directory Log Level



In der Registry alle Einträge unter diesem Verzeichnis

«HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/NTDS/Diagnostic» auf 5 stellen. So werden alle Logs auf dem höchsten Level ausgeführt.

Nun kann man die entsprechenden Logs in der Ereignisanzeige anzuzeigen. Bei mir sind zu Beginn auf Level 0 **9 Einträge** getätigt worden, auf Level 5 waren es dann ca. **273 Einträge**. Die Einträge kommen so zu Stande das nun jede Kleinigkeit geloggt wird. Zum Beispiel wenn ein Client die Verbindung zum DC verliert oder ähnliches.

15. LDAP - PowerShell Tool

15.1. LDAP Abfragen und LDAP Queries (CMD Prompt)

Damit Sie diese LDAP-Befehle in der CMD ausführen können, müssen Sie die RSAT Tools für Ihren Server installieren. Sie finden eine Anleitung dazu im Ordner Tools.

Die einzelnen Schritte wurden auf dem <u>BSCW</u> und auf meiner <u>Website</u> hochgeladen.


15.2. LDAP Abfragen und LDAP Queries (PowerShell)

15.2.1. Benutzeranleitung


Die Benutzeranleitung wird aus ästhetischen Gründen separat geführt. Die Anleitung ist auf meiner Website als PDF verfügbar.

Öffentlich 52/54

16. DFS einrichten und Namespace anlegen



Öffentlich 53/54



Öffentlich 54/54