0.1 Rayleigh-Schrödinger perturbation theory

Consideriamo un operatore Hamiltoniano della forma

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} \quad , \tag{1}$$

dove gli autovalori ed autovettori di H_0 sono noti,

$$\hat{H}_0 = \sum_{\mu} E_{\mu}^{(0)} |\Phi_{\mu}\rangle \langle \Phi_{\mu}| \quad , \tag{2}$$

l'obiettivo della teoria perturbativa e' quello di porgere approssimazioni per gli autovalori ed autovettori di ${\cal H},$

$$\hat{H}|\Psi_{\mu}\rangle = E_{\mu}|\Psi_{\mu}\rangle \quad , \tag{3}$$

che siano esatte fino ad un certo ordine in λ . Noi siamo in particolare interessati all'espressione dell'energia di stato fondamentale al secondo ordine perturbativo che, quando lo stato fondamentale e' non degenere, e' data da

$$E_0 = E_0^{(0)} - \sum_{\mu > 0} \frac{|\langle \Psi_\mu^{(0)} | \hat{V} | \Psi_0^{(0)} \rangle|^2}{E_\mu^{(0)} - E_0^{(0)}} \quad . \tag{4}$$

[questo conto ti e' familiare?]

0.2 Moller-Plesset perturbation theory

L'equazione di Schrödinger per sistemi di molti elettroni non e' risolubile analiticamente. Il punto di partenza della soluzione dell'equazione di Schrödinger e' il metodo di Hartree-Fock, dove ad essere risolta e' l'equazione di Schrödinger per un operatore a un corpo determinato autoconsistentemente, detto operatore di Fock, e indicato come

$$\hat{F} = \sum_{p\sigma} f_p \, \hat{a}_{p\sigma}^{\dagger} \hat{a}_{p\sigma} \tag{5}$$

[questa cosa ti torna?]

La teoria perturbativa di Moller-Plesset riscrive l'Hamiltoniano di Born-Oppenheimer come $\hat{H}_0 + \hat{V}$, dove

$$\hat{H}_0 = \left[\hat{F} - \langle \Psi_{HF} | \hat{H} - \hat{F} | \Psi_{HF} \rangle \right] \tag{6}$$

е

$$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0 \tag{7}$$

Nella teoria perturbativa di Moller-Plesset, l'energia di stato fondamentale prende la forma seguente

$$E_{MP2} = E_{HF} - \frac{1}{4} \sum_{abij} \frac{|\langle ij || ab \rangle|^2}{f_a + f_b - f_i - f_j}$$
 (8)

dove ab sono spin-orbitali virtuali, ed ij sono spin-orbitali occupati.

[ti consiglio questa lezione di un collaboratore di Sherrill, che e' molto completa ed accessibile

- http://vergil.chemistry.gatech.edu/notes/marshall-MBPT-2010.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=IYDpLyIWy1c]

Benche' semplice da comprendere e implementare, e computazionalmente leggera, la teoria perturbativa di Moller-Plesset e' notoriamente inaccurata e non convergente [vedi ad esempio questo paper che ne fa un'analisi profonda ed elegante, https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.481764]

0.3 N-electron valence perturbation theory (NEVPT2)

La teoria NEVPT2 si basa sempre sulla teoria perturbativa al secondo ordine, ma non utilizza l'operatore di Fock per costruire \hat{H}_0 . La teoria NEVPT2 divide gli orbitali molecolari in due gruppi. Il primo gruppo comprende gli orbitali di core e di valenza, e lo chiamiamo V. Il secondo gruppo comprende gli orbitali fuori dallo spazio di valenza, che vengono chiamati virtuali

Scriviamo l'Hamiltoniano come

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jctc.5b01225

0.4 NEVPT2 on a quantum computer

Partiamo dalla consueta rappresentazione di H,

$$H = E_0 + \sum_{pq} h_{pq} E_{pq} + \sum_{prqs} \frac{(pr|qs)}{2} E_{pqsr} ,$$

$$E_{pq} = \sum_{\sigma} c^{\dagger}_{p\sigma} c_{q\sigma} , \qquad (9)$$

$$E_{pqsr} = \sum_{\sigma\tau} c^{\dagger}_{p\sigma} c^{\dagger}_{q\tau} c_{s\tau} c_{r\sigma}$$

Dividiamo la base in IAO e PAO, e definiamo i proiettori

$$P_{low} = B_{low} \left[B_{low}^T S B_{low} \right]^{-1} B_{low}^T S ,$$

$$P_{high} = B_{high} \left[B_{high}^T S B_{high} \right]^{-1} B_{high}^T S ,$$

$$(10)$$

Eseguiamo un conto Hartree-Fock nella originaria, quindi nella base IAO. Definiamo

$$[F_{high}]_{pq} = P_{high}FP_{high} \quad . \tag{11}$$

Questa e' la proiezione dell'operatore di Fock sul sottospazio dei PAO. Diagonalizziamo l'operatore di Fock F_{high} , ed otterremo una base

$$C = (C_{low}, C_{high}) (12)$$

in cui possiamo rappresentare l'Hamiltoniano come

$$H = H_{low} + F_{high} + \left[H_{low,high} + H_{high} - F_{high} \right] \equiv H_0 + V \tag{13}$$

Supponiamo di aver trovato lo stato fondamentale Ψ_0 di H_{low} . Allora potremo definire l'operatore

$$W = \left[1 - |\Psi_0\rangle\langle\Psi_0|\right]V\tag{14}$$

e l'energia NEVPT2 prende la forma

$$\Delta E = -\int_0^\infty d\tau \langle \Psi_0 | W^{\dagger}(\tau) W | \Psi_0 \rangle \tag{15}$$

Infatti,

$$\langle \Psi_{0}|W^{\dagger}(\tau)W|\Psi_{0}\rangle = \langle \Psi_{0}|V\Big[1 - |\Psi_{0}\rangle\langle\Psi_{0}|\Big]e^{-\tau(H - E_{0})}\Big[1 - |\Psi_{0}\rangle\langle\Psi_{0}|\Big]V|\Psi_{0}\rangle$$

$$= \Big[\langle \Psi_{0}|V - v_{0}\langle\Psi_{0}|\Big]\Big[e^{-\tau(H - E_{0})}V|\Psi_{0}\rangle - v_{0}|\Psi_{0}\rangle\Big]$$

$$= \langle \Psi_{0}|Ve^{-\tau(H - E_{0})}V|\Psi_{0}\rangle - v_{0}^{2}$$

$$= \sum_{\mu>0} |\langle \Psi_{0}|V|\Psi_{\mu}\rangle|^{2}e^{-\tau(E_{\mu} - E_{0})}$$
(16)

con $v_0 = \langle \Psi_0 | V | \Psi_0 \rangle$. Quindi,

$$\Delta E = -\sum_{\mu>0} |\langle \Psi_0 | V | \Psi_\mu \rangle|^2 \int_0^\infty d\tau e^{-\tau (E_\mu - E_0)}$$

$$= -\sum_{\mu>0} \frac{|\langle \Psi_0 | V | \Psi_\mu \rangle|^2}{E_\mu - E_0}$$
(17)

Questa formula e' importante: per calcolare il contributo dei PAOs all'energia, occorrono non solo lo stato fondamental Ψ_0 di $H_{low}+F_{high}$ ma anche alcuni stati eccitati. Una volta trovati gli stati eccitati, dovremo prenderne l'overlap con $V|\Psi_0\rangle$, quindi dovremo anche calcolare l'azione della perturbazione V su Ψ_0 . Cominciamo da quest'ultimo conto, perche' ci suggerira' quali stati eccitati saranno importanti nel calcolo dell'energia finale.

0.4.1 Azione della perturbazione

Calcoliamo ora, usando maiuscole/minuscole per orbitali high/low,

$$\begin{split} V|\Psi_{0}\rangle &= \left[H_{low,high} + H_{high} - F_{high}\right]|\Psi_{0}\rangle = H_{low,high}|\Psi_{0}\rangle \\ &= \sum_{Pq} h_{Pq} E_{Pq} |\Psi_{0}\rangle \\ &+ \sum_{Prqs} \frac{(Pr|qs)}{2} E_{Pqsr} |\Psi_{0}\rangle + \sum_{prQs} \frac{(pr|Qs)}{2} E_{pQsr} |\Psi_{0}\rangle \\ &+ \sum_{PrQs} \frac{(Pr|Qs)}{2} E_{PQsr} |\Psi_{0}\rangle \\ &= \sum_{Pq} h_{Pq} E_{Pq} |\Psi_{0}\rangle + \sum_{Prqs} \frac{(Pr|qs) + (qs|Pr)}{2} E_{Pqsr} |\Psi_{0}\rangle \\ &+ \sum_{PrQs} \frac{(Pr|Qs)}{2} E_{PQsr} |\Psi_{0}\rangle \\ &= \sum_{P\sigma} c_{P\sigma}^{\dagger} \left[\sum_{q} h_{Pq} c_{q\sigma} + \sum_{\tau qrs} \frac{(Pr|qs) + (qs|Pr)}{2} c_{q\tau}^{\dagger} c_{s\tau} c_{r\sigma} \right] |\Psi_{0}\rangle \\ &+ \sum_{PQ\sigma\tau} c_{P\sigma}^{\dagger} c_{Q\tau}^{\dagger} \left[\sum_{rs} \frac{(Pr|Qs)}{2} c_{s\tau} c_{r\sigma} \right] |\Psi_{0}\rangle \\ &= \sum_{P\sigma} c_{P\sigma}^{\dagger} A_{P\sigma} |\Psi_{0}\rangle + \sum_{PQ\sigma\tau} c_{P\sigma}^{\dagger} c_{Q\tau}^{\dagger} B_{P\sigma,Q\tau} |\Psi_{0}\rangle \end{split}$$

Quindi abbiamo stati IP ed IP+1 nell'espansione di $V|\Psi_0\rangle$. Si ha inoltre $v_0=0$.

$$e^{-\tau(H_0 - E_0)} V |\Psi_0\rangle = \sum_{P\sigma} e^{-\tau f_P} c_{P\sigma}^{\dagger} e^{-\tau(H_{low} - E_0)} A_{P\sigma} |\Psi_0\rangle + \sum_{PQ\sigma\tau} e^{-\tau(f_P + f_Q)} c_{P\sigma}^{\dagger} c_{Q\tau}^{\dagger} e^{-\tau(H_{low} - E_0)} B_{P\sigma,Q\tau} |\Psi_0\rangle$$
(19)

$$\langle \Psi_{0}|Ve^{-\tau(H_{0}-E_{0})}V|\Psi_{0}\rangle = \sum_{P\sigma}e^{-\tau f_{P}}\langle \Psi_{0}|A_{P\sigma}^{\dagger}e^{-\tau(H_{low}-E_{0})}A_{P\sigma}|\Psi_{0}\rangle$$

$$+ \sum_{PQ\sigma\tau}e^{-\tau(f_{P}+f_{Q})}\langle \Psi_{0}|B_{P\sigma,Q\tau}^{\dagger}e^{-\tau(H_{low}-E_{0})}B_{P\sigma,Q\tau}|\Psi_{0}\rangle$$

$$- \sum_{PQ\sigma\tau}e^{-\tau(f_{P}+f_{Q})}\langle \Psi_{0}|B_{Q\tau,P\sigma}^{\dagger}e^{-\tau(H_{low}-E_{0})}B_{P\sigma,Q\tau}|\Psi_{0}\rangle$$

$$(20)$$

Per semplificare l'ultimo termine, osserviamo che

$$B_{P\sigma,Q\tau} = \sum_{r\sigma} \frac{(Pr|Qs)}{2} c_{s\tau} c_{r\sigma} = -\sum_{r\sigma} \frac{(Qr|Ps)}{2} c_{s\sigma} c_{r\tau} = -B_{Q\tau,P\sigma}$$
 (21)

Questo ci porta a

$$\langle \Psi_{0}|Ve^{-\tau(H_{0}-E_{0})}V|\Psi_{0}\rangle = \sum_{P\sigma}e^{-\tau f_{P}}\langle \Psi_{0}|A_{P\sigma}^{\dagger}e^{-\tau(H_{low}-E_{0})}A_{P\sigma}|\Psi_{0}\rangle$$

$$+2\sum_{PQ\sigma\tau}e^{-\tau(f_{P}+f_{Q})}\langle \Psi_{0}|B_{P\sigma,Q\tau}^{\dagger}e^{-\tau(H_{low}-E_{0})}B_{P\sigma,Q\tau}|\Psi_{0}\rangle$$

$$(22)$$

Ci servono gli stati eccitati di H_{low} nei settori ad N-1 ed N-2 particelle (una particella o due particelle vengono prese dagli IAO e promossa ai PAO. Questi stati eccitati vengono detti "stati con una buca" oppure "stati con due buche".

0.5 QSE, 1 hole

Cominciamo a calcolare gli stati eccitati ad una buca. Non vogliamo risolvere l'equazione di Schrödinger tantissime volte, ma connettere lo stato fondamentale ad N particelle Ψ_0 trovato sul computer quantistico agli stati eccitati di interesse con degli operatori di eccitazione dalla struttura "semplice". In altre parole,

$$|\Psi_{\mu,N-1}\rangle = E_{\mu}|\Psi_0\rangle \tag{23}$$

Formuliamo un Ansatz per questo operatore di eccitazione, come combinazione lineare di operatori di distruzione,

$$E_{\mu} = \sum_{p\sigma} C_{p\sigma,\mu} c_{p\sigma} \tag{24}$$

Domanda: come si trovano i coefficienti di espansione $C_{p\sigma,\mu}$? Con una tecnica chiamata "quantum subspace expansion". Gli stati

$$|\chi_{p\sigma}\rangle = c_{p\sigma}|\Psi_0\rangle \tag{25}$$

formano la base di un sottospazio dello spazio di Hilbert. L'equazione di Schrodinger puo' essere proiettata in questo sottospazio e trasformata in un'equazione agli autovalori. L'equazione di Schrodinger ha la forma sequente,

$$S_{pq}^{\sigma} = \langle \chi_{p\sigma} | \chi_{q\sigma} \rangle = \langle \Psi_0 | c_{p\sigma}^{\dagger} c_{q\sigma} | \Psi_0 \rangle \quad , \quad H_{pq}^{\sigma} = \langle \chi_{p\sigma} | H | \chi_{q\sigma} \rangle = \langle \Psi_0 | c_{p\sigma}^{\dagger} H c_{q\sigma} | \Psi_0 \rangle$$
(26)

con autostati

$$H^{\sigma}c^{\sigma}_{\mu} = E^{\sigma}_{\mu}S^{\sigma}c^{\sigma}_{\mu} \tag{27}$$

porta a

$$|\Phi_{\mu\sigma}\rangle = \sum_{p} c_{p\sigma} C_{p\mu}^{\sigma} |\Psi_0\rangle \tag{28}$$

e permette di valutare

$$\langle \Phi_{\mu\sigma} | A_{P\sigma} | \Psi_0 \rangle = \sum_{p} C_{p\mu}^{\sigma} \langle \Psi_0 | c_{p\sigma}^{\dagger} \left[\sum_{q} h_{Pq} c_{q\sigma} + \sum_{\tau qrs} \frac{(Pr|qs) + (qs|Pr)}{2} c_{q\tau}^{\dagger} c_{s\tau} c_{r\sigma} \right] | \Psi_0 \rangle$$

$$= \sum_{pq} C_{p\mu}^{\sigma} \rho_{pq}^{\sigma} h_{Pq} + \sum_{pqrs\tau} C_{p\mu}^{\sigma} \frac{(Pr|qs) + (qs|Pr)}{2} \rho_{prqs}^{\sigma\tau}$$
(29)

0.6 QSE, 2 holes

Finiamo calcolando gli stati eccitati a due buche. L'approccio e' identico al caso precedente, solo ci sono piu' indici.

Similmente, per due eccitazioni,

$$S_{qp,sr}^{\sigma\tau} = \langle \Psi_0 | c_{p\sigma}^{\dagger} c_{q\tau}^{\dagger} c_{s\tau} c_{r\sigma} | \Psi_0 \rangle \quad , \quad H_{qp,sr}^{\sigma\tau} = \langle \Psi_0 | c_{p\sigma}^{\dagger} c_{q\tau}^{\dagger} H c_{s\tau} c_{r\sigma} | \Psi_0 \rangle \quad , \quad (30)$$

porta a

$$|\Phi_{\mu}^{\sigma\tau}\rangle = \sum_{pq} C_{qp,\mu}^{\sigma\tau} c_{q\tau} c_{p\sigma} |\Psi_0\rangle \tag{31}$$

e quindi a

$$\langle \Phi_{\mu}^{\sigma\tau} | B_{P\sigma,Q\tau} | \Psi_{0} \rangle = \sum_{prqs} C_{qp,\mu}^{\sigma\tau} \langle \Psi_{0} | c_{p\sigma}^{\dagger} c_{q\tau}^{\dagger} c_{s\tau} c_{r\sigma} | \Psi_{0} \rangle \frac{(Pr|Qs)}{2}$$

$$= \sum_{prqs} C_{qp,\mu}^{\sigma\tau} \frac{(Pr|Qs)}{2} \rho_{prqs}^{\sigma\tau}$$
(32)