Portfolio BTS SIO option SISR

(https://soumboulaurent.netlify.app)

TP N°14: IMPLEMENTATION DU PROTOCOLE OSPF

/ TP N°14: IMPLEMENTATION DU PROTOCOLE OSPF

Définition: OSPF (Open-Shortest Path First) est un protocole de routage dynamique à état de lien basé sur l'algorithme SFP utilisé pour trouver les meilleures routes. Dans un premier temps OSPF permet la recherche des routeurs voisins afin d'en faire une liste. Puis dans un deuxième temps il va chercher le chemin le plus court pour la transmission des datagrammes. OSPF attribue un coût

à Chaque liaison (appelée lien) afin de privilégier l'élection de routes. Plus le coût est faible, plus le lien est intéressant.

Étapes du protocole OSPF :

- 1. Établir la liste des routeurs voisins (chaque routeur identifie ses voisins)
- 2. Élire un routeur principal et un routeur de secours
- 3. Découverte des routes :
 - 1. Chaque routeur reçoit la BDD du routeur principal
 - 2. Chaque routeur diffuse à ses voisins la liste des voisins et le coût de la liaison de ses voisins
- 4. Chaque routeur met à jour sa BDD donne une vision globale du réseau
- 5. Chaque routeur calcule ses meilleures routes
- I. Mise en place du routage OSPF





Tableau des réseaux de connexion entre routeurs

Du routeur vers le routeur	RtA	RtB	RtC	RtD	RtE	RtF
RtA	-	20.6.6.0/30	-	-	-	-
RtB	20.6.6.0/30	-	20.5.5.0/30	20.4.4.0/30	20.2.2.0/30	-
RtC	-	20.5.5.0/30	-	<u>.</u>	20.1.1.0/30	
RtD	-	20.4.4.0/30	-	-	20.3.3.0/30	-
RtE	-	20.2.2.0/30	20.1.1.0/30	20.3.3.0/30	-	20.0.0.0/30
RtF	-	-	-	-	20.0.0.0/30	-

Plan d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
Router A	Fa0/1	192.168.0.254	255.255.255.0	N/A
Rouler A	S0/0/0	20.6.6.2	255.255.255.252	N/A
	Gi0/1	172.11.0.254	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	20.6.6.1	255.255.255.252	N/A
Router B	50/0/1	20.5.5.2	255.255.255.252	N/A
	S0/1/0	20.4.4.2	255.255.255.252	N/A
	S0/1/1	20.2.2.2	255.255.255.252	N/A
Router C	S0/0/0	20.1.1.2	255.255.255.252	N/A
Router C	S0/0/1	20.5.5.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	Partie 4	255.255.255.252	N/A
Router D	S0/0/1	20.3.3.2	255.255.255.252	N/A
	S0/1/0	20.4.4.1	255.255.255.252	N/A
	Gi0/1	172.12.0.254	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	20.0.0.2	255.255.255.252	N/A
Router E	S0/0/1	20.3.3.1	255.255.255.252	N/A
	S0/1/0	20.1.1.1	255.255.255.252	N/A
	S0/1/1	20.2.2.1	255.255.255.252	N/A
Router F	Fa0/0	192.168.0.254	255.255.255.0	N/A
Noute: P	50/0/0	20.0.0.1	255.255.255.252	N/A



II. Paramètres des quatres routeurs de liaisons (B,C,D,E)

Configuration	du	protocole	OSPF	sur	le	routeur	В :	
RouterB(config)# router os	nf 1							(Met en route le processus OSPF)
RouterB(config-router)# rou		.1.1.1						(Donne un nom au routeur)
RouterB(config-router)# ne								(Déclare les réseaux connectés au routeur)
RouterB(config-router)# ne	work 20	0.5.5.0 0.0.0.3 area 0						
RouterB(config-router)# ne	work 20	0.2.2.0 0.0.0.3 area 0						
RouterB(config-router)# ne	work 20	0.4.4.0 0.0.0.3 area 0						
RouterB(config-router)# ne	work 17	72.11.0.0 0.0.0.255 are	a 0					(attention ici au masque inversé !! Il s'a
git du réseau 172.11.0.0/2	4 d'où	un masque de 255.25	5.255.0)					

Configuration protocole OSPF le routeur C : RouterC(config)# router ospf 1 RouterC(config-router)# router-id 2.2.2.2 RouterC(config-router)# network 20.5.5.0 0.0.0.3 area 0 RouterC(config-router)# network 20.1.1.0 0.0.0.3 area 0 Configuration protocole OSPE D : RouterD(config)# router ospf 1 RouterD(config-router)# router-id 3.3.3.3 RouterD(config-router)# network 20.4.4.0 0.0.0.3 area 0 RouterD(config-router)# network 20.3.3.0 0.0.0.3 area 0 Configuration RouterE(config)# router ospf 1 RouterE(config-router)# router-id 4.4.4.4 RouterE(config-router)# network 20.0.0.0 0.0.0.3 area 0 RouterE(config-router)# network 20.1.1.0 0.0.0.3 area 0 RouterE(config-router)# network 20,2,2,0 0,0,0,3 area 0 RouterE(config-router)# network 20.3.3.0 0.0.0.3 area 0 RouterE(config-router)# network 172.12.0.0 0.0.0.255 area 0 (idem que pour le routeur B, il s'agit du réseau 172.12.0.0/24 d'où un masque de 255.255.255.0) Commande montrer pour de routage routeur Router# show ip route Calcule Exemple 255,255,255,252 Sur chaque interface d'un routeur on met 2 IP disponibles : une IP pour son interface et une autre pour l'interface du routeur voisin. Le masque inverse s'obtient par soustraction octet par octet à 255.255.255.255 :

255.255.255

- 255.255.255.252

= 000.000.000.003

soit un masque inversé de 0.0.0.3

III. Essai de la mise en place OSPF

Vérification	au	voisinage	du	routeur	В :	
ſ						
RouterB# show ip os	of neigh	bor				



IOS Command Line Interface

Routeur-B>enable Routeur-B# Routeur-B# Routeur-B#sh Routeur-B#show ip os Routeur-B#show ip ospf ne Routeur-B#show ip ospf neighbor Neighbor ID Dead Time Pri State Address Interface 20.5.5.1 0 FULL/ -00:00:34 20.5.5.1 Serial0/0/1 20.4.4.1 20.4.4.1 ٥ FULL/ -00:00:31 SerialO/1/0 172.12.0.254 20.2.2.1 0 FULL/ -00:00:31 SerialO/1/1

Vérification au voisinage du routeur E :

RouterE# show ip ospf neighbor



Vérification au voisinage du routeur C :

RouterC# show ip ospf neighbor



IOS Command Line Interface

Routeur-C>enable Routeur-C#show ip ospf neighbor									
Neighbor ID Interface	Pri	State		Dead Time	Address				
172.12.0.254 Serial0/0/0	0.	FULL/	-	00:00:38	20.1.1.1				
172.11.0.254 Serial0/0/1	0	FULL/	-	00:00:31	20.5.5.2				


Vérification au voisinage du routeur D

RouterD# show ip ospf neighbor



IV. Phase de test

 \rightarrow ok




Simulation d'une panne du réseau 20.2.2.0/30 en désactivant l'interface 20.2.2.2 du routeur E

Routeur-B# configure terminal


Routeur-B(config)# interface serial 0/1/1

Routeur-B(config-if)# shutdown


On relance un tracert 20.0.0.1




On remarque que le protocole OSPF fonctionne puisque les paquets IP sont acheminés désormais vers le Routeur D avant d'arriver vers leur destination finale, le routeur F.



V. Implémentation de NAT et HSRP sur routeur redondant (RtA-Bis)





1. Mise en place NAT sur le routeur de secours RtA-Bis

Comme pour le routeur A, il faut mettre en place le protocole NAT sur le routeur RtA-Bis pour que l'ensemble des adresses IP privées du réseau local 192.168.0.0/24 puissent être translatées en une seule adresse IP publique

20.7.7.2 (c-à-d l'interface extérieur du routeur RtA-Bis).

Côté intérieur LAN 192.168.0.0/24

Routeur-A-bis> enable
Routeur-A-bis# configure terminal
Routeur-A-bis(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Routeur-A-bis(config-if)# ip nat inside
Routeur-A-bis(config-if)# exit

Côté extérieur WAN 20.7.7.0/30

Routeur-A-bis> enable Routeur-A-bis# configure terminal Routeur-A-bis(config)# interface serial 0/0/0 Routeur-A-bis(config-if)# ip nat outside Routeur-A-bis(config-if)# exit Il reste à configurer le trouteur RtA-Bis pour que le réseau LAN 192.168.0.0/24 puisse accéder à l'extérieur. Pour cela nous allons configurer le troisième type de NAT, à savoir du NAT dynamique avec surcharge (overload) en utilisant l'adresse IP publique. Pour ce faire, nous devons identifier les adresses IP sources (192.168.0.0/24) à faire passer par le NAT et créer une règle ACL (access list). Routeur-A-bis> enable Routeur-A-bis# configure terminal Routeur-A-bis# access-list 1 permit 1 192.168.0.0 0.0.0.255 le NAT Routeur-A-his> enable Routeur-A-bis# configure terminal Routeur-A-bis# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload il faut RtA-Bis défaut. C'estde secours à-dire lui indiquer par quelle route il doit acheminer les paquets IP voulant sortir du réseau local 192.168.0.0/24 pour atteindre l'extérieur Routeur-A-bis> enable Routeur-A-bis# configure terminal Routeur-A-bis# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.7.7.1

ailleurs)

- 2. le masque de réseau inversé 0.0.0.0 indique l'ensemble des combinaisons de sous-réseaux d'Internet

indique

IP 0.0.0.0

l'adresse

- 1. En notation CIDR 0.0.0.0/0 la totalité des IPs du réseau Internet (2³² = 4 294 967 296 IPv4)
- 3. la passerelle par défaut 20.7.7.1 du routeur RtA-Bis qui est reliée à l'extérieur

2. Mise en place de HSRP sur RtA-Bis

Mise en place du protocole HSRP sur les routeurs RtA et RtA-bis. Avec RtA comme routeur prioritaire.

Mode CLI activation de HSRP sur routeur RtA

Routeur-A> enable

Routeur-A# configure terminal

Routeur-A(config)# interface fastEthernet 0/1

Routeur-A(config-if)# standby 1 ip 192.168.0.250


Routeur-A(config-if)# standby 1 priority 150 (ici RtA est prioritaire sur RtA-Bis puisqu'il a une priorit

é de 150)

Routeur-A(config-if)# standby 1 preempt (preempt rend actif le mode HSRP du routeur)

Mode CLI activation de HSRP sur routeur RtA-bis :

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# standby 1 ip 192.168.0.250





3. Ajout d'OSPF sur la 3ème interface du routeur D

Le routeur D a une interface de plus qu'au début du TP, ce qui lui fait en tout 3 interfaces à gérer. En effet, il doit désormais s'occuper du réseau 20.7.7.0/30 qui relie le routeur D et le nouveau routeur de secours RtA-Bis.



BTS SIO option SISR Administration Systèmes et Réseaux