




빌탐정.

사용 매뉴얼

검색 · 필터 · 영역 그리기 · 상세 분석 · 리포트 생성
화면별 조작 안내



① 검색어 입력 ② 자동완성에서 선택


- 1 상단 검색창에 **주소·건물명·역 이름**을 입력합니다. 띄어쓰기는 없어도 되고, 지번 일부만 쳐도 됩니다(예: **신사동 561**).
- 2 자동완성 목록에서 항목을 고릅니다. **건물**을 고르면 지도가 그 위치로 이동하며 왼쪽에 요약 카드가, **지역·역**을 고르면 지도만 이동합니다.
- 3 요약 카드 아래 **상세보기 →**를 누르면 새 탭에서 상세 화면이 열립니다.

"번지"는 빼고 입력하세요. **역삼동 659번지** × · **역삼동 659** ✓

지도 도구

지도 아래 아이콘 줄은 검색과 무관하게 언제나 켜집니다.

도구	기능
거리재기	두 지점을 클릭해 직선 거리 측정
면적·반경	임의 구역의 면적, 특정 지점 기준 반경 원
지적도	필지 경계선을 지도에 겹쳐 표시
로드뷰	거리 사진 — 건물 외관·주변 환경 확인
일반 / 위성	지도 배경 전환



화면의 번호가 아래 순서와 같습니다.

- 1 **지역을 먼저 정합니다.** 시/군/구를 고르면 그 구 전체가 대상이 되고, **법정동**을 추가로 고르면 동 단위로 좁혀집니다(여러 개 가능).
- 2 **카테고리를 고릅니다.** 왼쪽 목록에서 분야를 선택 — 항목 옆 숫자는 그 카테고리에 걸린 조건 수입니다.
- 3 **조건 칩을 누릅니다.** 예: 건물정보 > **사용승인일**.
- 4 **값을 넣습니다.** 슬라이더를 끌거나, 숫자를 직접 입력하거나, 아래 **프리셋 버튼**을 누릅니다 (**신축 5년↓** **준신축 10년↓** **구옥 20년↑**).
- 5 지정한 조건이 **적용된 조건** 줄에 칩으로 쌓입니다. 칩의 **x**로 개별 해제, **전체 초기화**로 모두 해제.
- 6 하단 **적용**을 누르면 결과가 갱신됩니다.

슬라이더 범위 밖의 값

슬라이더 최대가 200억이어도 숫자를 직접 입력하면 그 값이 그대로 적용됩니다 — 매매가 800억, 연면적 5,000평 모두 가능. 한쪽만 채우면 "이상"."이하" 단방향 조건이 됩니다.

평 ↔ m² — 면적 조건은 우측 상단 **평** **m²** 토글에 따라 입력 단위가 바뀝니다.

02 조건으로 발굴하기 — 카테고리별 조건



① 카테고리 목록 ② 대표조건(자주 쓰는 것) ③ 세부조건 ④ 지도에서 영역 그리기

카테고리	주요 조건
자주 찾는 조건	대표 조건만 모아둔 화면 — 여기서 대부분 해결됩니다
입지정보	역과의 거리 · 유동인구
건물정보	대지/연면적/건축면적 · 엘리베이터 · 주차 · 사용승인일 · 건폐율/용적률 · 여유분 · 규모(지상/지하) · 대수선 경과연수 · 주용도
토지정보	토지면적 · 지목 · 토지이용상황 · 지형형상 · 도로접면 · 지세
금액정보	매매가 · 수익률(만실/공실제외) · 평단가(대지·연면적) · 총보증금/임대료/관리비 · 공실
상세정보	건물용도(수익형·신축용·사옥용·리모델링용) · 등급 · 입지 · 명도 · 용도변경 · 멸실
공시지가·실거래	공시지가와 5·10년 상승률 · 공시지가/매매가 비율 · 실거래가 · 실거래일 · 거래 횟수
업무	진행상태 · 담당자 · 긴급도 · 소유자타입 · 매물번호 · 접수일 (팀이 입력한 정보)


알아두면 강력한 조건

용적률 여유분	법정 용적률 - 현재 용적률. 증축·신축 여지가 남은 건물 을 찾을 때(예: 여유 100%p 이상)
공시지가/매매가	이 비율이 높으면 땅값 대비 저평가 신호로 볼 수 있습니다
실거래일	10년↑ 미거래 로 걸면 오랫동안 손바뀜이 없던 건물이 나옵니다
대수선 경과연수	리모델링한 지 얼마나 됐는지 — 노후 건물 중 관리된 물건 선별

조건 저장 · 불러오기

조건을 다 지정한 뒤 우측 상단 **조건저장** 에 이름을 붙여두면(예: "강남 여유용적 100↑"), 다음부터 **불러오기** 로 한 번에 재적용됩니다.

대로 하나를 사이에 둔 두 블록, 역세권 안쪽만 — 행정동으로 자를 수 없는 범위를 직접 그립니다. 그린 영역은 **지역 선택을 대체**하며 다른 조건과 함께 적용됩니다.




① 그리기 도구 줄 ② 그린 영역 ③ 「그린 영역」 칩 — 결과는 그 안쪽만 남습니다.

도구	사용법
자유곡선	지도를 누른 채 드래그해 원하는 모양을 그립니다. 손을 떼면 그 궤적이 영역이 됩니다. 이어 그리면 영역이 확장됩니다.
다각형	꼭짓점을 하나씩 클릭하고 마지막에 더블클릭으로 닫습니다. 직선 경계를 정확히 잡을 때.
자석 올가미	대충 그리면 필지 경계에 자동으로 달라붙습니다. 블록 단위로 정확히 자를 때 가장 편합니다.
원 반경	중심을 누르고 바깥으로 드래그하면 원이 그려집니다. "이 지점에서 300m" 같은 범위.
자	직선 가이드 — 그릴 때 자 가장자리에 대면 선이 반듯하게 붙습니다.

영역 지우기 — 상단 **그린 영역 x** 칩을 지우거나 지도 도구의 삭제(빨간 아이콘). 다시 그리면 이전 영역은 대체됩니다.

검색 결과 읽기

내 매물 / 일반 두 열로 나뉘며, 팀이 담당자를 지정한 건물이 내 매물 열로 갑니다. 정렬은 매매가순·수익률순. 카드의 가격은 팀이 매매가를 적어두지 않았다면 **빌딩정 적정가**가 표시됩니다. 지도의 검은 원 안 숫자는 그 구역의 건물 수로, 확대하면 개별 핀으로 나뉩니다.



① 핵심 지표(매매가·수익률·평단가·면적·층수) ② 표시 범위 전환 ③ 리포트 만들기 ④ 주변 상권 정의

항목	읽는 법
빌탐정 적정가	주변 실거래를 토지·건물 가치로 나눠 비교하고 연식·거래시점·규모를 보정한 값. 평단가와 함께 표시. 상업·업무 용만 산출됩니다.
가격 비교	적정가·최근 실거래·공시지가 총액을 막대로 나란히 — 세 값의 간격이 이 건물의 위치를 보여줍니다.
예상수익률	연 임대수익 ÷ 매매가. 주변 평균 수익률과 나란히 비교됩니다.
매력도	S~D 등급 + 8축 레이더(도로접면·역거리·용도지역·형상·승인일·엘리베이터·대수선·지세).
투자 유형	신축용/리모델링용/수익형 적합도 막대 + 사육 적합 여부 + 주변 상권 지도(업무·먹자·유흥·판매 색 구분).
미래가치	상승 기대형/안정 성장형/완만 상승형/정체. 개발여지(용적 여유)·정비구역 지정·임대 상향 여력·지가 5년 추세로 판정.

가액 3층 구조 — 매도희망가(건물주가 부르는 값) · 매매가(중개인 판단, 비우면 적정가로 대체) · 빌탐정 적정가(시스템). 매도희망가와 매매가를 함께 적으면 **협의 필요금액**이 자동 계산됩니다.

값 수정 — 클릭하면 바로 편집

- 1 고칠 값을 **클릭**합니다(금액·면적·용도·상태 등 대부분의 항목).
- 2 숫자·텍스트는 입력, 정해진 항목은 목록에서 선택합니다.
- 3 입력을 마치면 **자동 저장**됩니다 — 별도 저장 버튼이 없습니다.
- 4 되돌리려면 항목의 되돌리기, 전부 되돌리려면 화면 하단 **↶ 전체 되돌리기**.


수정은 우리 팀에게만 보입니다. 공공데이터 원본은 그대로 남고 팀 화면에만 덮어씌웁니다. 고친 값은 **적정가·평단가·수익률** 계산에도 즉시 반영됩니다.

총별 임대 입력 — 수익률을 실측으로

- ① 총 클릭 → 호실 펼침 ② 호실별 면적 ③ 보증금·임대료 입력 ④ 상태(공실 지정)

- 1 대장 기준 총·호실이 미리 채워져 있고, 보증금·임대료에는 **추정치**가 들어가 있습니다.
- 2 실제 계약을 아는 호실은 **보증금 · 임대료 · 관리비 · 전용/계약 면적**을 직접 입력합니다.
- 3 비어 있는 호실은 **상태**를 공실로 지정합니다 — 수익률(공실제외)이 따로 계산됩니다.
- 4 입력한 총은 추정치 대신 실측값이 쓰이고, 총임대료·수익률이 즉시 갱신됩니다.

적정가와 주변시세는 **"주변"의 범위**로 달라집니다. 기본은 반경 500m이며, 직접 그리면 그 범위로 다시 계산됩니다. 설정은 **팀 전체에 공유** 되고 이후 만드는 리포트에도 적용됩니다.



① 중심 점 = 위치 이동 ② 가장자리 = 반경 조절 ③ 반경·면적 실시간 표시 ④ 완료

1 지도 우측 상단 **주변상권 정의하기** 를 누릅니다(지도가 전체화면으로 커집니다).

2 원 가장자리를 끌면 반경이, 가운데 점을 끌면 위치가 바뀝니다. 하단에 반경·면적이 실시간 표시됩니다.

3 좌측 상단 도구에서 **자유곡선**을 고르면 원 대신 임의 모양으로 그릴 수 있습니다.

4 완료 를 누르면 저장되고 주변 매물·임대시세가 새 범위로 갱신됩니다.

[illegible]


주변 임대시세

범위 안 건물들의 **층별 평당 보증금,임대료** 평균. 본 매물의 층 구성에 맞춰 표시됩니다.

주변 실거래

최근 5년, 매물별 최근 거래. 거리.거래일.실거래가.연면적 평단가. 주소 클릭 시 그 건물 상세로 이동.

생성 전에 근거 사례를 직접 검토합니다. 여기서 조정한 내용이 리포트의 적정가에 그대로 반영됩니다.




① 사례 목록(체크 해제 = 제외) ② 행 클릭 → 그 사례 정보 편집 ③ 실시간 적정가·수익률 ④ 생성 확정

- 1 사례를 고릅니다. 체크를 해제하면 그 거래가 계산에서 빠집니다. 이상치 표시가 붙은 사례는 처음부터 해제되어 있습니다.
- 2 정보를 고칩니다. 사례 행을 클릭하면 도로점면·역거리·용도지역·형상·사용승인일·엘리베이터를 그 자리에서 수정할 수 있습니다.
- 3 결과를 확인합니다. 조정할 때마다 우측 적정매매가가 즉시 갱신됩니다. 여기까지 크레딧은 들지 않습니다.
- 4 **생성 확정 (크레딧 30)** 을 누르면 리포트가 만들어집니다. 실패 시 차감되지 않습니다.

사진을 먼저 올리세요

상세 화면의 **업로드 사진** 탭에서 + 로 현장 사진을 추가합니다. 첫 번째 사진이 리포트 표지에 들어갑니다.

07 리포트 만들기 — 결과물



왼쪽 썸네일로 페이지 이동, 좌우 방향키로도 넘길 수 있습니다.

구성 (10장)	내용
표지 · 핵심 요약	사진과 리포트 번호, 적정가·수익률·등급 요약
기본정보 · 매력도	대장 정보와 위치, 8축 가치점수
가격분석 · 근거 사례	적정가 산출 과정과 실제로 쓰인 주변 거래 목록
공시지가 · 임대현황	공시지가 흐름, 층별 임대 구성
수익률 · 투자유형 · 미래가치	수익성 위치, 활용 방향, 상승 잠재력
기능	설명
애니메이션 모드	발표용 — 요소가 순서대로 나타납니다
전체화면	미팅 화면 공유용
PPT 내보내기	같은 내용의 파워포인트 파일 다운로드
보관	마이페이지 > 내 산출물에 계속 남습니다

리포트는 만든 순간으로 고정됩니다. 이후 시세가 변해도 그때의 근거가 보존됩니다 — 최신 값이 필요하면 새로 생성하세요.

08 알아두기

크레딧

검색 · 상세 · 검토	무료 (제한 없음)
리포트 생성	30 크레딧 · 가입 시 60 지급(2건)

숫자가 이상할 때

적정가가 시세와 다르다	주변 사례 기반 추정이라 개별 사정(급매·내부 상태)은 반영되지 않습니다. 검토 화면에서 어떤 사례가 쓰였는지 확인하고 직접 조정 하세요.
수익률이 5% 이상	서울 상업용은 보통 2~4%대입니다. 임대 추정이 높게 잡혔을 가능성이 크니 총별 임대를 입력 하면 정확해집니다.
적정가가 안 나온다	주거용이거나 주변 비교 거래가 3건 미만입니다. 상권 범위를 넓혀보세요.
주변 사례가 너무 적다	상권 반경을 키우거나 자유곡선으로 옆 블록까지 포함해 그립니다.

팀 공유 범위

팀 전체 공유	수정한 정보 · 총별 임대 · 상권 설정 · 사진 · 업무 메모 · 내 매물 지정
개인 소유	크레딧 · 생성한 리포트

데이터 갱신

실거래가	월 1회
건축물대장 · 임대시세	분기 1회
공시지가 · 공간정보	연 1~2회

의견 보내기

불편했던 점, 기대와 달랐던 계산, 있었으면 하는 기능을 설문으로 남겨주세요. 다음 버전에 반영됩니다.