#### Universidade Federal do Amazonas Faculdade de Tecnologia Departamento de Eletrônica e Computação



## Introdução a Programação Concorrente

Lucas Cordeiro


lucascordeiro@ufam.edu.br

## Programação Concorrente


- O nome dado a notação de programação e técnicas para expressar o paralelismo e resolver problemas de comunicação e sincronização
- Implementação de paralelismo é um tópico em sistemas de computação (hardware e software) que é essencialmente independente de programação concorrente
- Programação concorrente é importante porque proporciona um ambiente abstrato para estudar o paralelismo sem se "atolar" em detalhes de implementação do hardware

## Por quê nós precisamos disso?

 Para nós podermos utilizar completamente o processador




#### Paralelismo entre CPU e Dispositivos de E/S




## Por quê nós precisamos disso?

- Permitir a expressão do potencial paralelismo para que mais de um computador possa ser usado para resolver o problema
- Considere a tentativa de encontrar o caminho através de um labirinto

## **Busca Sequêncial no Labirinto**




#### **Busca Concorrente no Labirinto**



## Por quê nós precisamos disso?

- Para modelar o paralelismo no mundo real
- Praticamente todos os sistemas de tempo real são inerentemente concorrentes — dispositivos operam em paralelo no mundo real
- Este é, talvez, a principal razão para usar a concorrência

#### Sistema de reservas aéreas



## Por quê nós precisamos disso?

- A alternativa é usar técnicas de programação seqüencial
- O programador deve construir o sistema tal que envolva a execução cíclica para lidar com as atividades concorrentes
  - isto complica a difícil tarefa do programador e o envolve em considerações de estruturas que são irrelevantes para o controle
- Os programas resultantes serão mais obscuros e deselegantes
- Dificulta a decomposição de problemas mais complexos
- Execução paralela do programa em mais de um processador será muito mais difícil de alcançar
- A inserção de código para lidar com falhas é mais problemático

## **Terminologia**

- Um programa concorrente é uma coleção de processos seqüenciais autônomos, executado (logicamente) em paralelo
- Cada processo tem uma única thread de controle
- A implementação real (i.e., execução) de uma coleção de processos geralmente exibe uma das três formas

#### Multiprogramming

processos multiplicam suas execuções em um único processador

#### Multiprocessing

 processos multiplicam suas execuções em um sistema multiprocessador onde existe acesso a memória compartilhada

#### **Distributed Processing**

 processos multiplicam suas execuções em vários processadores que não compartilham memória

#### Processos e *Threads* (1)

- Todos os sistemas operacionais fornecem processos
- Processos executam nas suas próprias máquinas virtuais (VM) para evitar intereferência de outros processos
- Recentes SOs fornecem mecanismos para criar threads dentro da mesma VM
  - threads são as vezes fornecidas de forma transparente para o SO
- Threads têm acesso irrestrito a suas VM
- Um simples processo pode ter mútiplas threads que compartilham dados globais e espaço de endereços
  - Threads podem operar no mesmo conjunto de dados facilmente
- Processos não compartilham espaço de endereço

#### Processos e *Threads* (2)

- O programador e a linguagem devem fornecer a proteção de interferências
- Longo debate se a linguagem deve definir concorrência ou deixar para o SO
  - Ada and Java fornecem concorrência
  - C, C++ não

#### Como Visualizar Processos no Linux?

 o seguinte comando visualiza todos os processos que estão executando no PC:

```
- $ps aux | less
```

- o comando top fornece uma visão em tempo real dinâmica dos processos que estão sendo executados:
  - \$top

	File Edit	<u>V</u> iew <u>T</u>	erminal <u>F</u>	<u>l</u> elp							
-	top - 03:28:25 up 5:08, 4 users, load average: 0.03, 0.05, 0.01 Tasks: 218 total, 2 running, 216 sleeping, 0 stopped, 0 zombie										
			%us, 1.								
	Cpu1										wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
ı		: 0.0									wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
п											wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
п	Mem:										free, 184712k buffers
	Swap:		0k tota				ised,				free, 1099976k cached
п											
п	PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEI	M TIME+ COMMAND
п	7287	vivek	20	0	715m	175m	28m	S	1	2.	
п	7485	vivek	20	0	212m	16m	10m		1	0.	
	75	root	15	-5	0	0		S		0.	0 0:02.66 scsi_eh_4
п		root	20		22180				Θ	0.	
п		root		0	387m	47m	15m			0.	
п		vivek	20	0	146m	31m	11m		Θ	0.	
ı		root	20		19456				Θ	Θ.	
ı		root	15	- 5	0	0		S	0	0.	
п		root	RT	-5	0	0		S	Θ	0.	
п		root	15	-5	0	0		S	Θ	0.	
п		root	RT	-5	0	0	0		0	0.	
		root	RT	-5	0	0		S	0	0.	
		root	15	-5	0	0		S	0	0.	
7	8	root	RT	-5	0	0	0	5	Θ	0.	0 0:00.00 watchdog/1

## Representação de Processos

- fork e join
- cobegin
- declaração de processo explícita

#### Fork e Join

- O fork especifica que uma desginada rotina deve iniciar sua execução concorrentemente com o invoker
- join permite que o invoker aguarde pelo término da rotina invocada

```
function F return is ...;
procedure P;
...
C:= fork F;
...
J:= join C;
...
end P;
```

- Depois do fork, P e F executarão concorrentemente. No ponto do join, P aguardará até que F tenha terminado (se não o tiver feito)
- A notação do fork e join podem ser encontradas no UNIX/POSIX

#### **Exemplo do UNIX Fork**

```
for (I=0; I!=10; I++) {
  pid[I] = fork();
}
wait . . .
```

Quantos processos são criados?

## Cobegin

 cobegin (ou parbegin ou par) é uma maneira estruturada de denotar a execução concorrente de uma coleção de comandos:

```
cobegin S_1; S_2; S_3; ... S_n coend
```

- $S_1$ ,  $S_2$ , etc, executam concorrentemente
- Os comandos terminam quando  $S_1$ ,  $S_2$ , etc terminarem
- Cada S<sub>i</sub> pode ser uma instrução permitida da linguagem
- cobegin pode ser encontrado em Edison e occam2

## Declaração de Processo Explícita

- A estrutura de um programa pode ser feita de forma mais clara se as declarações das rotinas indicam se elas serão executadas concorrentemente
- Note que isto n\u00e3o quer dizer quando elas executar\u00e3o

```
task body Process is
begin
    ...
end;
```

 Linguagens que suportam declaração de processo explícita podem ter criação de processo/tarefa implícita ou explícita

#### Tasks e Ada

- A unidade de concorrência em Ada é conhecida como task
- Tarefas devem ser explicitamente declaradas, não existe comandos fork/join, COBEGIN/PAR, etc
- Tarefas podem ser declaradas em qualquer nível do programa
  - elas são criadas implicitamente uma vez que entram no escopo das suas declarações via a ação de um coletor
- Tarefas podem comunicar e sincronizar através de uma variedade de mecanismos : *rendezvous* (uma forma de passagem de menssagem sincronizada), *unidades protegidas* (uma forma de região crítica de monitor/condicional), e *variáveis compartilhadas*

## Exemplo de Estrutura de Tarefa

```
task type Server (Init : Parameter) is
  entry Service;
end Server;
task body Server is
begin
  accept Service do
    -- Sequence of statements;
  end Service;
end Server;
```

specification

body

## Exemplo de Especificações de Tarefas

```
task type Controller;
```

este tipo de tarefa não tem *entries*; nenhuma outra tarefa pode se comunicar diretamente

```
task type Agent(Param : Integer); ←——
```

este tipo de tarefa não tem entries mas objetos de tarefa podem ser passados (um parâmetro inteiro) nos seus tempos de criação

```
task type Garage_Attendant(
          Pump : Pump_Number := 1) is
    entry Serve_Leaded(G : Gallons);
    entry Serve_Unleaded(G : Gallons);
end Garage_Attendant;
```

objetos permitirão comunicação através de duas *entries*; o número da bomba a ser servida é passada na criação da tarefa; se nenhuma válvula é passada um valor *default* de 1 é usado

#### **Um Procedimento com duas Tarefas**

```
procedure Example1 is
  task A;
  task B;
  task body A is
    -- local declarations for task A
  begin
    -- sequence of statement for task A
  end A;
  task body B is
    -- local declarations for task B
  begin
    -- sequence of statements for task B
  end B;
begin
      -- tasks A and B start their executions before
       -- the first statement of the procedure's sequence
       -- of statements.
end Example1; -- the procedure does not terminate
              -- until tasks A and B have
               -- terminated.
```

#### **Executando o Exemplo com duas Tarefas**

```
with Ada. Text IO; use Ada. Text IO;
                                      lucas@Lucas ada95]$ ./example1
procedure Example1 is
                                      Task B...
  task A;
  task B;
                                      Main Procedure
                                      Task A...
  task body A is
                                      [lucas@Lucas ada95]$
  begin
   Put Line("Task A...");
                                      ./example1
  end A;
                                      Task A...
  task body B is
                                      Task B...
  begin
                                      Main Procedure
    Put Line("Task B...");
                                       [lucas@Lucas ada95]$
  end B;
                                      ./example1
begin
                                      Task B...
    Put Line("Main Procedure");
end Example1;
                                      Task A...
                                      Main Procedure
                                      [lucas@Lucas ada95]$
                                      ./example1
                                      Task A...
                                      Main Procedure
```

Task B...

#### **Exemplo com Rendezvous**

(passagem de mensagem)

```
with Ada. Text IO; use Ada. Text IO;
with Ada. Integer Text IO; use Ada. Integer Text IO;
procedure example2 is
  task A is entry pointA(M: in Integer); end A;
  task B is entry pointB(M: in Integer); end B;
  task body A is
 begin
    accept pointA(M: in Integer) do
      Put Line ("Starting task A...");
      Put("The number in Task A is "); Put(M); New line;
    end pointA;
  end A;
  task body B is
  begin
    accept pointB(M: in Integer) do
      Put_Line("Starting task B...");
      Put("The number in Task B is "); Put(M); New_line;
    end pointB;
  end B;
```

#### **Exemplo com Rendezvous**

(passagem de mensagem)

#### begin

```
Put_Line("Main Procedure");
A.pointA(1);
B.pointB(2);
end example2;
```

## Criação Dinâmica de Tarefa

- Atribuindo valores non-static para os limites de um vetor (de tarefas), um número dinâmico de tarefas é criado
- Criação de tarefas dinâmicas podem ser obtidas explicitamente usando o operador "new" em um tipo de acesso (de um tipo de tarefa)

```
task type T;
type A is access T;
P : A;
Q : A:= new T;

begin
...
P := new T;
Q := new T; -- O que acontece ao antigo Q?
...
end example2;

Isto cria uma tarefa que
imediatamente começa a sua
inicialização e execução;
```

## Ativação, Execução & Finalização

A execução de um objeto de tarefa tem três principais fases:

- Ativação a elaboração da parte declarativa, se houver, do corpo de tarefas (todas as variáveis locais da tarefa são criadas e inicializadas durante esta fase)
- Execução Normal a execução dos comandos dentro do corpo de uma tarefa
- Finalização a execução de qualquer código de finalização associado com todos os objetos em sua parte declarativa

## Ativação de Tarefa

```
declare
                         Criado quando a declaração
  task type T_Type1;
                         é elaborada
  task A;
                                  B e C criado quando
  B, C : T_Type1;
                                  elaborado
  task body A is ...;
  task body T_Type1 is
                           tarefas ativadas quando a
begin
                           elaboração é finalizada
               Primeiro comando executa uma vez
end;
               que todas as tarefas tenham
               terminado as suas ativações
```

## Sincronização e Comunicação

- O comportamento correto de um programa concorrente depende da sincronização e comunicação entre os processos
- Sincronização: a satisfação das restrições na intercalação das ações dos processos (p.e., um ação de processo ocorrendo somente depois de uma ação de um outro processo)
- Comunicação: passagem de informações de um processo para o outro
  - conceitos estão entrelaçados pois comunicação solicita sincronização e sincronização pode ser considerado como comunicação sem conteúdo
  - comunicação de dados é geralmente baseada em variáveis compartilhadas e passagem de mensagens

## Comunicação de Variável Compartilhada

- Exemplos: espera ocupante, semáforos e mutexes
- Uso irrestrito de variáveis compartilhadas não é confiável e também inseguro devido a problemas de atualizações múltiplas
- Considere dois processos atualizando uma variável compartilhada, X, com a atribuição : X:= X+1
  - carrega o valor de X em algum registrador
  - incrementa o valor no registrador por 1
  - armazena o valor no registrador de volta para X

```
movl x, $t0
addl $1, $t0
movl $t0, x
```

 Como as três operações não são indivisíveis, dois processos simultâneamente atualizando a variável podem seguir uma linha de execução que produziria resultados incorretos

## Microbenchmark [Ghafari et al. 2010]

```
#include <assert.h>
#include <pthread.h>
                            Possível contraexemplo:
int x=0;
void* tr(void* arg) {
                            tr thread1 x=1
                                               tr thread2 x=7
  X++;
                            tr thread1 x=2
                                               tr thread2 x=8
  X++;
                            tr thread1 x=3
                                               tr thread2 x=9
  X++;
  X++;
                            tr thread1 x=4
                                               tr thread2 x=10
  X++;
                            tr thread1 x=5
                                               tr thread2 x=11
  X++;
  assert (x <= 6);
                            tr thread1 x=6
                                               tr thread2 x=12
int main(void) {
  pthread t id[4];
  pthread_create(&id[0], NULL, &tr, NULL);
  pthread_create(&id[1], NULL, &tr, NULL);
  pthread_create(&id[2], NULL, &tr, NULL);
  pthread_create(&id[3], NULL, &tr, NULL);
  return 0;
```

#### Comunicação de recurso compartilhado

```
type Coordinates is

record

X : Integer;

Y : Integer;
end record;

Shared_Cordinate: Coordinates;
```

```
task body Helicopter is
   Next: Coordinates;
begin
  loop

Compute_New_Cordinates(Next);
  Shared_Cordinates := Next;
  end loop
end;
```

```
task body Police_Car is
begin
  loop

Plot(Shared_Cordinates);
  end loop;
end;
```

$$X = 5$$

$$Y = 4$$

5

4

1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6

Rota de fuga do vilão visto por um helicóptero

# Vilão Escapa!

1,1 2.2 3,3 4,4 5,4

Carro da polícia rota de busca

#### **Evitando Interferências**


- As partes de um processo que acessam variáveis compartilhadas devem ser executadas indivisivelmente com relação ao outro
- Estas partes são chamadas seções críticas
- A proteção necessária é chamada exclusão mútua

#### Exclusão Mútua

- A seqüência de instruções que deve ser executada indivisivelmente é chamado de seção crítica
- A sincronização necessária para proteger uma seção crítica é conhecida como exclusão mútua
- **Atomicidade** é assumida para estar presente no nível de memória. Se um processo está executando *X:= 5*, simultâneamente com outro executando *X:= 6*, o resultado será ou 5 ou 6 (não outro valor)
- Se dois processos estão atualizando um objeto estruturado, esta atomicidade somente será aplicada no nível de elemento

## Sincronização de Condição

- Sincronização de condição é necessária quando um processo deseja executar uma operação que só pode ser realizado com segurança se outro processo tenha tomado alguma ação ou está em algum estado definido
- P.e. um buffer limitado tem 2 condições de sincronização:
  - os processos do produtor não devem tentar depositar dados no buffer se o buffer estiver cheio
  - os processos do consumidor não são permitidos extrair objetos do buffer se o buffer estiver vazio



Exclusão mútua é necessário?

## **Exemplo: Produtor/Consumidor (1)**

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
int num; pthread mutex t m;
pthread cond t empty, full;
void *producer(void *arg) {
  while(1) {
    pthread mutex lock(&m);
    while (num > 0)
      pthread_cond_wait(&empty, &m);
    num++;
    pthread mutex unlock (&m);
    pthread_cond_signal(&full);
void *consumer(void *arg) {
  while(1) {
    pthread_mutex_lock(&m);
    while (num == 0)
      pthread_cond_wait(&full, &m);
    num--;
```

Produtor não pode produzir dado se o consumidor não tiver sinalizado

Consumidor não pode extrair dado se o produtor não tiver produzido

#### **Exemplo: Produtor/Consumidor (2)**

```
pthread mutex unlock (&m);
   pthread cond signal (&empty);
int main(void) {
 pthread_t t1, t2;
 num = 1;
 pthread_mutex_init(&m, 0);
 pthread_cond_init(&empty, 0);
 pthread_cond_init(&full, 0);
 pthread_create(&t1, 0, producer, 0);
 pthread_create(&t2, 0, consumer, 0);
 pthread_join(t1, 0);
 pthread_join(t2, 0);
  return 0;
```

Deve-se sempre incializar as variáveis de condição e mutex

#### **Espera Ocupante**

- Uma maneira de implementar a sincronização é ter processos definidos e verificar as variáveis compartilhadas que estão atuando como flags
- Algoritmos de espera ocupante são em geral ineficientes; eles envolvem processos consumindo todos os ciclos de processamento quando eles não conseguem executar um trabalho proveitoso
- Mesmo em um sistema multi-processador eles podem dar origem a tráfego excessivo no barramento de memória ou rede (se distribuído)

## **Exemplo de Espera Ocupante**

- Para sinalizar uma condição, uma tarefa seta o valor de uma flag
  - Para esperar por esta condição, uma outra tarefa checa esta flag e procede somente quando o valor apropriado for lido

```
task P1; -- pseudo code for waiting task
...
while flag = down do
    null
end;
...
end P1;
task P2 -- signalling task
...
flag := up;
...
flag chamada de spin lock
end P2;

Busy waiting ou spinning
flag chamada de spin lock
end P2;
```

#### **Semáforos**

- Um semáforo é uma variável inteira não negativa que, além da inicialização só pode ser postas em prática por dois procedimentos: P (ou WAIT) e V (ou SIGNAL)
- WAIT(S) se o valor de S > 0 então decrementa seu valor por um; de outro modo retarda o processo até que S > 0 (e então decrementa o seu valor)
- SIGNAL(S) incrementa o valor de S por um
- WAIT e SIGNAL são atômicos (indivisíveis). Dois processos ambos executando operações WAIT no mesmo semáforo não podem interferir um ao outro e não podem falhar durante a execução de uma operação de semáforo

## Sincronização de Condição

```
var consyn : semaphore (* init 0 *)
```

```
process P1;
    (* waiting process *)
    statement X;
    wait (consyn)
    statement Y;
end P1;
```

```
process P2;
   (* signalling proc *)
   statement A;
   signal (consyn)
   statement B;
end P2;
```

Em qual ordem as instruções executarão?

#### Exclusão Mútua


```
(* mutual exclusion *)
var mutex : semaphore; (* initially 1 *)
```

```
process P1;
  statement X
  wait (mutex);
    statement Y
  signal (mutex);
  statement Z
end P1;
```

```
process P2;
  statement A;
  wait (mutex);
    statement B;
  signal (mutex);
  statement C;
end P2;
```

Em qual ordem as instruções executarão?

#### **Estados do Processo**



#### **Deadlock**

 Dois processos estão num impasse (deadlock) se cada um está segurando um recurso enquanto espera por um recurso mantido por outro

```
type Sem is ...;
X : Sem := 1; Y : Sem := 1;
```

```
task A;
task body A is
begin

...
Wait(X);
Wait(Y);
...
end A;
```

```
task B;
task body B is
begin

...
Wait(Y);
Wait(X);
...
end B;
```

#### Livelock

 Dois processos estão no estado livelock se cada um está em execução mas não é capaz de fazer progresso

```
type Flag is (Up, Down);
Flag1 : Flag := Up;
```

```
task A;
task body A is
begin
...
while Flag1 = Up loop
null;
end loop;
...
end A;
```

```
task B;
task body B is
begin
...
while Flag1 = Up loop
   null;
end loop;
...
end A;
```

# Semáforos binários e quantidade

- Um semáforo geral é um inteiro não negativo; seu valor pode subir para qualquer número positivo suportado
- Um semáforo binário somente assume o valor 0 e 1; a sinalização de um semáforo que tem o valor 1 não tem efeito – o semáforo retém o valor 1
- Com um semáforo de quantidade a quantidade a ser decrementada pelo WAIT (e incrementada pelo SIGNAL) é dada como um parâmetro; por exemplo, WAIT (S, i)

#### Programas com Semáforo em Ada

```
package Semaphore_Package is
  type Semaphore(Initial : Natural) is limited private;
  procedure Wait (S : Semaphore);
  procedure signal (S : Semaphore);
private
  type Semaphore ...
end Semaphore_Package;
```

- Ada não suporta diretamente semáforos; os procedimentos de wait e signal podem, porém, serem construídos a partir das primitivas de sincronização do Ada
- A essência dos tipos de dados abstrato é que eles podem ser usado sem o conhecimento das suas implementações!

#### O Buffer Limitado

```
package Buffer is
  procedure Append (I : Integer);
  procedure Take (I : out Integer);
end Buffer;
package body Buffer is
  Size : constant Natural := 32;
  type Buffer_Range is mod Size;
  Buf : array (Buffer_Range) of Integer;
  Top, Base : Buffer Range := 0;
  Mutex : Semaphore(1);
  Item_Available : Semaphore(0);
  Space_Available : Semaphore(Size);
  procedure Append (I : Integer) is separate;
  procedure Take (I : out Integer) is separate;
end Buffer;
```

#### O Buffer Limitado

```
procedure Append(I : Integer) is
begin

Wait(Space_Available);
Wait(Mutex);
Buf(Top) := I;
Top := Top+1
Signal(Mutex);
Signal(Item_Available);
end Append;
```

```
procedure Take(I : out Integer) is
begin
    Wait(Item_Available);
    Wait(Mutex);
    I := BUF(base);
    Base := Base+1;
    Signal(Mutex);
    Signal(Space_Available);
end Take;
```

# POSIX Mutexes e Variáveis de Condição

- Fornece sincronização entre as tarefas
- Mutexes e variáveis de condição têm objetos de atributos associados; nós usaremos os atributos padrões somente
- Exemplo de atributos:
  - Definir a semântica para uma tarefa tentando dar um lock num mutex que já está em lock
  - Permitir compartilhamento de mutexes e variáveis de condição entre processos
  - definir/obter a prioridade teto
  - definir/obter o clock usado para timeouts

```
typedef ... pthread_mutex_t;
typedef ... pthread_mutexattr_t;
typedef ... pthread_cond_t;
typedef ... pthread_condattr_t;
```

```
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex,
                       const pthread mutexattr t *attr);
  /* initialises a mutex with certain attributes */
int pthread mutex destroy(pthread mutex t *mutex);
  /* destroys a mutex */
  /* undefined behaviour if the mutex is locked */
int pthread cond init (pthread cond t *cond,
                       const pthread condattr t *attr);
  /* initialises a condition variable with certain attributes */
int pthread cond destroy (pthread cond t *cond);
  /* destroys a condition variable */
  /* undefined, if threads are waiting on the cond. variable
                                                                * /
```

```
int pthread mutex lock(pthread mutex t *mutex);
 /* lock the mutex; if locked already suspend calling thread */
 /* the owner of the mutex is the thread which locked it */
int pthread mutex trylock (pthread mutex t *mutex);
 /* as lock but gives an error if mutex is already locked */
int pthread_mutex_timedlock(pthread_mutex_t *mutex,
                            const struct timespec *abstime);
 /* as lock but gives an error if mutex cannot be obtained */
 /* by the timeout */
int pthread mutex unlock (pthread mutex t *mutex);
 /* unlocks the mutex if called by the owning thread */
 /* undefined behaviour if calling thread is not the owner
                                                             * /
 /* undefined behaviour if the mutex is not locked */
 /* when successful, a blocked thread is released */
```

```
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond,
                      pthread mutex t *mutex);
  /* called by thread which owns a locked mutex */
  /* undefined behaviour if the mutex is not locked */
  /* atomically blocks the caller on the cond variable and */
  /* releases the lock on mutex */
  /* a successful return indicates the mutex has been locked */
int pthread cond timedwait (pthread cond t *cond,
       pthread mutex t *mutex, const struct timespec *abstime);
  /* the same as pthread_cond_wait, except that a error is */
/* returned if the timeout expires */
```

```
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
  /* unblocks at least one blocked thread */
 /* no effect if no threads are blocked */
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
 /* unblocks all blocked threads */
 /* no effect if no threads are blocked */
 /*all unblocked threads automatically contend for */
  /* the associated mutex */
```

Todas as funções retornam 0 se forem executadas com sucesso

#### **Buffer Limitado no POSIX**

```
#define BUFF SIZE 10
typedef struct {
  pthread_mutex_t mutex;
  pthread cond t buffer not full;
  pthread_cond_t buffer_not_empty;
  int count, first, last;
  int buf[BUFF SIZE];
  } buffer;
int append(int item, buffer *B ) {
  PTHREAD MUTEX LOCK(&B->mutex);
  while (B->count == BUFF SIZE) {
    PTHREAD_COND_WAIT(&B->buffer_not_full, &B->mutex); }
  /* put data in the buffer and update count and last */
  PTHREAD MUTEX UNLOCK (&B->mutex);
  PTHREAD_COND_SIGNAL(&B->buffer_not_empty);
  return 0;
```

```
int take(int *item, buffer *B ) {
 PTHREAD MUTEX LOCK(&B->mutex);
  while (B->count == 0) {
   PTHREAD COND WAIT(&B->buffer not empty, &B->mutex);
  /* get data from the buffer and update count and first */
 PTHREAD MUTEX UNLOCK(&B->mutex);
 PTHREAD COND SIGNAL (&B->buffer not full);
return 0;
int initialize(buffer *B) {
  /* set the attribute objects and initialize the */
  /* mutexes and condition variable */
```

## Controlador do Braço de um Robô (1)

```
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
pthread attr t attributes;
pthread_t xp, yp, zp;
typedef enum {xplane, yplane, zplane} dimension;
int new_setting(dimension D);
void move_arm(dimension D, int P);
void controller(dimension *dim) {
  int position, setting;
  position = 0;
  while(1) {
    move arm(*dim, position);
    setting = new_setting(*dim);
    position = position + setting;
```

## Controlador do Braço de um Robô (2)

```
int main() {
 dimension X, Y, Z;
 void *result;
 X = xplane;
 Y = vplane;
 Z = zplane;
  if (pthread_attr_init(&attributes) != 0)
    exit(EXIT FAILURE);
  if (pthread create(&xp, &attributes, (void *)controller, &X) != 0)
   exit(EXIT_FAILURE);
  if (pthread create(&yp, &attributes, (void *)controller, &Y) != 0)
   exit(EXIT FAILURE);
  if (pthread_create(&zp, &attributes, (void *)controller, &Z) != 0)
   exit(EXIT FAILURE);
 pthread join(xp, (void **)&result);
 exit(EXIT FAILURE);
```

#### Concorrência em Java

- Java tem uma classe pré-definida java.lang.Thread que fornece mecanismos através dos quais threads são criadas
- Para evitar que todas as threads tenham que ser filhas de Thread, Java tem uma interface padrão

```
public interface Runnable {
   public abstract void run();
}
```

 Qualquer classe que deseje expressar execução de concorrência deve implementar esta interface e fornecer o método run

#### A Classe Thread

```
public class Thread extends Object implements Runnable
  public Thread(); // Allocates a new Thread object
  public Thread(Runnable target);
  public void run();
  public void start();
  public static Thread currentThread();
  public final void join() throws InterruptedException;
  public final boolean isAlive();
                                    //A thread is alive if it has
                                    // been started and has not yet
                                    // died
  public final void setDaemon();  // Marks this thread as
                                    // either a daemon thread or
  public final boolean isDaemon();
                                     // a user thread
```

Uma thread *daemon* é terminada pela JVM quando nenhuma outra

thread (incluindo a *main*) esteja executando (*garbage collector*)

## Braço do Robô: Subclasse de *Thread* (1)

```
public class UserInterface
  public int newSetting (int Dim) { ... }
public class Arm
 public void move(int dim, int pos) { ... }
UserInterface UI = new UserInterface();
Arm Robot = new Arm();
```

Classes e objetos disponíveis

## Braço do Robô: Subclasse de *Thread* (2)

```
public class Control extends Thread {
  private int dim;
  public Control(int Dimension) { // constructor
    super();
    dim = Dimension;
  public void run() {
                         Sobescreve o
    int position = 0;
                         método run
    int setting;
    while(true) {
       Robot.move(dim, position);
       setting = UI.newSetting(dim);
       position = position + setting;
```

Classe para representar os três controladores

## Braço do Robô: Subclasse de *Thread* (3)

```
final int xPlane = 0;  // final indicates a constant
final int yPlane = 1;
final int zPlane = 2;

Control C1 = new Control(xPlane);
Control C2 = new Control(yPlane);
Control C3 = new Control(zPlane);

C1.start();
C2.start();
C3.start();

Inicia as threads

Inicia as threads
```

Caso o método run seja chamado explicitamente, então o código executará sequencialmente


## Braço do Robô: Implementa Runnable (1)

```
public class Control implements Runnable {
  private int dim;
  public Control(int Dimension) { // constructor
    dim = Dimension;
  public void run() {
    int position = 0;
    int setting;
    while(true) {
       Robot.move(dim, position);
       setting = UI.newSetting(dim);
       position = position + setting;
```


## Braço do Robô: Implementa Runnable (2)

```
final int xPlane = 0;
final int yPlane = 1;
final int zPlane = 2;
Control C1 = new Control(xPlane);
                                                 Nenhuma thread
Control C2 = new Control(yPlane);
                                                   criada ainda
Control C3 = new Control(zPlane);
                                           Construtores passaram
Thread X = new Thread(C1);
                                          uma interface Runnable
Thread Y = new Thread(C2);
                                          e threads criadas
Thread Z = new Thread(C2);
X.start();
                        Inicia thread
Y.start();
Z.start();
```

#### Estados da Thread no Java



#### **Um Simples Sistema Embarcado**



 Objetivo principal é manter a temperatura e pressão de algum processo químico dentro de limites definidos

## Possíveis Arquiteturas de Software

- Um único programa que ignora a concorrência lógica de T, P e S; nenhum suporte do SO é necessário
- T, P e S são escritos em uma linguagem de programação sequêncial (ou como programas separados ou procedimentos distintos no mesmo programa) e as primitivas do sistema operacional são usadas para criação e interação do programa/processos
- Um único programa concorrente contém a estrutura lógica de T, P e S; nenhum suporte do SO é necessário embora exiga-se um suporte de tempo de execução

Qual é a melhor abordagem?

#### **Pacotes Úteis**

```
package Data_Types is
  type Temp_Reading is new Integer range 10..500;
                                                         Definições
                                                         de tipo
  type Pressure Reading is new Integer range 0..750;
                                                         necessário
  type Heater Setting is (On, Off);
  type Pressure Setting is new Integer range 0..9;
end Data Types;
with Data_Types; use Data_Types;
package IO is
  procedure Read(TR : out Temp Reading); -- from ADC
                                                       Procedimento
  procedure Read(PR : out Pressure Reading);
                                                       para troca de
  procedure Write(HS : Heater Setting); -- to switch
                                                       dados com o
  procedure Write(PS : Pressure_Setting); -- to DAC
                                                       ambiente
  procedure Write(TR : Temp_Reading); -- to screen
  procedure Write(PR : Pressure_Reading); -- to screen
end IO;
```

#### **Procedimentos de Controle**

## Solução Sequencial

```
with Data Types; use Data Types; with IO; use IO;
with Control Procedures; use Control Procedures;
procedure Controller is
  TR : Temp Reading; PR : Pressure Reading;
  HS : Heater_Setting; PS : Pressure_Setting;
begin
  loop
   Read(TR); -- from ADC
    Temp_Convert(TR, HS);
    Write(HS); -- to switch
    Write(TR); -- to screen
   Read(PR);
   Pressure Convert (PR, PS);
    Write(PS);
    Write(PR);
  end loop; -- infinite loop
end Controller;
```

Nenhum SO é necessário

# Desvantagens da Solução Sequencial

- As leituras de temperatura e pressão devem ser feitas na mesma taxa
  - O uso de contadores e ifs irão melhorar a solução
- Ainda pode ser necessário dividir os procedimentos de conversão Temp\_Convert e Pressure\_Convert, e intercalar suas ações de forma a atender a um equilíbrio necessário de carga
- Enquanto atendendo a uma leitura da temperatura, nenhuma atenção é dada a pressão (e vice versa)
- Um falha do sistema que resulta (por exemplo) no controle nunca retornar da leitura de temperatura signfica que nenhuma chamada para leitura de pressão será realizada

#### **Um Sistema Melhorado**

```
procedure Controller is
  TR: Temp Reading; PR: Pressure Reading;
  HS : Heater_Setting; PS : Pressure_Setting;
  Ready Temp, Ready Pres: Boolean;
begin
  loop
    if Ready Temp then
      Read(TR); Temp Convert(TR, HS);
                                        O que está errado
      Write(HS); Write(TR);
                                        com esta solução?
    end if;
    if Ready_Pres then
      Read(PR); Pressure Convert(PR, PS);
      Write(PS); Write(PR);
    end if;
  end loop;
end Controller;
```

#### **Problemas**

- A solução é mais confiável
- Mas o programa passa uma elevada proporção do seu tempo em um laço ocupante checando os dispositivos de entrada (polling)
- Espera-ocupantes são inaceitavelmente ineficiente
- Programas que dependem de espera ocupantes são difíceis de projetar, compreender e provar corretude

O programa sequencial não leva em consideração que os ciclos de pressão e temperatura são subsistemas independentes. Em um programa concorrente, ambos subsistemas são representados por tarefas

#### **Usando a Primitivas do SO (1)**

### **Usando a Primitivas do SO (2)**

```
package Processes is
  procedure Temp_C;
  procedure Pressure C;
end Processes;
with ...;
package body Processes is
  procedure Temp_C is
    TR : Temp_Reading; HS : Heater_Setting;
  begin
    loop
      Read(TR); Temp_Convert(TR, HS);
      Write(HS); Write(TR);
    end loop;
  end Temp_C;
```

### **Usando a Primitivas do SO (3)**

```
procedure Pressure_C is
    PR : Pressure_Reading;
    PS : Pressure_Setting;
  begin
    loop
      Read(PR);
      Pressure_Convert(PR, PS);
      Write(PS);
      Write(PR);
    end loop;
  end Pressure_C;
end Processes;
```

### **Usando a Primitivas do SO (4)**

```
with OSI, Processes; use OSI, Processes;
procedure Controller is
   TC, PC : Thread_ID;
begin
   TC := Create_Thread(Temp_C'Access);
   PC := Create_Thread(Pressure_C'Access);
   Start(TC);
   Start(PC);
end Controller;
```

Melhor, solução mais confiável

Para SO realístico, solução torna-se ilegível!

### Abordagem usando Tarefas no Ada

```
with ...;
procedure Controller is
  task Temp_Controller;
  task body Temp Controller is
    TR : Temp_Reading;
    HS: Heater Setting;
  begin
    loop
      Read(TR);
      Temp_Convert(TR, HS);
      Write(HS); Write(TR);
    end loop;
  end Temp Controller;
begin
  null;
end Controller;
```

```
task Pressure Controller;
task body Pressure_Controller is
    PR : Pressure Reading;
    PS: Pressure Setting;
  begin
    loop
      Read (PR);
      Pressure Convert (PR, PS);
      Write(PS); Write(PR);
    end loop;
  end Pressure Controller;
```

## Vantagens de uma Abordagem Concorrente

- Tarefas do controlador executam concorrentemente: cada um contém um loop indefinido no qual o ciclo de controle é definido
- Enquanto uma tarefa está suspensa (esperando por uma leitura) a outra pode executar
  - se forem ambas suspenas um laço ocupante não é executado
- A lógica da aplicação é refletida no código
  - o paralelismo inerente do domínio é representado por executar concorrentemente as tarefas do programa
- Ambas as tarefas enviam dados para a tela
  - Exclusão mútua para acesso a tela (terceira entidade é necessário)

#### Resumo

- seção crítica código que deve ser executado sob exclusão mútua
- sistema produtor-consumidor dois ou mais processos trocando dados via um buffer finito
- espera ocupante um processo continuamente checando uma condição para ver se é possível proceder
- livelock uma condição de erro no qual um ou mais processos são proibidos de progredir enquanto consome ciclos de processamento
- deadlock uma coleção de processos suspendidos que não podem proceder

#### Resumo

- semáforo um inteiro não negativo que só pode ser modificado por procedimentos atômicos WAIT e SIGNAL
- POSIX mutexes e variáveis de condição fornecem monitores com interface procedural