## Entrada / Salida rápida en C, C++ y Java

#### Agustín Santiago Gutiérrez

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Training Camp 2016

- Contexto
- 2 0
- 3 C++
- 4 Java

"Pero la velocidad era poder, y la velocidad era gozo, y la velocidad era pura belleza."

Richard Bach, "Juan Salvador Gaviota"

- Contexto
- 2
- (3) C++
- 4 Java

### ¿Por qué conviene hacer eficiente la E/S?

 En problemas de complejidad lineal o similar, las operaciones de E/S pueden insumir un porcentaje importante del tiempo total de ejecución, que es lo que se mide en la mayoría de las competencias.

### ¿Por qué conviene hacer eficiente la E/S?

- En problemas de complejidad lineal o similar, las operaciones de E/S pueden insumir un porcentaje importante del tiempo total de ejecución, que es lo que se mide en la mayoría de las competencias.
- Aún si los tiempos elegidos por el jurado son generosos, y es posible con una solución esperada resolver el problema aún con mecanismos de E/S ineficientes, usar formas eficientes de hacer E/S nos permitirá siempre "zafar" con programas más lentos que si no lo hiciéramos así.

## ¿Por qué conviene hacer eficiente la E/S?

- En problemas de complejidad lineal o similar, las operaciones de E/S pueden insumir un porcentaje importante del tiempo total de ejecución, que es lo que se mide en la mayoría de las competencias.
- Aún si los tiempos elegidos por el jurado son generosos, y es posible con una solución esperada resolver el problema aún con mecanismos de E/S ineficientes, usar formas eficientes de hacer E/S nos permitirá siempre "zafar" con programas más lentos que si no lo hiciéramos así.
- Existen diferencias muy simples y pequeñas en la forma de realizar E/S en los programas, que generan grandes diferencias en el tiempo total insumido por estas operaciones. Conocer estas diferencias es entonces obtener un beneficio relevante con muy poco esfuerzo.

- 1 Contexto
- 2 (
- 3 C++
- 4 Java

- En C plano, la forma de E/S más utilizada son las funciones printf y scanf. Estas funciones son eficientes, y es la forma recomendada de realizar entrada salida en este lenguaje.
- Ejemplo:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x,y;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    printf("%d\n", x+y);
}
```

## Funciones printf y scanf

- En C++, las mismas funciones scanf y printf siguen disponibles, y siguen siendo una opción eficiente para aquellos que estén acostumbrados o gusten de usarlas.
- Ejemplo:

```
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
   int x,y;
   scanf("%d%d", &x, &y);
   printf("%d\n", x+y);
}
```

## Streams cin y cout

- La forma elegante de hacer E/S en C++ es mediante los streams cin y cout (Y análogos objetos fstream si hubiera que manipular archivos específicos en alguna competencia).
- Ejemplo:

```
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
    int x,y;
    cin >> x >> y;
    cout << x+y << endl;
}</pre>
```

### Por defecto en casos usuales, cin y cout son lentos

- La eficiencia relativa de cin y cout vs scanf y printf dependerá del compilador y arquitectura en cuestión.
- Dicho esto, en la mayoría de los compiladores y sistemas usuales utilizados en competencia, cin y cout son por defecto mucho más lentos que scanf y printf.
- Veremos algunos trucos para que cin y cout funcionen más rápido. Con ellos, en algunos sistemas comunes funcionan más rápido que printf y scanf, pero la diferencia es muy pequeña.
- En otras palabras, aplicando los trucos que veremos a continuación, da igual usar cin y cout o printf y scanf, ambas son eficientes.

#### Primera observación: endl

- El valor "endl" no es solo un fin de línea, sino que además ordena que se realice un flush del buffer.
- De esta forma, imprimir muchas líneas cortas (un solo entero, un solo valor Y/N, etc) realiza muchas llamadas a escribir directamente al sistema operativo, para escribir unos poquitos bytes en cada una.
- Solución: utilizar \n en su lugar. Esto es un sencillo caracter de fin de línea, que no ejecuta un flush del buffer.
- Ejemplo:

```
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
   int x,y;
   cin >> x >> y;
   cout << x+y << "\n";
}</pre>
```

## Segunda observación: sincronización con stdio

- Por defecto, cin y cout están sincronizados con todas las funciones de stdio (notablemente, scanf y printf). Esto significa que si usamos ambos métodos, las cosas se leen y escriben en el orden correcto.
- En varios de los compiladores usuales esto vuelve a cin/cout mucho más lentos, y si solamente usamos cin y cout pero nunca scanf y printf, no lo necesitamos.
- Solución: utilizar ios::sync\_with\_stdio(false) al iniciar el programa, para desactivar esta sincronización. Notar que si hacemos esto, ya no podemos usar printf ni scanf (ni ninguna función de stdio) sin tener resultados imprevisibles.
- Desactivar la sincronización también puede tener efectos al utilizar más de un thread. Esto no nos importa en ICPC.

# Segunda observación: sincronización (ejemplo)

Esta optimización tiene efectos muy notorios, típicamente reduce el tiempo de ejecución a la mitad en varios jueces online comunes. Ejemplo:

```
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    int x,y;
    cin >> x >> y;
    cout << x+y << "\n";
}</pre>
```

# Tercera observación: dependencia entre cin y cout

- Por defecto, cin está atado a cout, lo cual significa que siempre antes de leer de cin, se fuerza un flush de cout. Esto hace que programas interactivos funcionen como se espera.
- Cuando solo se hacen unas pocas escrituras con el resultado al final de toda la ejecución, esto no tiene un efecto tan grande.
- Si por cada línea que leemos escribimos una en la salida, este comportamiento fuerza un flush en cada línea, como hacía endl.
- **Solución:** utilizar cin.tie (NULL) al iniciar el programa, para desactivar esta dependencia. Notar que si hacemos esto, tendremos que realizar flush de cout manualmente si queremos un programa interactivo.

# Tercera observación: dependencia (ejemplo)

```
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);
    int x,y;
    cin >> x >> y;
    cout << x+y << "\n";
}</pre>
```

## Ejemplo final con las 3 técnicas

- Eliminar sincronización con stdio
- Eliminar dependencia entre cin y cout
- No utilizar endl

```
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);
    int x,y;
    cin >> x >> y;
    cout << x+y << "\n";
}</pre>
```

- 1 Contexto
- 2
- 3 C++
- 4 Java



## InputStreams, OutputStreams, Readers, Writers

- En Java existe la distinción entre los Streams (bytes) y los Readers / Writers (caracteres unicode).
- Aún siendo todo ASCII, para archivos de texto uno termina trabajando siempre con readers y writers porque tienen las funciones más cómodas.
- El "análogo" de cin y cout en Java es System.in y System.out.
- Sin embargo, hay que tener cierto cuidado ya que al operar con ellos directamente, no se bufferean las operaciones, y tenemos un problema de permanente flushing, similar al que ocurría en C++ con endl.
- Particularmente, hacer System.out.println(x) es exactamente como cout << x << endl, y queremos evitarlo.

## Ejemplo típico de I/O con Java

```
import java.io.*;
import java.util.*;
class HelloWorld {
    public static void main(String [] args) throws Exception {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int n = scanner.nextInt();
        long total = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            long x = scanner.nextLong();
            total += x:
            System.out.println(total);
```

Esto es lento, porque no usa buffers, lee y escribe directamente.

#### Introduciendo Buffers

```
import java.io.*;
import java.util.*;
class HelloWorld (
    public static void main(String [] args) throws Exception {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out)):
        Scanner scanner
                            = new Scanner(br);
        PrintWriter printer = new PrintWriter(bw);
        int n = scanner.nextInt();
        long total = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            long x = scanner.nextLong();
            total += x;
            printer.println(total);
       printer.close();
```

¡¡Notar el close!! No se puede omitir. Al usar buffers, printer.println no imprime en el momento, y sin flushear al final pueden quedar cosas pendientes de escribir en la salida (se observa una salida "cortada").

#### En versiones nuevas de Java...

```
import java.io.*;
import java.util.*;

class HelloWorld {
    public static void main(String [] args) throws Exception {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        PrintWriter printer = new PrintWriter(System.out);
        int n = scanner.nextInt();
        long total = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            long x = scanner.nextLong();
            total += x;
            printer.println(total);
        }
        printer.close();
    }
}</pre>
```

En versiones nuevas, esto "zafaría", gracias a que Scanner y PrintWriter usan buffers internos. Notar que usar System.out y System.in directamente sin envolverlos nunca usan buffers.

No obstante, la versión anterior es la jugada segura todo terreno. Si el rendimiento de E/S puede importar, siempre usar buffers.

# Más eficientes, pero más incómodos

Podemos evitar por completo PrintWriter y Scanner y resolver todo con BufferedWriter y BufferedReader:

```
import java.io.*;
import java.util.*;

class HelloWorld {
    public static void main(String [] args) throws Exception {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));

    int n = Integer.valueOf(br.readLine());
    long total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long x = Long.valueOf(br.readLine());
        total += x;
        bw.write(String.valueOf(total));
        bw.newLine();
    }
    bw.close();
}</pre>
```

La diferencia entre PrintWriter y BufferedWriter no es muy grande (En casos como el ejemplo, < 10 % ).

La diferencia entre Scanner y BufferedReader es potencialmente muy grande (puede ser un 50 %). Otra función a evitar en estos casos es String.split, que es bastante lenta.