Documentation : Heberge4 (SrvGlpi)

Saisissez les commandes suivantes :
apt update // Met à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts.
apt install make // Pour la compilation et le contrôle de la création d'exécutable à partir des sources.
apt install build-essential // Installation d'une bibliothèque d'outils.
apt install apache2 apache2-doc // Installation du serveur Web apache.
apt install mariadb-server // Installation du serveur de base de données MariaDB.

Ensuite on procéde comme ceci : mysql -u root -p // Pas la peine de saisir un mot de passe
MariaDB [none]> use mysql; // N'oubliez pas les points virgules à la fin des lignes
MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR root@localhost = PASSWORD('root');
MariaDB [mysql]> flush privileges;
MariaDB [mysql]> exit;

Ajoutez à la fin du fichier /etc/mysql/my.cnf, la ligne suivante : max_allowed_packet = 32M
Relancez mysql avec la commande : systemctl restart mysq

Configuration pour accéder à Internet via le proxy du BTS SIO de la commande wget, éditez le fichier /etc/wgetrc et ajoutez les lignes suivantes (NomUtil est le nom de votre login du réseau SIO) :

http_proxy = http://NomUtil:MotDePasse@192.168.1.21:3128/
https_proxy = http://NomUtil:MotDePasse@192.168.1.21:3128/
ftp_proxy = http://NomUtil:MotDePasse@192.168.1.21:3128/

Configuration des variables nécessaires à l'utilisation du proxy, saisissez les commandes suivantes :
export http_proxy=http://NomUtil:MotDePasse@192.168.1.21:3128/
export https_proxy=http://NomUtil:MotDePasse@192.168.1.21:3128/
export ftp_proxy=http://NomUtil:MotDePasse@192.168.1.21:3128/

Installation des paquetages php :
apt install php libapache2-mod-php php-common php-pear php-cli php-gd
apt install php-ldap php-curl php-soap php-mbstring php-zip php-mysql php-intl

On se place dans le dossier /home , et on télécharge la dernière version de GLPI avec la commande :

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.15/glpi-10.0.15.tgz

On décompresse ce fichier avec la commande : tar -xzf glpi-10.0.15.tgz
Vérifiez que le dossier glpi a bien été créé avec la commande ls.
Copiez ce dossier dans l'arborescence du serveur web (/var/www/html) :

cp glpi /var/www/html/ -R

Changez le propriétaire de ce nouveau répertoire : chown -R www-data /var/www/html/glpi
Créez les dossiers /etc/glpi, /var/lib/glpi et /var/log/glpi et autorisez www-data d'y accéder :
mkdir /etc/glpi

```
mkdir /var/lib/glpi
mkdir /var/log/glpi
mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi
mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi
chown www-data -R /etc/glpi
chown www-data -R /var/lib/glpi
chown www-data -R /var/log/glpi
```

Créez le fichier /var/www/html/glpi/inc/downstream.php avec le contenu suivant :

```
<?php
        define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
        if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
           require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
        }
?>
```

Créez le fichier /etc/glpi/local_define.php avec ce contenu :

```
<?php
        define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
        define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
?>
```

Créez le fichier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf comme ceci:

```
<VirtualHost *:80>
        ServerName  192.168.204.4
        DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
        Alias /glpi "/var/www/html/glpi/public"
        <Directory /var/www/html/glpi/public
                Require all granted
                RewriteEngine On
                RewriteBase /glpi
                RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
                RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
        </Directory>
</VirtualHost>
```

Activez le module rewrite pour activer les réécritures d'URLs : a2enmod rewrite
Activez la configuration avec la commande suivante : a2ensite glpi.conf
Dans le fichier /etc/php/7.4/apache2/php.ini, modifiez la ligne : max_execution_time = 600

Relancez le service Apache par la commande : service apache2 restart
Connectez-vous à MariaDB avec la commande mysql -u root -p
MariaDB [none]> CREATE DATABASE glpidb; // N'oubliez pas les points virgules à la fin des lignes
MariaDB [none]> use mysql;
MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO glpiuser@localhost IDENTIFIED by 'glpi';
MariaDB [mysql]> exit;

Placez-vous sur votre client Clt10 et ouvrez le navigateur à l'adresse :
http://192.168.204.4/glpi 1. Select your language Français, puis OK.

2. Acceptez les termes de la licence Acceptez Cliquez sur Continuer.
3. Début de l'installation Cliquez sur Installer.
4. **Etape 0** (tous les résultats doivent être au vert voire orange,) Cliquez sur Continuer.
5. **Etape 1 :** Serveur MySQL : localhost Utilisateur
   MySQL : root Mot de passe
   MySQL : root
6. **Etape 2** (Test de connexion à la bdd) : Sélectionnez glpidb, puis Continuer.
7. **Etape 3** (Initialisation de la base) Cliquez sur Continuer.
8. **Etape 4** (Récolter des données) Décochez "Envoyer "statistiques d'usage"" Cliquez sur Continuer.
9. **Etape 5** (Une dernière chose avant de démarrer) Cliquez sur Continuer.
10. **Etape 6** (L'installation est terminée) Cliquez sur Utiliser GLPI.

Connectez-vous à GLPI avec le compte "glpi" et son mot de passe "glpi" (url : http://192.168.204.4/glpi). On obtient :



Suppression du fichier d'installation : rm /var/www/html/glpi/install/install.php
Changement des mots de passe par défaut. Cliquez sur "Administration" puis sur l'option "Utilisateurs".
Cliquez sur glpi.





Cliquez sur Sauvegarder.

Faites la même opération pour les autres comptes.

le compte normal Mot de passe : normalroot
le compte post-only Mot de passe : post-onlyroot
le compte tech Mot de passe : techroot

Cliquez sur Accueil.

Ouvrez la page de configuration de l'inventaire sur GLPI : Menu Administration / Inventaire
Et activez l'inventaire, puis cliquez sur "Sauvegarder".
Placez-vous sur votre serveur SrvLinux.
Placez-vous dans /home
Téléchargez la version 1.5 de l'agent avec la commande :
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.5/glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage
Exécutez les commandes suivantes : chmod 777 glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage
./glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage --install --server http://192.168.204.4/glpi/front/inventory.php --runnow

Ouvrez le fichier /etc/glpi-agent/agent.cfg et modifiez la ligne

#server = http://server.domain.com/

par
server = http://192.168.204.4/glpi/front/inventory.php